using的三种用法。

#### 1、命名空间的使用

一般为了代码的冲突,都会用命名空间。例如,对于Android代码会使用Android作为命名空间。

namespace android;

在code中使用的时候可以用android::加具体的类方法。也可以直接使用using namespace android:

具体的命名空间使用方法不做过多说明。

### 2、在子类中引用基类的成员

```
来看下source code:
```

```
class T5Base
{
public:
    T5Base() :value(55) {}
    virtual ~T5Base() {}
    void test1() { cout << "T5Base test1..." << endl; }
protected:
    int value;
};

class T5Derived : private T5Base {
public:
//using T5Base::test1;
//using T5Base::value;
void test2() { cout << "value is " << value << endl; }
};</pre>
```

基类中成员变量value是protected,在private继承之后,对于外界这个值为private,也就是说T5Derived的对象无法使用这个value。

如果想要通过对象使用,需要在public下通过using T5Base::value来引用,这样T5Derived 的对象就可以直接使用。

同样的,对于基类中的成员函数test1(),在private继承后变为private,T5Derived的对象同样无法访问,通过using T5Base::test1 就可以使用了。

注意,using只是引用,不参与形参的指定。

## 3、别名指定

这点就是最开始看到的source code。在C++11中提出了通过using指定别名。

例如上面source code 中:

```
using value_type = _Ty;
```

以后使用value type value; 就代表 Ty value;

4. typedef, using 跟typedef有什么区别呢?哪个更好用些呢?例如:

typedef std::unique\_ptr<std::unordered\_map<std::string, std::string>> UPtrMapSS;

而C++11中:

using UPtrMapSS = std::unique ptr<std::unordered map<std::string, std::string>>;

或许从这个例子中,我们是看不出来明显的好处的(而于我来说,以一个第三者的角度,这个例子也难以说服我一定要用C++11的using)。

再来看下:

typedef void (\*FP) (int, const std::string&);

若不是特别熟悉函数指针与typedef的童鞋,我相信第一眼还是很难指出FP其实是一个别名,代表着的是一个函数指针,而指向的这个函数返回类型是void,接受参数是int, const std::string&。那么,让我们换做C++11的写法:

using FP = void (\*) (int, const std::string&);

我想,即使第一次读到这样代码,并且知道C++11 using的童鞋也能很容易知道FP是一个别名, using的写法把别名的名字强制分离到了左边,而把别名指向的放在了右边,比较清晰。

而针对这样的例子,我想我可以再补充一个例子:

typedef std::string (Foo::\* fooMemFnPtr) (const std::string&); using fooMemFnPtr = std::string (Foo::\*) (const std::string&);

从可读性来看, using也是要好于typedef的。

那么,若是从可读性的理由支持using,力度也是稍微不足的。来看第二个理由,那就是举出了一个typedef做不到,而using可以做到的例子: alias templates,模板别名。

template <typename T>
using Vec = MyVector<T, MyAlloc<T>>;

// usage Vec<int> vec;

这一切都会非常的自然。

那么, 若你使用typedef来做这一切:

template <typename T> typedef MyVector<T, MyAlloc<T>> Vec;

# // usage Vec<int> vec;

当你使用编译器编译的时候,将会得到类似: error: a typedef cannot be a template的错误信息。

那么,为什么typedef不可以呢?在 n1449 中提到过这样的话: "we specifically avoid the term "typedef template" and introduce the new syntax involving the pair "using" and "=" to help avoid confusion: we are not defining any types here, we are introducing a synonym (i.e. alias) for an abstraction of a type-id (i.e. type expression) involving template parameters." 所以,我认为这其实是标准委员会他们的观点与选择,在C++11中,也是完全鼓励用using,而不用typedef的。
具体的可以看下Effective Modern C++

#### 空间配置器作用:

- 1 空间的申请
- 2 对象的构造
- 3 对象的析构
- 4 空间的释放