

PROCÉDURE DU ROUTEUR

1 Réinitialiser le routeur

```
write erase  
reload
```

2 Nommer le routeur

```
enable  
configure terminal  
hostname <nom du routeur>
```

3 Configurer les mots de passe

```
enable secret <motdepasse>  
line console 0  
password <motdepasse>  
login  
exit
```

4 Configuration du domaine (nécessaire pour SSH)

```
ip domain-name cisco.com
```

5 Configuration d'un utilisateur local (pour SSH)

```
username <nom> password <motdepasse>
```

6 Configuration des interfaces réseau

WAN (vers le routeur)

```
interface GigabitEthernet0/0  
ip address 192.168.5.51 255.255.255.0  
ip nat outside  
no shutdown  
exit
```

LAN (vers le réseau interne)

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.18.0.1 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
exit
```

7 Activer le NAT/PAT

ACL des réseaux internes autorisés à sortir

```
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.60.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.127.255
access-list 1 permit 172.18.0.0 0.0.0.3
```

Activation du PAT

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

8 Routes statiques

Route par défaut vers Internet

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.254
```

Routes vers les VLANs derrière le routeur principal

```
ip route 172.16.0.0 255.255.128.0 172.18.0.3
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.18.0.3
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.18.0.3
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.18.0.3
ip route 192.168.60.0 255.255.255.0 172.18.0.3
```

9 Mise en place SSH

```
crypto key generate rsa
modulus :1024
line vty 0 4
login local
transport input ssh
exit
```

10 Message d'avertissement (bannière)

banner motd !Accès réservé aux administrateurs!

11 Sauvegarder la configuration

end
wr