

Seq-Analysis User Manual

文档作者	王萌
提交日期	2012-03-22
更新说明	2012-04-01 增加配置文件中各参数的详细说明
文档备注	

1. 简介

Seq-analysis 是基于 CBI 制定的高通量测序数据分析 protocols 的集成分析工具,包括 Reads mapping、Call SNP and Indel 及 Call structure variantion。程序集成了数据分析中的各个工具(目前 Reads mapping 使用 BWA,Call SNP and Indel 使用 GATK,Call structure variation 使用 Pindel),同时将各工具相关参数默认设为优化后的标准值。

程序提供3种使用方式:

- 交互式使用
- 非交互式使用
- 单步使用

2. 交互式使用

(1) 进入工作目录,在命令行中输入 seq analysis



(2) 根据提示输入

- 1/6 输入配置文件路径。如果采用默认配置文件,则直接回车。如果采用自己的配置文件,则输入文件路径。
- 2/6 测序平台。默认为 Illumina。
- 3/6 是否删除中间结果文件。默认为删除。
- 4/6 运行线程数。默认为3个线程。
- 5/6 库长度(Library size)。
- 6/6 Lane 数。默认为 1.

接下来按序输入各fq文件。

```
wangm@saturn:/rd2/user/wangm/tmp
          Welcome to use Seq Analysis
                     -- A tool for resequencing data analysis
   Version: 1.0
   Copyright (C) 2012 Center for Bioinformatics, PKU
1/6 Config file path(to use default, just press Enter) :
2/6 Platform(default is illumina) :
3/6 Remove intermediate files([y/n], default is y) :
4/6 Number of threads(default is 3) :
 5/6 length between paired-end adapters : 200
 6/6 Number of sample lanes(default is 1) : 2
Enter pair end reads 1 of lane 1 (.fq or .fq.gz): PE1_1.fq
Enter pair end reads 2 of lane 1 (.fq or .fq.gz): PE1_2.fq
Enter pair end reads 1 of lane 2 (.fq or .fq.gz): PE2_1.fq
Enter pair end reads 2 of lane 2 (.fq or .fq.gz): PE2_2.fq
That's OK! Pipeline begin at Thu Mar 22 21:15:57 CST 2012
To see details of each program's running message, please refer to the log directory.
This pipeline may run several hours or several days, wish you have a good time during these days~
```

然后程序会自动运行,直到这个 pipeline 结束或出错。在屏幕上会显示主要事件的时间、状态等信息。程序运行的具体信息可以在 log 文件夹下查看。

Mapping 输出结果文件为 map_result.sorted.bam

Call SNP and Indel 输出文件为 raw.snp.vcf raw.indel.vcf flt.snp.vcf flt.snp.vcf flt.snp.vcf flt.indel.vcf Call structure variation 的输出结果在 sv 文件夹下。

3. 非交互式使用

程序可以接收命令行参数以非交互式方式运行。通过执行 seq_analysis –h 可以查看各参数及其功能。使用方式及参数如下:



Usage: seq_analysis [option] -l <int> -n <int> <PE1_1.fq> <PE1_2.fq> [PE2_1.fq] [PE2_2.fq]...

-c STRING config file path[default]

-p STRING platform[illumina]

-r keep intermediate files

-t INT number of threads[3]

-n INT number of lanes[1]

-l INT library size(Mandatory)

-v program version

-h help

其中-IINT 为必选项。例:

seq_analysis -I 200 PE1_1.fq PE1_2.fq

seq_analysis -c ./myconfig -r -t 5 -l 500 -n 2 PE1_1.fq PE1_2.fq PE2_1.fq PE2_2.fq

程序输出同交互式使用。

4. 单步使用

可以单独使用 Reads mapping、Call SNP and Indel、Call structure variation. 这些脚本位于程序所在目录的相应子目录下。不带任何参数直接执行相应脚本会给出各命令行参数的相关信息。

5. 日志

在程序运行过程中会向屏幕输出主要的日志信息。详细的日志及程序运行信息输出在用户工作目录的 log 文件夹下。包括 4 部分:

主要事件日志: journal

Mapping 过程输出日志: reads_mapping.log
Call SNP and Indel 过程输出日志: call_variants.log
Call structure variation 输出日志: call_sv.log

Map 结果统计信息: map_result.sta

主要事件日志包含用户配置信息、各工具版本信息及事件信息,格式如下:

日期时间 事件信息 运行时间 状态



47	1.	结	\mathbf{H}	=	LITI	Ī
$\leq T$	LΙ	20	来	71	\ 191	١:

6724	+	0		in total (QC-passed reads + QC-failed reads)	
0	+	0		duplicates	-
6678	+	0		mapped (99.32%:-nan%)	1
6724	+	0		paired in sequencing	1
3362	+	0	1	read1	1
3362	+	0	1	read2	
3492	+	0		properly paired (51.93%:-nan%)	1
6636	+	0	1	with itself and mate mapped	
42	+	0		singletons (0.62%:-nan%)	1
1896	+	0		with mate mapped to a different chr	-
94	+	0		with mate mapped to a different chr (mapQ>=5)	-

6. 配置文件

默认配置文件位于程序目录下。内容如下:

```
# reference files path
    REF_PATH=/rd2/user/wangm/reference
                                                 #path of the reference genome
    REF_NAME=hg19
                                                #name of the reference genome
 4 DBSNP PATH=/rd2/user/wangm/reference/dbsnp 132.hg19.vcf
    GATK_HOME=/rd2/user/wangm/tools/GATK
                                                #directory of GATK
   PICARD_HOME=/rd2/user/wangm/tools/picard #directory of Picard
    # BWA related parameters
   FQ_VERSION=1.5  #when fq version is 1.5, -I option should be set when bwa aln
11 END_IND=10
                                                #bwa aln -i option value
    GAP_EXT=-1
12
                                                #bwa aln -e option value
13 □#
    # GATK related parameters
14
15 STAND_CALL_CONF=30
                                                #gatk UnifiedGenotyper -stand_call_conf
    STAND EMIT CONF=30
16
                                                #gatk UnifiedGenotyper -stand emit conf
17
18
```

用户如果想改变个别参数,可以将该默认配置文件拷贝到自己目录下,修改相应参数。 在运行程序时指定该配置文件即可。

各参数详细说明:

REF_PATH 参考序列的存放路径

REF_NAME 参考序列名称,例如参考序列为 hg19.fa,则参考序列名称为 hg19。

(注:参考序列的后缀名必须为.fa,不能是.fasta)

DBSNP PATH dbsnp.vcf 的存放路径,在 GATK 中会用到。

GATK_HOME GATK jar 包的存放路径 PICARD_HOME Picard jar 包的存放路径

FQ_VERSION fastq 文件版本。目前主要有 1.3+、1.5+、1.8 三种版本。其中 1.3+和





1.8 中的 base quality 是加 33 的,而 1.5 是加 64 的。对于 1.5 版本的

fastq 文件,在做 BWA 时会加上-I 选项。

END_IND 序列末尾最大 Indel 长度,对应 bwa aln 中的-i 选项。

GAP_EXT Maximum number of gap extensions,对应 bwa aln 中的-e 选项。

STAND_CALL_CONF The minimum phred-scaled confidence threshold at which variants not

at 'trigger' track sites should be called.

STAND_EMIT_CONF The minimum phred-scaled confidence threshold at which variants not

at 'trigger' track sites should be emitted (and filtered if less than the

calling threshold).