LES FLUX D'ENTREE / SORTIE

Les flux

Un flux (stream en anglais) d'E/S sert à envoyer ou recevoir des données. C'est donc une source d'entrée (in) ou une destination de sortie (out).

Un flux peut avoir différentes natures de sources/destinations (fichiers sur disque, périphériques, autres processus, zones de mémoire,...). Les flux cachent les spécificités de fonctionnement internes et offre à l'utilisateur un même modèle simple : un flux est juste une séquence de données. Un flux traite les données **séquentiellement**.

Les flux peuvent véhiculer différents types de données. La plus petite unité de transmission est l'octet. Certains flux transmettent juste les données (suite d'octets) ; d'autres les transforment au passage (encodages / décodages). Java distingue :

- les flux d'octets (byte) : E/S de bas-niveau
- les flux de caractères : gèrent les problèmes d'encodages de caractères (bâtis sur les flux d'octets).

Les flux

Flux d'entrée (in): flux sur lequel on peut faire des opérations de lecture. Le schéma du programme est:

ouverture du flux, lectures, ..., fermeture

Flux de sortie (out): sur lesquels on peut faire des opérations d'écriture. Le schéma du programme est:

ouverture du flux, écritures, ..., fermeture

L'ouverture se fait en instanciant un objet correspondant à la nature du flux (le constructeur accepte en paramètre la désignation de la source). Ex: new FileReader ("resultats.txt");

La fermeture se fait par un appel de méthode close() qui permet de libérer les ressources utilisées pour gérer le flux (ex: buffer).

La plupart des opérations peuvent lever des IOException.

010010101010 010010101010

Les flux : classes racines

Classes racines (classes abstraites):

	Flux d'octets	Flux de caractères
Flux d'entrée	InputStream	Reader
Flux de sortie	OutputStream	Writer

Les sous-classes ont des noms de la forme <préfixe><classe racine>.

Classes propres à la nature du flux. Le préfixe indique alors la nature. Le constructeur permet d'indiquer la source du flux. Ex: pour lire un fichier disque: FileReader f = new FileReader ("resultats.txt");


Classes « filtres » : elles s'intercalent entre l'application et un flux pour lui ajouter des fonctionnalités. Le préfixe indique l'action du filtre. Le constructeur prend le flux à modifier. Ex: lecture bufferisée:

BufferedReader f1 = new BufferedReader(f);


Les flux : classes principales

	Nature du flux ou filtre	préfixe	octets / caracs	entrée / sortie
Nature du flux	Fichier disque	File	les 2	les 2
	Tableau d'octets	ByteArray	octets	les 2
	Tableau de caractères	CharArray	caractères	les 2
	Chaîne de caractères	String	caractères	les 2
sée par le filtre	Gestion d'un buffer	Buffered	les 2	les 2
	Numérotation des lignes	LineNumber	octets	entrée
	Remise dans le flux d'entrée	PushBack	les 2	entrée
	Formatage de la sortie	Print	les 2	sortie
	E/S types primitifs	Data	octets	les 2
réal	E/S objets (sérialisation)	Object	octets	les 2
opération réalisée	Lecture octets → caractères Ecriture caractères → octets	InputStream OutputStream	octets	entrée sortie
	Séquence de flux	Sequence	octets	entrée
	« pipe » entre threads	Piped	les 2	les 2

Hiérarchie pour le flux d'octets



Hiérarchie pour le flux de caractères



Flux d'octets en entrée

InputStream définit une méthode (abstraite) primitive de lecture:

int read(): retourne le prochain octet (entre 0 et 255) ou -1 si EOF.

Ainsi que d'autres fonctions utilitaires :

- int read (byte[] b): lit des octets et remplit le tableau b. Retourne le nombre d'octets lus ou -1 si EOF.
- int read(byte[] b, int off, int len): lit au maximum len
 octets et les stocke dans b partir de l'indice off. Retourne le nombre
 d'octets lus ou -1 si EOF.
- byte[] readAllBytes(): lit les octets restants et les retourne dans un tableau nouvellement alloué.
- long skip (long n): lit et ignore les n prochains octets. Retourne le nombre effectifs d'octets sautés.

Ces méthodes sont disponibles dans toute sous-classe de InputStream.

Flux d'octets en sortie

OutputStream définit une méthode (abstraite) primitive d'écriture:

void write (int b): écrit le prochain octet b (entre 0 et 255).

Ainsi que d'autres fonctions utilitaires :

void write (byte[] b): écrit les octets du tableau b.

void write(byte[] b, int off, int len): écrit len octets du
tableau b à partir de l'indice off.

byte[] writeAllBytes(): écrit les octets restants et les retourne dans un tableau nouvellement alloué.

Ces méthodes sont disponibles dans toute sous-classe de OutputStream.

E/S d'octets bufferisées

BufferedInputStream implémente les méthodes :

void mark (int readAheadLimit): pose une marque pour repositionner le flux avec un reset(). L'entier readAheadLimit est le nombre maximal d'octets pouvant être lus avant que la marque ne soit plus utilisable.

void reset(): repositionne le flux à la dernière marque.

BufferedOutputStream implémente les méthodes:

void flush(): force l'écriture physique des données (envoie les données actuellement dans le buffer sur le flux).

Exemple : copie de fichier

Exemple de code de copie de fichier:

```
FileInputStream in = new FileInputStream("fichier1.txt");
FileOutputStream out = new FileOutputStream("sauve.txt");
int c;
while((c = in.read()) != -1) {
   out.write(c);
}
in.close();
out.close();
```

Questions?

- Choix du type de flux (octet / caractère) correct ?
- Gestion des erreurs d'E/S ?
- Les flux sont-ils toujours bien fermés?

Exemple : fermeture améliorée

```
FileInputStream in = null;
FileOutputStream out = null;
try {
   in = new FileInputStream("fichier1.txt");
   out = new FileOutputStream("sauve.txt");
   int c;
   while((c = in.read()) != -1) {
       out.write(c);
} finally { // NB: un bloc finally est toujours exécuté
    if (in != null)
        in.close();
    if (out != null)
        out.close();
                          Question: gestion des erreurs?
```

Exemple: fermeture avec try-with-resources

Java 7 introduit une instruction simplifiant la fermeture de flux (et plus généralement la récupération de ressources). Elle se base sur une interface AutoCloseable qui définit juste une méthode close().

```
try(FileInputStream in = new FileInputStream("fichier1.txt");
    FileOutputStream out = new FileOutputStream("sauve.txt")) {
    int c;
    while((c = in.read()) != -1) {
        out.write(c);
    }
} ...
```

A la fin du bloc try, la méthode close () des 2 flux est automatiquement invoquées (qu'il y ait ou non une exception levée). On peut évidemment capturer l'erreur avec un

```
... catch(IOException ex) {

// NB: gérer l'exception ici

Question: code efficace ?
```

Manipulation de caractères

Pour traiter du texte en informatique, il faut le stocker en mémoire sous forme numérique. Le texte étant composé de caractères (lettres, chiffres, ponctuations, symboles) on utilise un codage pour chaque caractère.

Le codage le plus populaire est l'ASCII qui permet de représenter 128 caractères (numérotés de 0 à 127, 00 à 7F). Le 'A' a pour code 65 (41 en hexa). En ASCII, 1 octet suffit pour coder tout caractère (et il reste même 128 codes disponibles.

Le code Latin-1 (ISO-8859-1) est un sur-ensemble de l'ASCII utilisant les 128 autres caractères pour les accents des langues européennes et autres symboles (codes de 128 à 255, 80 à FF).

Comment coder plus de 256 caractères ? En restant sur 1 octet c'est difficile (cf. pages de code, qui utilisent différemment la plage 128 à 255).

Il faut se résoudre à utiliser plusieurs d'octets. Les problèmes de représentations arrivent (combien d'octets ? dans quel ordre ?...).

Manipulation de caractères

On distingue aujourd'hui:

- L'ensemble des caractères pris en charge (le charset)
- La correspondance entre caractères et entiers (points de code)
- Comment les points de code sont codés en numérique sous la forme d'une série d'octets et dans quel ordre les octets apparaissent (l'encodage).

Avec l'ASCII ou le Latin1, le charset était petit, les caractères étaient confondus avec leur point de code, lui-même codé sous la forme d'un seul octet.

On trouve souvent la confusion charset \Leftrightarrow encodage (notamment en Java).

L'Unicode

Java utilise l'Unicode. Unicode (<u>www.unicode.org</u>) associe à chaque caractère un entier unique appelé point de code (*code point*) qui s'écrit sous la forme U+XXXX (X comporte de 4 à 6 chiffres héxadécimaux).

Ainsi le 'A' a pour code point U+0041(soit 65 en décimal). Unicode correspond exactement à l'ASCII pour les 127 premiers codes. L'Unicode va plus loin et veut normaliser tous les caractères de toutes les langues (y compris les emoji!).

Unicode utilise 21 bits soit de U+0000. à U+10FFFF (mais des plages sont réservées, ainsi U+D800 à U+DFFF sont des non-caractères). Aujourd'hui environ 260 000 caractères sont référencés. Toutefois, Unicode continue d'évoluer.

Unicode va plus loin: chaque caractère à un nom, comment le convertir en majuscule / minuscule,... Ainsi le à s'appelle LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE, code U+00E1, sa majuscule est Á, de code U+00C1.

Encodages pour l'Unicode

L'encodage désigne la manière dont un point de code va être stocké sur un support numérique (mémoire, disque,...). Il s'agit de coder un entier en numérique (en base 2). Pb: combien d'octets va-t-on utiliser pour cet encodage ? Théoriquement 32 bits sont nécessaire (UTF-32) mais il est très gourmand en espace mémoire. On a donc inventé des tas d'encodages (trop !). Ex: l'Universal character set Transformation Format:

caractère	code	encodage	octets
Α	U+0041	UTF-8	01000001
Α	U+0041	UTF-16	0000000 01000001
Α	U+0041	UTF-32	00000000 00000000 00000000 01000001
あ	U+3042	UTF-8	11100011 10000001 10000010
あ	U+3042	UTF-16	00110000 01000010
あ	U+3042	UTF-32	0000000 00000000 00110000 01000010

Encodages pour l'Unicode

De plus, dans le cas où l'encodage ne le force pas se pose la question de l'ordre des octets (endianness). Quel sera le premier octet lu ? L'octet de poids faible (little endian) ou l'octet poids fort (big endian) ?

Variantes: UTF-16BE, UTF-16LE. Si rien n'est précisé on regarde les 2 premiers octets du flux (fichier texte), si c'est un BOM (Byte Order Mark) on le respecte sinon on considère que c'est BE. Le BOM est le caractère Unicode U+FEFF, suivant comment il est stocké on peut déterminer

l'encodage du fichier.

Un BOM indique qu'on est présence d'un fichier Unicode (UTF-8) et l'endianness (UTF-16, UTF-32). Le BOM n'est pas obligatoire!

Tout cela est bien compliqué, c'est la raison des flux de caractères...

Octets	Encodage
00 00 FE FF	UTF-32, big-endian
FF FE 00 00	UTF-32, little-endian
FE FF	UTF-16, big-endian
FF FE	UTF-16, little-endian
EF BB BF	UTF-8

Java et l'Unicode

Lorsque Java a été crée (1995), l'Unicode tenait sur 16 bits (65536 codes). De ce fait le type primitif **char** occupe 16 bits. C'est insuffisant aujourd'hui mais trop tard pour modifier le type **char**. Les char sont et restent limités aux caractères U+0000..U+FFFF (appelé BMP *Basic Multilingual Plane*).

Java n'a pas modifié son type char mais a opté pour l'UTF-16.

En UTF-16, un caractère nécessite 1×16 bits (pour le BMP) ou 2×16 bits pour les caractères entre U+10000..U+10FFFF. Il faut donc 1 ou 2 **char** pour représenter un caractère Unicode. Dans le cas de 2 **char** on parle de surrogate pair (paire de substitution).

Ainsi un String, StringBuffer ou un char[], peuvent contenir des paires (2 char successifs). Ca complique le traitement, ex: le .length() ne donne plus le nombre de caractères mais le nombre de char..., cf API surrogates, méthodes tq: isSurrogatePair() ou codePointAt().

Confusion Java: que désigne « caractère » : caractère Unicode ou char ?

Délimiteur de fin de ligne

Dans un flux de caractères (ex: fichier texte), il est souvent important de distinguer les lignes entre elles. Pour cela il faut reconnaître le caractère fin de ligne. Il fait partie des 32 premiers codes ASCII (00 à 1F, soit 00 à 31), appelés codes de contrôles. Malheureusement plusieurs conventions existent... la plupart à base des caractères CR (Carriage Return = 0D = 13 = $' \ r'$) et LF (Line Feed = 0A = 10 = $' \ r'$). Les plus courants:

Nom	Système	Séquence
CR	Mac OS 9 (vieux)	0D
LF	Unix, Mac OS X (récents)	0A
CRLF	Windows	0D 0A

Java: utiliser println ou System.getProperty("line.separator") ou %n dans printf.

Conseil: en parsing, ignorer les CR et considérer que LF marque une fin de ligne.

Flux de caractères en entrée

Reader définit une méthode (abstraite) primitive de lecture:

int read(char[] c, int off, int len): lit au maximum len caractères et les stocke dans c partir de l'indice off. Retourne le nombre d'caractères lus ou -1 si EOF.

Ainsi que d'autres fonctions utilitaires :

- int read(): retourne le prochain caractère (char entre U+0000 et U+FFFF) ou -1 si EOF.
- int read (char[] c): lit des caractères et remplit le tableau c. Retourne le nombre d'caractères lus ou -1 si EOF.
- long skip (long n): lit et ignore les n prochains caractères.

 Retourne le nombre effectifs de caractères sautés.

Ces méthodes sont disponibles dans toute sous-classe de Reader.

Flux de caractères en sortie

Writer définit une méthode (abstraite) primitive d'écriture:

void write (char[] c, int off, int len): écrit len caractères du tableau c à partir de l'indice off.

Ainsi que d'autres fonctions utilitaires :

void write (int c): écrit le prochain caractère c (entre U+0000 et U+FFFF).

void write (char[] c): écrit les caractères du tableau c.

void write (String str): écrit la chaîne de caractères str.

write (String str, int off, int len) : écrit len caractères de la chaîne str à partir de l'indice off.

Ces méthodes sont disponibles dans toute sous-classe de Writer.

E/S de caractères bufferisées

BufferedReader implémente les méthodes :

- String readLine(): lit la prochaine ligne (jusqu'au délimiteur de fin de ligne).
- void mark (int readAheadLimit): pose une marque pour repositionner le flux avec un reset(). L'entier readAheadLimit est le nombre maximal de caractères pouvant être lus avant que la marque ne soit plus utilisable.

void reset(): repositionne le flux à la dernière marque.

BufferedWriter implémente les méthodes:

- void flush(): force l'écriture physique des données (envoie les données actuellement dans le buffer sur le flux).
- void newLine(): écrit un délimiteur de fin de ligne, obtenu par System.getProperty("line.separator")

Sorties formatées

PrintStream et PrintWriter permettent de formater les sorties.

Peu de différence entre les 2: PrintStream utilise l'encodage par défaut de l'architecture alors que PrintWriter utilise celui précisé pour le flux.

Fournissent les méthodes print, println et printf déjà vues.

Préciser l'encodage

Peu de constructeurs de flux permettent de préciser le charset/encodage à utiliser. Ils est souvent nécessaire de passer par un filtre du type InputStreamReader / OutputStreamWriter qui transforme un flux octet en un flux caractère (et permet aussi de préciser un encodage).

Exemple: écriture d'un fichier caractère en précisant latin1:

Voir la classe CharSet et ses méthodes encode () et decode ().