大型互联网高可用业务架构设计实践

1、系统设计的一些原则

在互联网项目开发中,总是不断针对新的需求去研发新的系统,而很多系统的设计都是可以触类旁通的:

架构师具备什么样的能力:

- 1、架构设计能力: 30%
- 2、技术能力: 30%
- 3、管理能力: 10%
- 4、沟通能力: 5%

思考: 每一行代码都有出现异常的可能???

海恩法则

- 事故的发生是量的积累的结果 (并发量,数据量,服务量......)
- 再好的技术、再完美的规章 , 在实际操作层面也无法取代人自身的素质和责任心

墨菲定律

- 任何事情都没有表面看起来那么简单。
- 所有事情的发展都会比你预计的时间长。
- 会出错的事总会出错。
- 如果你担心某种情况发生,那么它更有可能发生。

警示我们,在互联网公司里,对生产环境发生的任何怪异现象和问题 都不要轻易忽视,对于其背后的原因一定要彻查。

同样,海恩法则也强调任何严重事故的背后 都是多次小问题的积累,积累到一定的量级后会导致质变,严重的问题就会浮出水面。

那么,我们需要对线上服务产生的任何征兆,哪怕是一个小问题,也要刨根问底:这就需要我们有技术攻关的能力,对任何现象都要秉着以下原则:

为什么发生?

发生了怎么应对?

怎么恢复?

怎么避免?

对问题要彻查,不能因为问题的现象不明显而忽略。

2、软件架构中的高可用设计

2.1、什么是高可用?

服务永远可用:

伪命题 ---- 服务器硬件会坏,操作系统崩溃,软件服务崩溃,程序异常

高可用 HA(High Availability)是分布式系统架构设计中必须考虑的因素之一,它通常是指,通过设计减少系统不能提供服务的时间。

假设系统一直能够提供服务,我们说系统的可用性是100%。

如果系统每运行 100 个时间单位,会有 1 个时间单位无法提供服务,我们说系统的可用性是99%。

很多公司的高可用目标是 4 个 9,<mark>也就</mark>是 99.99%,这就意味着,系统的年停机时间为 8.76 个小时。

百度的搜索首页,是业内公认高可用保障非常出色的系统,甚至人们会通过 www.baidu.com 能不能访问来判断 "网络的连通性",百度高可用的服务让人留下啦 "网络通畅,百度就能访问","百度打不开,应该是网络连不上"的印象,这其实是对百度 HA 最高的褒奖。

2.2、可用性度量和考核

所谓业务可用性(availability)也即系统正常运行时间的百分比,架构组最主要的 KPI (Key Performance Indicators , 关键业绩指标)。对于我们提供的服务(web, api)来说,现在业界更倾向用 N 个 9 来量化可用性, 最常说的就是类似 "4 个 9(也就是 99.99%)" 的可用性。

描述	通俗叫法	可用性级别	年度停机时间
基本可用性	2个9	99%	87.6小时
较高可用性	3个9	99.9%	8.8小时
具有故障自动恢复能力的可用性	4个9	99.99%	53分钟
极高可用性	5个9	99. 999%	5 分钟

故障时间=故障修复时间点-故障发现(报告)时间点服务年度可用时间%=(1-故障时间/年度时间) × 100%

故障的度量与考核

对管理者而言:可用性是产品的整体考核指标。每个工程师而言:使用故障分来考核:

类别	描述
高危S级事故故障	一旦出现故障,可能会导致服务整体不可用
严重A级故障	客户明显感知服务异常:错误的回答
中级B级故障	客户能够感知服务异常:响应比较慢
一般C级故障	服务出现短时间内抖动

服务级别可用性:

如果是一个分布式架构设计,系统由很多微服务组成,所有的服务可用性不可能都是统一的标准。

为了提高我们服务可用性,我们需要对服务进行分类管理并明确每个服务级别的可用性要求。

类别	服务	可用性要求	描述	
一级核心服务	核心产品或者服务	99.99% (全年53分钟不可用)	系統引擎部分:一旦出现故障,	
二级重要服务	重要的产品功能	99.95% (全年260分钟不可用)	类比汽车轮子:该服务出现问题	
三级一般服务	一般功能	99.9% (全年8.8小时不可用)	类比汽车倒车影像:该部分出现	
四级工具服务	工具类是服务	99%	非业务功能:比如爬虫、管理后	

2.2、如何保障系统的高可用?

我们都知道,<mark>单点是系统高可用的大敌</mark>,单点往往是系统高可用最大的风险和敌人,应 该尽量在系统设计的过程中避免单点。

方法论上,高可用保证的原则<mark>是"集</mark>群化",或者叫"冗余": 只有一个单点,挂了服务会受影响; 如果有冗余备份,挂了还有其他 backup 能够项上。

保证系统高可用,架构设计的核心准则是: 冗余。有了冗余之后,还不够,每次出现故障需要人工介入恢复势必会增加系统的不可服务实践。所以,又往往是通过"自动故障转移"来实现系统的高可用。


接下来我们看下典型互联网架构中,解决高可用问题具体有哪些方案:

- 1、负载均衡
- 2、限流
- 3、降级
- 4、隔离
- 5、超时与重试
- 6、回滚
- 7、压测与预案

3、负载均衡

3.1、DNS&nginx 负载均衡

负载均衡: nginx DNS 负载均衡



服务宕机: nginx 实现故障转移, 宕机服务可以使用 k8s 方式, 快速从新创建一个 pod,提高服务可用性。

以上负载均衡方案是接入层的方案,实际上负载均衡的地方还有很多:

- 1、服务和服务 RPC --- RPC 框架 提供负载方案 (DUBBO, SpringCloud)
- 2、数据集群需要负载均衡(mycat,haproxy)

3.2、upstream 配置

第一步我们需要给 Nginx 配置上游服务器,即负载均衡到的真实处理业务的服务器,通过在 http 指令下配置 upstream 即可。

```
upstream backend {
    server 192.168.61.1:9080 weight=1;
    server 192.168.61.1:9090 weight=2;
}
```

proxy_pass 来处理用户请求。

```
location / {
   proxy_pass http://backend;
}
```

3.3、负载均衡算法

负载均衡用来解决用户请求到来时如何选择 upstream server 进行处理,默认采用的是round-robin (轮询),同时支持其他几种算法。

- round-robin: 轮询,默认负载均衡算法,即以轮询的方式将请求转发到上游服务器,通过配合 weight 配置可以实现基于权重的轮询
- ip hash:根据客户IP进行负载均衡,即相同的IP将负载均衡到同一个upstream server。

```
upstream backend {
   ip_hash;
   server 192.168.61.1:9080 weight=1;
   server 192.168.61.1:9090 weight=2;
}
```

● hash key [consistent]: 对某一个 key 进行哈希或者使用一致性哈希算法进行负载均衡。使用 Hash 算法存在的问题是,当添加/删除一台服务器时,将导致很多 key 被重新负载均衡到不同的服务器(从而导致后端可能出现问题);因此,建议考虑使用一致性哈希算法,这样当添加/删除一台服务器时,只有少数 key 将被重新负载均衡到不同的服务器。

哈希算法: 此处是根据请求 uri 进行负载均衡,可以使用 Nginx 变量,因此,可以实现复杂的算法。

```
upstream backend {
   hash $uri;
   server 192.168.61.1:9080 weight=1;
   server 192.168.61.1:9090 weight=2;
}
```

一致性哈希算法: consistent_key 动态指定。

```
upstream nginx_local_server {
   hash $consistent_key consistent;
   server 192.168.61.1:9080 weight=1;
   server 192.168.61.1:9090 weight=2;
}
```

如下 location 指定了一致性哈希 key,此处会优先考虑请求参数 cat (类目),如果没有,则再根据请求 uri 进行负载均衡。

```
location / {
     set $consistent key $arg cat;
     if ($consistent key = "") {
         set $consistent key $request uri;
而实际我们是通过 Lua 设置一致性哈希 key
set by lua file $consistent key "lua balancing.lua";
local consistent key = args.cat
if not consistent key or consistent key == ''
   consistent key = ngx var.request uri
end
local value = balancing cache:get(consistent key
if not value then
3.4、失败重试
```

```
upstream backend {
   server 192.168.61.1:9080 max fails=2 fail timeout=10s weight=1;
   server 192.168.61.1:9090 max fails=2 fail timeout=10s weight=1;
```

通过配置上游服务器的 max fails 和 fail timeout,来指定每个上游服务器,当 fail timeout 时间内失败了 max_fails 次请求,则认为该上游服务器不可用/不存活,然后将摘掉该上游服

务器,fail_timeout 时间后会再次将该服务器加入到存活上游服务器列表进行重试。

```
location /test {
   proxy_connect_timeout 5s;
   proxy_read_timeout 5s;
   proxy send timeout 5s;
```

proxy_next_upstream error
proxy_next_upstream_timeou
proxy next upstream tries

然后进行 proxy_next_upstream 相关配置,当遇到配置的错误时,会重试下一台上游服务器。

3.5、健康检查

Nginx 可以集成

nginx_upstream_check_module

(https://github.com/yaoweibin/nginx_upstream_check_module)模块来进行主动健康检查。nginx_upstream_check_module 支持 TCP 心跳和 HTTP 心跳来实现健康检查。

TCP 心跳检测:



```
upstream backend {
    server 192.168.61.1:9080 weight=1;
    server 192.168.61.1:9090 weight=2;
    check interval=3000 rise=1 fall=3 timeout=2000 type=tcp;
}
```

此处配置使用 TCP 进行心跳检测。

- interval: 检测间隔时间,此处配置了每隔 3s 检测一次。
- fall: 检测失败多少次后,上游服务器被标识为不存活。
- · rise: 检测成功多少次后,上游服务器被标识为存活,并可以处理请求。

http 心跳检测:

upstream backend {

```
server 192.168.61.1:9080 weight=1;
server 192.168.61.1:9090 weight=2;

check interval=3000 rise=1 fall=3 timeout=2000 type=ht
check_http_send "HEAD /status HTTP/1.0\r\n\r\n";
check_http_expect_alive http_2xx http_3xx;
```

HTTP 心跳检查有如下两个需要额外配置。

- ·check_http_send: 即检查时发的 HTTP 请求内容。
- · check_http_expect_alive: 当上游服务器返回匹配的响应状态码时,则认为上游服务器存活。

此处需要注意,检查间隔时间不能太短,否则可能因为心跳检查包太多造成上游服务器挂掉,同时要设置合理的超时时间。

3.6、其他配置

1)备份服务器

```
upstream backend {
    server 192.168.61.1:9080 weight=1;
    server 192.168.61.1:9090 weight=2 backup;
}
```

将 9090 端口上游服务器配置为备上游服务器,当所有主上游服务器都不存活时,请求会转发给备上游服务器。

如通过缩容上游服务器进行压测时,要摘掉一些上游服务器进行压测,但为了保险起见会配置一些备上游服务器,当压测的上游服务器都挂掉时,流量可以转发到备上游服务器,从而不影响用户请求处理。

2) 不可用服务器

```
upstream backend {
    server 192.168.61.1:9080 weight=1;
    server 192.168.61.1:9090 weight=2 down;
}
```

9090 端口上游服务器配置为永久不可用, 当测试或者机器出现故障时, 暂时通过该配置临时摘掉机器。

4、隔离术


隔离是指将系统或资源分割开,系统隔离是为了在系统发生故障时,能限定传播范围和影响范围,即发生故障后不会出现滚雪球效应,从而保证只有出问题的服务不可用,其他服务还是可用的。

资源隔离通过隔离来减少资源竞争,保障服务间的相互不影响和可用性。

在实际生产环境中,比较多的隔离手段有线程隔离、进程隔离、集群隔离、机房隔离、读写隔离、快慢隔离、动静隔离等。


4.1、线程隔离

线程隔离主要指的是 线程池 隔离。 请求分类,交给不同的线程池进行处理。 一个请求出现异常,不会导致故障扩散到其他线程池。 这样就保证系统的高可用性。



4.2、进程隔离


把项目拆分为一个个的子项目,然后让这些子项目进行物理隔离。项目和项目之间没有调 用关系



当一个项目模块出现异常,不影响其他项目模块,从而提高项目高可用性。


4.3、集群隔离

项目上线后,一定会进行集群部署,为了提高服务高可用性,采用集群隔离术。



4.4、机房隔离

通过 DNS/负载均衡服务器进行故障转移。把请求切换到另一个机房。




机房1

根据 IP 地址进行分组,IP+组名


4.5、读写隔离

Redis 主从 - 读写分离 互联网项目: 读多,写少。




4.6、动静隔离

把静态资源放入 nginx, CDN 服务。达到动静隔离。防止有页面直接加载大量静态资源。。。,因为访问量大,导致网络带宽打满,导致卡死,出现不可用。



秒杀、抢购属于非常合适的热点例子,对于这种热点,是能提前知道的,所以可以将秒 杀和抢购做成独立系统或服务进行隔离,从而保证秒杀/抢购流程出现问题时不影响主流程。 还存在一些热点,可能是因为价格或突发事件引起的。对于读热点,笔者使用多级缓存 来搞定,而写热点我们一般通过缓存+队列模式削峰

把秒杀服务和原来的集群进行隔离




热点数据隔离,减轻数据库压力,提高项目高可用。

5、限流

5.1、限流算法

(1)漏桶算法

把请求比作是水,水来了都先放进桶里,并以限定的速度出水,当水来得过猛而出水不够快时就会导致水直接溢出,即拒绝服务。



漏斗有一个进水口 和 一个出水口, 出水口以一定速率出水, 并且有一个最大出水速率:

在漏斗中没有水的时候:

- 如果进水速率小于等于最大出水速率,那么,出水速率等于进水速率,此时,不会积水
- 如果进水速率大于最大出水速率,那么,漏斗以最大速率出水,此时,多余的水会积在漏斗中

在漏斗中有水的时候


- 出水口以最大速率出水
- 如果漏斗未满,且有进水的话,那么这些水会积在漏斗中
- 如果漏斗已满,且有进水的话,那么这些水会溢出到漏斗之外

(2) 令牌桶算法

对于很多应用场景来说,除了要求能够限制数据的平均传输速率外,还要求允许某种程度的突发传输。这时候漏桶算法可能就不合适了,令牌桶算法更为适合。

令牌桶算法的原理是系统以恒定的速率产生令牌,然后把令牌放到令牌桶中,令牌桶有一个容量,当令牌桶满了的时候,再向其中放令牌,那么多余的令牌会被丢弃;当想要处理一个请求的时候,需要从令牌桶中取出一个令牌,如果此时令牌桶中没有令牌,那么则拒绝该请求。





5.2、Tomcat 限流

对于一个应用系统来说,一定会有极限并发/请求数,即总有一个 TPS/QPS 阈值,如果超了阈值,则系统就会不响应用户请求或响应得非常慢,因此我们最好进行过载保护,以防止大量请求涌入击垮系统。

- acceptCount: 如果 Tomcat 的线程都忙于响应,新来的连接会进入队列排队,如果超出排队大小,则拒绝连接;默认值为 100
- maxConnections: 瞬时最大连接数,超出的会排队等待:

• maxThreads: Tomcat 能启动用来处理请求的最大线程数,即同时处理的任务个数,默认值为 200,如果请求处理量一直远远大于最大线程数,则会引起响应变慢甚至会僵死。

5.3、接口限流

限制某个接口/服务每秒/每分钟/每天的请求数/调用量。如一些基础服务会被很多其他系统调用,比如商品详情页服务会调用基础商品服务调用,但是更新量比较大有可能将基础服务打挂。

```
long limit = 1000;
while(true) {
    //得到当前秒
    long currentSeconds = System.currentTimeMillis() / 1000;
    if(counter.get(currentSeconds).incrementAndGet() > limit) {
        System.out.println("限流了:" + currentSeconds);
        continue;
    }
    //业务处理
```

Hystrix 框架进行限流....(熔断....)

spirngcloud 限流: 限流算法 ---- 单机版限流 ---- 在分布式架构项目中,要使用分布式限流方式。

5.4、Redis 限流

在分布式环境下,使用第三方限流方法,具体限流方法,使用 Redis+lua 代码,保证操作的原子性:保证线程安全

local key = KEYS[1] --限流 KEY(一秒一个)

local limit = tonumber(ARGV[1]) --限流大小

local current = tonumber(redis.call("INCRBY", key, "1")) --请求数+1

if current > limit then --如果超出限流大小

elseif current == 1 then --只有第一次访问需要设置 2 秒的过期时间 redis.call("expire", key,"2")

end

return 1

return 0

如上操作因是在一个 Lua 脚本中,又因 Redis 是单线程模型,因此线程安全。

5.5、Nginx 限流

对于 Nginx 接入层限流可以使用 Nginx 自带的两个模块: 连接数限流模块 ngx_http_limit_conn_module 漏桶算法实现的请求限流模块 ngx_http_limit_req_module。

ngx http limit conn module

limit_conn 是对某个 key 对应的总的网络连接数进行限流。可以按照 IP 来限制 IP 维度的总连接数,或者按照服务域名来限制某个域名的总连接数。但是,记住不是每个请求连接都会被计数器统计,只有那些被 Nginx 处理的且已经读取了整个请求头的请求连接才会被计数器统计。

limit_conn: 要配置存放 key 和计数器的共享内存区域和指定 key 的最大连接数。此处指定的最大连接数是 1,表示 Nginx 最多同时并发处理 1 个连接。

limit_conn_zone: 用来配置限流 key 及存放 key 对应信息的共享内存区域大小。此处的 key 是\$binary_remote_addr",表示 IP 地址,也可以使用\$server_name 作为 key 来限制域名级别的最大连接数。

limit_conn_status: 配置被限流后返回的状态码,默认返回 503。

limit conn log level: 配置记录被限流后的日志级别,默认 error 级别。

ngx_http_limit_req_module

limit_req 是漏桶算法实现,用于对指定 key 对应的请求进行限流,比如,按照 IP 维度限制请求速率。配置示例如下

```
limit_conn_log_level error;
limit_conn_status 503;
...
server {
...
location /limit {
    limit_req zone=one burst=5 nodelay;
}
```

limit_req: 配置限流区域、桶容量(突发容量,默认为0)、是否延迟模式(默认延迟)。

limit_req_zone: 配置限流 key、存放 key 对应信息的共享内存区域大小、固定请求速率。此处指定的 key 是"\$binary_remote_addr",表示 IP 地址。固定请求速率使用 rate 参数配置,支持 10r/s 和 60r/m,即每秒 10 个请求和每分钟60 个请求。不过,最终都会转换为每秒的固定请求速率(10r/s 为每 100 毫秒处理一个请求,60r/m 为每 1000 毫秒处理一个请求)。

limit conn status: 配置被限流后返回的状态码,默认返回 503。

limit_conn_log_level: 配置记录被限流后的日志级别,默认级别为 error。

6、降级

在开发高并发系统时,有很多手段来保护系统,如缓存、降级和限流等。当访问量剧增、服务出现问题(如响应时间长或不响应)或非核心服务影响到核心流程的性能时,仍然需要保证服务还是可用的,即使是有损服务。系统可以根据一些关键数据进行自动降级,也可以配置开关实现人工降级。

降级的最终目的是保证核心服务可用,即使是有损的。而且有些服务是无法降级的(如加入购物车、结算)。降级也需要根据系统的吞吐量、响应时间、可用率等条件进行手工降级或自动降级。

6.1、降级预案

在进行降级之前要对系统进行梳理,看看系统是不是可以丢卒保帅,从而梳理出哪些必须誓死保护,哪些可降级。比如,可以参考日志级别设置预案。

- 一般: 比如,有些服务偶尔因为网络抖动或者服务正在上线而超时,可以自动降级。
- **警告:** 有些服务在一段时间内成功率有波动(如在 $95^{\sim}100\%$ 之间),可以自动降级或人工降级,并发送告警。
- 错误: 比如,可用率低于90%,或者数据库连接池用完了,或者访问量突然猛增到系统能承受的最大阈值,此时,可以根据情况自动降级或者人工降级。
- 严重错误: 比如,因为特殊原因数据出现错误,此时,需要紧急人工降级。

降级按照是否自动化可分为: 自动开关降级和人工开关降级。

降级按照功能可分为: 读服务降级和写服务降级。

降级按照处于的系统层次可分为:多级降级。

降级的功能点主要从服务器端链路考虑,即根据用户访问的服务调用链路来 梳理哪里需要降级。

6.2、页面降级

在大促或者某些特殊情况下,某些页面占用了一些稀缺服务资源,在紧急情况下可以对其整个降级,以达到丢卒保帅的目的。

6.3、页面片段降级

比如,商品详情页中的商家部分因为数据错误,此时,需要对其进行降级。

6.4、页面异步请求降级

比如,商品详情页上有推荐信息/配送至等异步加载的请求,如果这些信息响应慢或者后端服务有问题,则可以进行降级。

6.5、服务功能降级

比如,渲染商品详情页时,需要调用一些不太重要的服务(相关分类、热销榜等),而这些服务在异常情况下直接不获取,即降级即可。

6.6、读降级

比如,多级缓存模式,如果后端服务有问题,则可以降级为只读缓存,这种方式适用于对读一致性要求不高的场景。

6.7、写降级

比如,秒杀抢购,我们可以只进行 Cache 的更新,然后异步扣减库存到 DB,保证最终一致性即可,此时可以将 DB 降级为 Cache。

6.8、自动降级

- (1) 超时降级
- (2) 服务失败频率较高

统计服务出现错误次数,当出现错误次数达到阀值(99.99%),对服务进行降级,发出警告。

(3) 故障降级

总结:熔断降级到底有什么区别???


相同点:

- 1、目的很一致,都是从可靠性角度来处理服务,为了防止系统整体<mark>缓慢</mark>甚至<mark>崩</mark>,采用的技术手段
- 2、表现形式非常类似,最终让用户的体验某些功能暂时不可达或不可用。
- 3、熔断模式基于策略自动触发,降级也可以进行自动触发。

不同点:

- 1、触发原因不一样,服务熔断一般情况都是下游服务故障引起。而服务降级一般都是从系统整体负荷考虑
- 2、实现方式不一样,服务降级代码侵入性比较高(由控制器实现开关降级,人工降级),熔断一般都是自我熔断。

7、超时与重试



- (1) 代理层超时与重试: nginx
- (2) web 容器超时与重试
- (3) 中间件和服务之间超时与重试
- (4) 数据库连接超时与重试
- (5) nosql 超时与重试
- (6) 业务超时与重试
- (7) 前端浏览器 ajax 请求超时与重试

8、压测与预案

8.1、系统压测

压测一般指性能压力测试,用来评估系统的稳定性和性能,通过压测数据进行系统容量评估,从而决定是否需要进行扩容或缩容。

压测之前要有压测方案(如压测接口、并发量、压测策略(突发、逐步加压、并发量)、压测指标(机器负载、QPS/TPS、响应时间)),之后要产出压测报告(压测方案、机器负载、QPS/TPS、响应时间(平均、最小、最大)、成功率、相关参数(JVM 参数、压缩参数)等),最后根据压测报告分析的结果进行系统优化和容灾。

(1) 线下压测

通过如 JMeter、Apache ab 压测系统的某个接口(如查询库存接口)或者某个组件(如数据库连接池),然后进行调优(如调整 JVM 参数、优化代码),实现单个接口或组件的性能最优。

线下压测的环境(比如,服务器、网络、数据量等)和线上的完全不一样,仿真 度不高,很难进行全链路压测,适合组件级的压测,数据只能作为参考。

(2) 线上压测

线上压测的方式非常多,按读写分为读压测、写压测和混合压测,按数据仿真度 分为仿真压测和引流压测,按是否给用户提供服务分为隔离集群压测和线上集群 压测。

读压测是压测系统的读流量,比如,压测商品价格服务。写压测是压测系统的写流量,比如下单。写压测时,要注意把压测写的数据和真实数据分离,在压测完成后,删除压测数据。只进行读或写压测有时是不能发现系统瓶颈的,因为有时读和写是会相互影响的,因此,这种情况下要进行混合压测。

仿真压测是通过模拟请求进行系统压测,模拟请求的数据可以是使用程序构造、 人工构造(如提前准备一些用户和商品),或者使用 Nginx 访问日志,如果压测 的数据量有限,则会形成请求热点。而更好的方式可以考虑引流压测,比如使用 TCPCopy 复制

8.2、系统优化和容灾

拿到压测报告后,接下来会分析报告,然后进行一些有针对性的优化,如硬件升级、系统扩容、参数调优、代码优化(如代码同步改异步)、架构优化(如加缓存、读写分离、历史数据归档)等。不要把别人的经验或案例拿来直接套在自己的场景下,一定要压测,相信压测数据而不是别人的案例。

在进行系统优化时,要进行代码走查,发现不合理的参数配置,如超时时间、降级策略、缓存时间等。在系统压测中进行慢查询排查,包括 Redis、MySQL 等,通过优化查询解决慢查询问题。

在应用系统扩容方面,可以根据去年流量、与运营业务方沟通促销力度、最近一段时间的流量来评估出是否需要进行扩容,需要扩容多少倍,比如,预计 GMV 增长 100%,那么可以考虑扩容 2~3 倍容量。

8.3、应急预案

在系统压测之后会发现一些系统瓶颈,在系统优化之后会提升系统吞吐量并降低响应时间,容灾之后的系统可用性得以保障,但还是会存在一些风险,如网络抖动、某台机器负载过高、某个服务变慢、数据库 Load 值过高等,为了防止因为这些问题而出现系统雪崩,需要针对这些情况制定应急预案,从而在出现突发情况时,有相应的措施来解决掉这些问题。

应急预案可按照如下几步进行: 首先进行系统分级, 然后进行全链路分析、 配置监控报警, 最后制定应急预案。