## ES单机版安装文档 (docker版)

## 一、ES安装

### 1、下载ES

下载: (文件比较大,建议手动下载)

1561528029092

下载网址:

1561537351492

### 2、安装

#### 解压:

tar -zxvf elasticsearch-6.2.4.tar.gz

<font

color='red'>注意: 把elasticsearch软件必须放入/home/es(es是新建用户)的目录下,并把elasticsearch设置为es用户所属</font>

创建日志、数据存储目录: (留作备用,初次先创建)

mkdir -p /data/logs/es

mkdir -p /data/es/{data,work,plugins,scripts}

### 创建用户

useradd es -s /bin/bash #es不能在root用户下启动,必须创建新的用户,用来启动es

启动: ./elasticsearch

1561537627191

注意: es不能在root用户下启动,必须创建新的用户,用来启动es

切换用户: su es

再次启动,发现还是报错,原因: 当前用户没有执行权限

1561537661498

授权: chown -R es:es elasticsearch-6.2.4

1561537759668

授权成功,发现elasticsearch已经在es用户下面了,可以启动了,但是启动成功,浏览器不能访问,因此还需要做如下配置:

配置修改: \*\*

1561538767161

再次启动: 报如下错误

1561538853776

1) max file descriptors [4096] for elasticsearch process is too low, increase to at least [65536]

每个进程最大同时打开文件数太小,可通过下面2个命令查看当前数量

ulimit -Hn ulimit -Sn

1561539229765

修改/etc/security/limits.conf文件,增加配置,用户退出后重新登录生效

\* soft nofile 65536

\* hard nofile 65536

1561539424557

2) max number of threads [3818] for user [es] is too low, increase to at least [4096]

### 可通过命令查看

ulimit -Hu ulimit -Su

<img src="assets/1561539576779.png" align="left">

问题同上,最大线程个数太低。修改配置文件/etc/security/limits.conf,增加配置

`*	soft	nproc	4096`
`*	hard	nproc	4096`

1561539751131

3)、max virtual memory areas vm.max\_map\_count [65530] is too low, increase to at least [262144] 修改/etc/sysctl.conf文件

vi /etc/sysctl.conf sysctl -p #执行命令sysctl -p生效 #增加配置vm.max\_map\_count=262144

1561540016502

错误解决完毕: 重新启动

1561540187541

后台启动:

./elasticsearch -d

# 二、head插件安装

### 1、head插件主要用途

elasticsearch-head是一个用来浏览、与Elastic Search簇进行交互的web前端展示插件。 elasticsearch-head是一个用来监控Elastic Search状态的客户端插件。

elasticsearch主要有以下三个主要操作——

- 1) 簇浏览,显示簇的拓扑并允许你执行索引(index)和节点层面的操作。
- 2) 查询接口,允许你查询簇并以原始ison格式或表格的形式显示检索结果。
- 3)显示簇状态,有许多快速访问的tabs用来显示簇的状态。 4)支持Restful API接口,包含了许多选项产生感兴趣的结果,包括: 第一,请求方式:get,put,post,delete; json请求数据,节点node, 路径path。 第二,JSON验证器。 第三,定时请求的能力。

第四,用javascript表达式传输结果的能力。第五,统计一段时间的结果或该段时间结果比对的能力。第六,以简单图标的形式绘制传输结果

### 2、安装

安装步骤:

```
#下载node is, head插件运行依赖node
wget https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-linux-x64.tar.xz
#解压
tar -xf node-v9.9.0-linux-x64.tar.xz
#重命名
mv node-v9.9.0-linux-x64 nodeJs
#配置文件
vim /etc/profile
#刷新配置
source /etc/profile
#查询node版本,同时查看是否安装成功
node -v
#下载head插件
wget https://github.com/mobz/elasticsearch-head/archive/master.zip
#解压
unzip master.zip
#使用淘宝的镜像库进行下载,速度很快
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
#进入head插件解压目录,执行安装命令
cnpm install
```

### 3、运行

npm start #启动head插件

启动运行端口为: 9100

1561545962742

访问:

1561546003472



此时未连接,需要配置才能连接:

### 修改 Gruntfile.js文件:

1561546115772

#### 修改如下:

1561546217164

### 修改\_site/app.js

修改IP地址,连接elasticsearch

1561546410682

#### 启用CORS:

当head插件访问es时, 您必须在elasticsearch中启用CORS, 否则您的浏览器将拒绝跨域。

在elasticsearch配置中:

```
http.cors.enabled: true
```

您还必须设置,http.cors.allow-origin因为默认情况下不允许跨域。http.cors.allow-origin: "\*"是允许配置的,但由于这样配置的任何地方都可以访问,所以有安全风险。我在集群安装的时候已经配好了、如果你刚配置、需要重启ElasticSearch服务

```
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
```

#### 访问head插件

1561547405305