
# 本节内容

连续分配管 理方式

# 知识总览



连续分配: 指为用户进程分配的必须是一个连续的内存空间。

## 单一连续分配

在单一连续分配方式中,内存被分为**系统区**和用户区。 系统区通常位于内存的低地址部分,用于存放操作系统 相关数据;用户区用于存放用户进程相关数据。 内存中只能有一道用户程序,用户程序独占整个用户区 空间。


优点:实现简单;无外部碎片;可以采用覆盖技术扩充内存;不一定需要采取内存保护(eg:早期的PC操作系统 MS-DOS)。

缺点: 只能用于单用户、单任务的操作系统中; 有内部

碎片:存储器利用率极低。

分配给某进程的内存区域 中,如果有些部分没有用 上,就是"内部碎片"

影(用户的信性犯人)



# 固定分区分配

20世纪60年代出现了支持多道程序的系统,为了能在内存中装入多道程序,且这些程序之间又不会相互干扰,于是将整个用户空间划分为若于个固定大小的分区,在每个分区中只装入一道作业,这样就形成了最早的、最简单的一种可运行多道程序的内存管理方式。

分区大小相等

固定分区分配

分区大小不等

分区大小相等:缺乏灵活性,但是很适合用于用一台计算机控制多个相同对象的场合(比如:钢铁厂有n个相同的炼钢炉,就可把内存分为n个大小相等的区域存放n个炼钢炉控制程序)

分区大小不等:增加了灵活性,可以满足不同大小的进程需求。根据常在系统中运行的作业大小情况进行划分(比如:划分多个小分区、适量中等分区、少量大分区)

系统区 (8MB)

分区1 (10MB)

分区2 (10MB)

分区3 (10MB)

分区4 (10MB)

内存(分区大小相等)

系统区 (8MB)

分区1 (2MB)

分区2 (2MB)

分区3 (4MB)

分区4 (6MB)

分区5 (8MB)

分区6 (12MB)

内存(分区大小不等)

#### 固定分区分配

操作系统需要建立一个数据结构——分区说明表,来实现各个分区的分配与回收。每个表项对应一个分区,通常按分区大小排列。每个表项包括对应分区的大小、起始地址、状态(是否已分配)。

分区号	大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	2	8	未分配
2	2	10	未分配
3	4	12	已分配
			•••••

用数据结构 的数组(或 链表)即可 表示这个表

优点:实现简单,无外部碎片。

缺点: a. 当用户程序太大时,可能所有的分区都不能满足需求,此时不得不采用覆盖技术来解决,但这又会降低性能; b. 会产生内部碎片,内存利用率低。

系统区 (8MB)

分区1 (2MB)

分区2 (2MB)

分区3 (4MB)

分区4 (6MB)

分区5 (8MB)


分区6 (12MB)

内存(分区大小不等)

7 Dato


王道考研/CSKAOYAN.COM

动态分区分配又称为可变分区分配。这种分配方式不会预先划分内存分区,而是在进程装入内存时,根据进程的大小动态地建立分区,并使分区的大小正好适合进程的需要。因此系统分区的大小和数目是可变的。(eg:假设某计算机内存大小为64MB,系统区8MB,用户区共56MB...)





- 1. 系统要用什么样的数据结构记录内 存的使用情况?
- 2. 当很多个空闲分区都能满足需求时, 应该选择哪个分区进行分配?
- 3. 如何进行分区的分配与回收操作?





2. 当很多个空闲分区都能满足需求时,应该选择哪个分区进行分配?

少好行

操作系统 (8MB)

进程5 (4MB)

应该用最大的分区进行分配?还是用最小的分区进行分配?又或是用地址最低的部分进行分配?

20MB

把一个新作业装入内存时,须按照一定的<mark>动态分区分配算法</mark>,从空闲分区表(或空闲分区链)中选出一个分区分配给该作业。由于分配算法算法对系统性能有很大的影响,因此人们对它进行了广泛的研究。

进程4 (4MB)

10MB

下个小节会介绍四种动态分区分配算法...

进程3 (18MB)

4MB

内存

分区大小(MB)



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"... 如何分配?

分区号

分区号

1

2

3

分体改艺的分配产品

状态

空闲

空闲

空闲

空闲

操作系统
(8MB)

进程4 (4MB)

进程3 (18MB)

内存

20MB **16MB** 

10MB

进程5 (4

2

3

10

4

16

20

10

4

起始地址(M) 状态 分区大小(MB) 12 空闲 空闲 32

起始地址(M)

8

32

60

60

4MB



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"... 如何分配?

操作系统 (8MB)

20MB

10MB

进程3 (18MB)

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	10	32	空闲
3	4	60	空闲


分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	10	32	空闲

4MB

内存



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… 如何回收?



内存

情况一: 回收区的后面有一个相邻的空闲分区


分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	10	32	空闲
2	4	60	空闲

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态	
1	14	28	空闲	-7 72
2	4	60	空闲	

两个相邻的空闲分区合并为一个



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… *如何回收?* 



内存

情况二: 回收区的前面有一个相邻的空闲分区

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	10	32	空闲

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	20	8	空闲
2	28	32	空闲

致活着

两个相邻的空闲分区合并为一个



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… 如何回收?

操作系统 (8MB) 20MB 34MB -フレンス 10MB 世程3 (18MB)

内存

情况三:回收区的前、后各有一个相邻的空闲分区

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态	
1	20	8	空闲	mm/
2	10	32	空闲	
3	4	60	空闲	

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	34	8	空闲
2	4	60	空闲

三个相邻的空闲分区合并为一个



3. 如何进行分区的分配与回收操作? 假设系统采用的数据结构是"空闲分区表"… 如何回收?

操作系统 (8MB)

进程1 (20MB)

进程2 (14MB)

**14MB** 

进程3 (18MB)

4MB

内存

情况四:回收区的前、后都没有相邻的空闲分区

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	4	60	空闲

分区号	分区大小(MB)	起始地址(M)	状态
1	14	28	空闲
2	4	60	空闲

新增一个表项生活为后表

注: 各表项的顺序不一定按照地址递增顺序排列,具体的排列方式需要依据动态分区分配算法来确定。

操作系统

动态分区分配又称为可变分区分配。这种分配方式不会预先划分内存分区,而是在进程装入内存时, 根据进程的大小动态地建立分区,并使分区的大小正好适合进程的需要。因此系统分区的大小和数 目是可变的。

动态分区分配没有内部碎片,但是有外部碎片。 内部碎片,分配给某进程的内存区域中,如果有些部分没有用上。 外部碎片,是指内存中的某些空闲分区由于太小而难以利用。

如果内存中空闲空间的总和本来可以满足某进程的要求, 但由于进程需要的是一整块连续的内存空间,因此这些 "碎片"不能满足进程的需求。

可以通过紧凑(拼凑,Compaction)技术来解决外部碎片。

进程1 (20MB)

(8MB) 进程2 (14MB) 6MB 进程4 (4MB) 10MB 进程3 (18MB) **20MB** 4MB



1. 回忆交换技术,什么是换入/换出? Maller to 什么是中级调度(内存调度)?分表

2. 思考动态分区分配应使用哪种装入方 "紧凑"之后需要做什么处理?

多级PCB:据论的的 内存

动态的温度:

李维多多军市的并位

## 知识回顾与重要考点

