
2 在 Linux 下使用 RAID (二):使用 mdadm 工具创建软件 RAID 0 (条带化)

RAID 即廉价磁盘冗余阵列,其高可用性和可靠性适用于大规模环境中,相比正常使用,数据更需要被保护。RAID 是一些磁盘的集合,是包含一个阵列的逻辑卷。驱动器可以组合起来成为一个阵列域称为(组的)集合。

创建 RAID 最少应使用2个连接到 RAID 控制器的磁盘组成,来构成逻辑卷,可以根据定义的 RAID 级别将更多的驱动器添加到一个阵列中。不使用物理硬件创建的 RAID 被称为软件 RAID。软件 RAID 也叫做穷人 RAID。



在Linux中创建RAID0

使用 RAID 的主要目的是为了在发生单点故障时保存数据,如果我们使用单个磁盘来存储数据,如果它损坏了,那么就没有机会取回我们的数据了,为了防止数据丢失我们需要一个容错的方法。所以,我们可以使用多个磁盘组成 RAID 阵列。

在 RAID 0 中条带是什么

条带是通过将数据在同时分割到多个磁盘上。假设我们有两个磁盘,如果我们将数据保存到该逻辑卷上,它会将数据保存在两个磁盘上。使用 RAID 0 是为了获得更好的性能,但是如果驱动器中一个出现故障,我们将不能得到完整的数据。因此,使用 RAID 0 不是一种好的做法。唯一的解决办法就是安装有 RAID 0 逻辑卷的操作系统来提高重要文件的安全性。

- RAID 0 性能较高。
- 在 RAID 0 上, 空间零浪费。
- 零容错(如果硬盘中的任何一个发生故障,无法取回数据)。
- 写和读性比都很好。

要求

创建 RAID 0 允许的最小磁盘数目是2个,但你可以添加更多的磁盘,不过数目应该是2,4,6,8等的偶数。如果你有一个物理 RAID 卡并且有足够的端口,你可以添加更多磁盘。

在这里,我们没有使用硬件 RAID,此设置只需要软件 RAID。如果我们有一个物理硬件 RAID卡,我们可以从它的对能界面访问它。有些主板默认内建 RAID功能,还可以使用 Ctrl + 1 键访问它的界面。

如果你是刚开始设置 RAID,请阅读我们前面的文章,我们已经介绍了一些关于 RAID 基本的概念。

• 介绍 RAID 的级别和概念

我的服务器设置

- 1. 操作系统: <u>CentOS</u>6.5Final
- 2. IP 地址:192.168.0.225
- 3. 两块盘:20 GB each

这是9篇系列教程的第2部分,在这部分,我们将看看如何能够在Linux上创建和使用RAID 0 (条带化),以名为 sdb 和 sdc 两个 20GB 的硬盘为例。

第1步: 更新系统和安装管理 RAID 的 mdadm 软件

- 1、在 Linux 上设置 RAID 0 前,我们先更新一下系统,然后安装mdadm 包。mdadm 是一个小程序,这将使我们能够在Linux下配置和管理 RAID 设备。
 - 1.# yum clean all && yum update
 - 2.# yum install mdadm -y

```
root@stor ~ ]# yum install mdadm -y
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centosmirror.go4hosting.in
* extras: centosmirror.go4hosting.in
* updates: centosmirror.go4hosting.in
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mdadm.x86_64_0:3.2.6-7.el6_5.2 will be installed
--> Finished Dependencies
```

安装 mdadm 工具

第2步: 确认连接了两个 20GB 的硬盘

2、在创建 RAID 0前,请务必确认两个硬盘能被检测到,使用下面的命令确认。

松杏油舟

- 3、一旦检测到新的硬盘驱动器,同时检查是否连接的驱动器已经被现有的 RAID 使用,使用下面的mdadm命令来查看。
 - 1. # mdadm --examine /dev/sd[b-c]

```
root@stor:~
[root@stor ~]#
[root@stor ~]# mdadm --examine /dev/sd[b-c]
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdb
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdc
[root@stor ~]#
http://www.tecmint.com
```

检查 RAID 设备

从上面的输出我们可以看到,没有任何 RAID 使用 sdb 和 sdc 这两个驱动器。

第3步: 创建 RAID 分区

- 4、现在用 sdb 和 sdc 创建 RAID 的分区,使用 fdisk 命令来创建。在这里,我将展示如何创建 sdb 驱动器上的分区。
 - 1. # fdisk /dev/sdb

请按照以下说明创建分区。

- 按n 创建新的分区。
- 然后按₽选择主分区。
- 接下来选择分区号为1。
- 只需按两次回车键选择默认值即可。
- 然后,按平来显示创建好的分区。

```
root@stor:
[root@stor ~]#
[root@stor ~]# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI o Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xac360b64. Changes will remain in memory only, until you decide to write them. After that, of course, the previous content won't be recoverable.
 Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommende
switch off the mode (command 'c') and change display units
sectors (command 'u').
Command (m for help): n
Command action
          extended
            primary partition (1-4)
     р
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-2349, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-2349, default 2349):
Using default value 2349
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 19.3 GB, 19327352832 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xac360b64
     Device Boot
                                      Start
                                                                End
                                                                                Blocks
                                                                                                 Id System
                                                                            18868311 83 Linux
/dev/sdb1
                                                              2349
Command (m for help): http://www.tecmint.com
```

创建分区

请按照以下说明将分区创建为 Linux 的 RAID 类型。

- 按1,列出所有可用的类型。
- 按t 去修改分区。
- 键入fd设置为Linux的RAID类型,然后按回车确认。
- 然后再次使用。查看我们所做的更改。
- 使用~保存更改。

```
Command (m for help): L
                                                                            Minix / old Lin bf
Linux swap / So cl
       Empty
                                          NEC DOS
                                                                                                               Solaris
        FAT12
                                   39
                                          Plan 9
                                                                                                               DRDOS/sec (FAT-
                                                                      82
       XENIX root
                                          PartitionMagic
                                                                     83
                                                                            Linux
                                                                                                               DRDOS/sec (FAT-
       XENIX usr
FAT16 <32M
                                                                            OS/2 hidden C: c6
Linux extended c7
                                   40
                                          Venix 80286
                                                                     84
                                                                                                               DRDOS/sec (FAT-
                                                                                                              Syrinx
Non-FS data
CP/M / CTOS / .
Dell Utility
                                   41
                                          PPC PReP Boot
                                                                     85
                                                                            NTFS volume set da
NTFS volume set db
Linux plaintext de
Linux LVM df
                                          SES
       Extended
                                   42
                                                                     86
                                   4d
                                          QNX4.x
       FAT16
                                                                     87
                                         QNX4.x 2nd part 88
QNX4.x 3rd part 8e
OnTrack DM 93
OnTrack DM6 Aux 94
                                   4e
4f
       HPFS/NTFS
      AIX 4f
AIX bootable 50
0S/2 Boot Manag 51
W95 FAT32 52
W95 FAT32 (LBA) 53
W95 FAT16 (LBA) 54
W95 EXt'd (LBA) 55
                                                                                                               BootIt
                                                                                                       e1
e3
                                                                                                              DOS access
DOS R/O
                                                                            Amoeba
  9
                                                                            Amoeba BBT
                                         CP/M 9f
OnTrack DM6 Aux a0
                                                                            BSD/0S
                                                                                                        e4
                                                                                                               SpeedStor
                                                                            IBM Thinkpad hi eb
                                                                                                              BeOS fs
                                                                                                       ee
ef
                                          OnTrackDM6
                                                                            FreeBSD
                                                                     a5
                                                                                                               GPT
                                          EZ-Drive
                                                                     a6
                                                                            0penBSD
                                                                                                               EFI (FAT-12/16/
       OPUS
                                   56
                                          Golden Bow
                                                                            Nextstep
                                                                                                         f0
                                                                                                               Linux/PA-RISC b
       Hidden FAT12 5c
Compaq diagnost 61
Hidden FAT16 <3 63
Hidden FAT16 64
                                          Priam Edisk
                                                                     a8
                                                                            Darwin UFS
                                                                                                              SpeedStor
                                         SpeedStor a9
GNU HURD or Sys ab
Novell Netware af
Novell Netware b7
DiskSecure Mult b8
                                                                                                        f4
                                                                            NetBSD
                                                                                                               SpeedStor
                                                                                                        f2 DOS secondary
fb VMware VMFS
fc VMware VMKCORE
fd Linux raid auto
                                                                            Darwin boot
HFS / HFS+
 14
       Hidden FAT16 64
Hidden HPFS/NTF 65
AST SmartSleep 70
Hidden W95 FAT3 75
Hidden W95 FAT3 80
 16
                                                                            BSDI fs
 17
                                                                                                      fc
fd
                                                                            BSDI swap
 18
                                        PC/IX
Old Minix
                                                                            Boot Wizard hid fe
                                                                                                               LANstep
                                                                     bb
 1b
                                                                     be Solaris boot
                                                                                                        ff BBT
 1c
       Hidden W95 FAT1
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): fd
Changed system type of partition I to fd (Linux raid autodetect)
 Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 19.3 GB, 19327352832 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xac360b64
     Device Boot
                                  Start
                                                           End
                                                                          Blocks Id System
 /dev/sdb1
                                                        2349 18868311 fd Linux raid autodetect
                                                      http://www.tecmint.com
Command (m for help): w
在Linux上创建RAID分区
```

- 注:请使用上述步骤同样在sdc驱动器上创建分区。
- 5、创建分区后,验证这两个驱动器是否正确定义 RAID,使用下面的命令。
 - 1. # mdadm --examine /dev/sd[b-c]
 - 2. # mdadm --examine /dev/sd[b-c]1

```
[root@stor ~]#
[root@stor ~]# mdadm --examine /dev/sd[b-c]
/dev/sdb:
    MBR Magic : aa55
Partition[0] : 37736622 sectors at 63 (type fd)
/dev/sdc:
    MBR Magic : aa55
Partition[0] : 37736622 sectors at 63 (type fd)
[root@stor ~]#
[root@stor ~]#
[root@stor ~]# mdadm --examine /dev/sd[b-c]1
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdb1.
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdc1.
[root@stor ~]#
```

验证 RAID 分区

第4步: 创建 RAID md 设备

- 6、现在使用以下命令创建 md 设备 (即 /dev/md0), 并选择 RAID 合适的级别。
 - 1.# mdadm -C /dev/md0 -l raid0 -n 2 /dev/sd[b-c]1
 - 2. # mdadm --create /dev/md0 --level=stripe --raid-devices=2 /dev/sd[b-c]1
 - -C 创建
 - -I 级别
 - -n RAID 设备数
- 7、一旦 md 设备已经建立,使用如下命令可以查看 RAID 级别,设备和阵列的使用状态。
 - 1. # cat /proc/mdstat

1. # mdadm -E /dev/sd[b-c]1

```
[root@stor ~]#
[root@stor ~]# mdadm -E /dev/sd[b-c]1
/dev/sdb1:
             Magic : a92b4efc
     Version : 1.2
Feature Map : 0x0
      Array UUID : de1c9265:0b46e33e:97593678:a03ece53
  Raid Level : raid0
Raid Devices : 2
 Avail Dev Size : 37736606 (17.99 GiB 19.32 GB)
    Data Offset : 16 sectors
Super Offset : 8 sectors
     State : clean
Device UUID : 82274f62:cf85121b:7b1cea7d:94220219
     Update Time : Thu Oct 9 17:51:43 2014
Checksum : f3db31bb - correct
           Events : 0
      Chunk Size : 512K
Device Role : Active device 0
Array State : AA ('A' == active, '.' == missing)
/dev/sdcl:
             Magic : a92b4efc
          Version : 1.2
     Feature Map : 0x0
  Array UUID : delc9265:0b46e33e:97593678:a03ece53
Name : stor.tecmintlocal.com:0 (local to host stor.tecmintlocal.com)
Creation Time : Thu Oct 9 17:51:43 2014
Raid Level : raid0
Raid Devices : 2
 Avail Dev Size : 37736606 (17.99 GiB 19.32 GB)
   Data Offset : 16 sectors
Super Offset : 8 sectors
State : clean
Device UUID : c01ebe3b:2eba7736:00780aad:4742f970
     Update Time : Thu Oct 9 17:51:43 2014
Checksum : 6fc6d892 - correct
Events : 0
      Chunk Size : 512K
    Device Role : Active device http://www.tecmint.com
```

查看 RAID 设备

1. # mdadm --detail /dev/md0

```
root@stor:~
            ~ # mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Thu Oct 9 17:51:43 2014
Raid Level : raid0
     Array Size : 37736448 (35.99 GiB 38.64 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
   Persistence : Superblock is persistent
   Update Time : Thu Oct 9 17:51:43 2014
State : clean
Active Devices : 2
Norking Devices : 2
Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0
    Chunk Size : 512K
            Name : stor.tecmintlocal.com:0 (local to host stor.tecmintlocal.com) UUID : delc9265:0b46e33e:97593678:a03ece53
   Number
               Major
                         Minor
                                   RaidDevice State
                           17
33
                                                  active sync
                                                                    /dev/sdb1
                                        0
                                                 active sync
                                                                   /dev/sdc1
root@stor
             ~ #
                                      http://www.tecmint.com
```

查看 RAID 阵列

第5步:给 RAID 设备创建文件系统

- 8、将 RAID 设备 /dev/md0 创建为 ext4 文件系统, 并挂载到 /mnt/raid0 下。
 - 1. # mkfs.ext4 /dev/md0

创建 ext4 文件系统

9、在RAID设备上创建好ext4文件系统后,现在创建一个挂载点(即/mnt/raid0),并将设备/dev/md0挂载在它下。

```
1.# mkdir /mnt/raid0
```

- 2. # mount /dev/md0 /mnt/raid0/
- 10、下一步,使用df命令验证设备/dev/md0是否被挂载在/mnt/raid0下。

1. # df -h

- 11、接下来,在挂载点/mnt/raid0下创建一个名为tecmint.txt的文件,为创建的文件添加一些内容,并查看文件和目录的内容。
 - 1.# touch /mnt/raid0/tecmint.txt
 - 2. # echo "Hi everyone how you doing ?" > /mnt/raid0/tecmint.txt
 - 3.# cat /mnt/raid0/tecmint.txt
 - **4.** # ls -l /mnt/raid0/

```
root@stor:~
 root@stor
 root@stor ~]# mkdir /mnt/raid0
 root@stor ~ #
 root@stor ~ # mount /dev/md0 /mnt/raid0/
 root@stor ~ #
 root@stor ~]# df -h
Filesystem
                                          Used Avail Use% Mounted on
                                     17G
                                           1.1G
                                                  15G
/dev/mapper/vg tecmint-LogVol01
                                                          8% /
                                     499M
                                              0
                                                 499M
                                                          0% /dev/shm
tmpfs
/dev/sda1
                                     485M
                                            34M
                                                  426M
                                                          8% /boot
/dev/md0
                                      36G
                                           176M
                                                   34G
                                                          1% /mnt/raid0
[root@stor
 root@stor ~ # touch /mnt/raid0/tecmint.txt
 root@stor ~]
 root@stor ~]# echo "Hi everyone how you doing ?" > /mnt/raid0/tecmint.txt
 root@stor ~1#
root@stor ~ # cat /mnt/raid0/tecmint.txt
Hi everyone how you doing ?
[root@stor ~]#
[root@stor ~|# ls -l /mnt/raid0/
total 20
drwx-----. 2 root root 16384 Oct 9 18:21 lost+found
-rw-r--r--. 1 root root 28 Oct 9 18:25 tecmint.txt
[root@stor ~]#
[root@stor ~]#
                              http://www.tecmint.com
```

验证挂载的设备

- 12、当你验证挂载点后,就可以将它添加到/etc/fstab文件中。
 - 1. # vim /etc/fstab

添加以下条目,根据你的安装位置和使用文件系统的不同,自行做修改。

1./dev/md0 /mnt/raid0 ext4 deaults 00

```
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Oct 9 14:38:58 2014
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
# /dev/mapper/vg_tecmint-LogVol01 / ext4 defaults 1 1
UUID=d962e78f-2814-4a6b-b905-eda8d72allde /boot ext4 defaults 1 2
/dev/mapper/vg_tecmint-LogVol00 swap swap defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
tmpfs /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/md0 /mnt/raid0 ext4 deaults 0 0
http://www.tecmint.com
```

添加设备到 fstab 文件中

- 13、使用 mount 命令的 -a 来检查 fstab 的条目是否有误。
 - 1. # mount -av

```
[root@stor ~]#
[root@stor ~]# mount -av
mount: UUID=d962e78f-2814-4a6b-b905-eda8d72a11de already mounted on /boot
mount: tmpfs already mounted on /dev/shm
mount: devpts already mounted on /dev/pts
mount: sysfs already mounted on /sys
mount: proc already mounted on /proc
mount: /dev/md0 already mounted on /mnt/raid0
nothing was mounted
[root@stor ~]# http://www.tecmint.com
```

检查 fstab 文件是否有误

第6步: 保存 RAID 配置

- 14、最后,保存 RAID 配置到一个文件中,以供将来使用。我们再次使用带有-s (scan)和-v (verbose)选项的 mdadm 命令,如图所示。
 - 1.# mdadm -E -s -v >> /etc/mdadm.conf
 - 2. # mdadm --detail --scan --verbose >> /etc/mdadm.conf
 - 3. # cat /etc/mdadm.conf

保存 RAID 配置

就这样,我们在这里看到,如何通过使用两个硬盘配置具有条带化的RAID0。在接下来的文章中,我们将看到如何设置RAID5。