



PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков

otus.ru

Меня хорошо видно & слышно?





Защита проекта Тема: Сравнение производительности PostgreSQL в различных архитектурных решениях



Ряполов Ярослав

Разработчик в компании Loymax Solutions

План защиты

Сравнить производительность Цели проекта различных конфигураций PostgreSQL Сравнить много конфигураций Что планировалось PostgreSQL pgbench, citus, pgbouncer, Yandex Cloud Используемые технологии Что получилось Далеко не всё:(Немного деталей Выводы

Цели проекта

- 1. На практике смоделировать ситуации недостатка различных ресурсов при нагрузке на кластер БД PostgreSQL
- 2. Сравнить работу различных конфигураций кластера БД PostgreSQL под нагрузкой


Что планировалось (слишком многое...)

- 1. Выбрать, подготовить и развернуть конфигурации PostgreSQL для тестирования
- **2.** Настроить расширенный мониторинг для развернутых инструментов
- 3. Использовать для тестирования утилиты sysbench и pgbench и, возможно, сравнить их возможности
- **4.** Попробовать разные нагрузки TCP-В и TCP-С и провести сравнение настроенных конфигураций на их основе на их основе
- 5. Спроектировать свой сценарий нагрузки


Используемые технологии

- Yandex Cloud (https://yandex.cloud)
- 2. pgbench (https://www.postgresql.org/docs/current/pgbench.html)
- 3. Citus (https://www.citusdata.com/)
- 4. pgbouncer (https://www.pgbouncer.org/)
- 5. Для тюнинга настроек узлов использовал https://www.pgconfig.org

Конфигурации




pgbench TPC-B (sort of) схема БД



pgbench TPC-B (sort of) схема БД

адаптированная для шардирования на citus по подразделениям (pgbench_branches)



pgbench и его TPC-B (sort of) сценарий нагрузочного тестирования

```
\set aid random(1, 100000 * :scale)
\set bid random(1, 1 * :scale)
\set tid random(1, 10 * :scale)
\set delta random(-5000, 5000)

BEGIN;

UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE aid = :aid;

SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid;

UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance + :delta WHERE tid = :tid;

UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance + :delta WHERE bid = :bid;

INSERT INTO pgbench_history (tid, bid, aid, delta, mtime) VALUES (:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP);

END;
```

```
\set bid random(1, 1 * :scale)
\set aid ((:bid - 1) * 100000 + random(1, 100000))
\set tid random(10 * :bid - 9, 10 * :bid)
\set delta random(-5000, 5000)

BEGIN;

UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE aid = :aid AND bid = :bid;

SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid AND bid = :bid;

UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance + :delta WHERE tid = :tid AND bid = :bid;

UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance + :delta WHERE bid = :bid;

INSERT INTO pgbench_history (tid, bid, aid, delta, mtime) VALUES (:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP);

END;
```

Citus

Что важно помнить при настройке

- 1. Это расширение, потому явно подключаем и задаем координатора с воркерами отдельно для каждой БД, которую планируем шардировать
- 2. distribution column должен быть составной частью уникального или первичного ключа
- 3. Важно не забывать включать в запросы условия для фильтрации по distribution column, иначе производительность может значительно просесть из-за распределенных запросов и особенно распределенных транзакций (но в эту тему не углублялся)

I. Узкое место - процессор

Быстрый SSD

Тип	Нереплицируемый SSD
Макс. IOPS (чтение / запись)	75000 / 16800
Макс. bandwidth (чтение / запись)	330 MБ/c / 246 MБ/c

2 vCPU и 4GM RAM

	24 tps	cpu	i/o	64 tps	cpu	i/o
1kkk single	1 298	~100%	3k/3k	1 415	~100%	3k/3k
1kkk citus		80%	25		90-100%	30
worker 1	<mark>825</mark>	40%	1.5k/1.5k	767	40%	1k/1k
worker 2		40%	1.5k/1.5k		40%	1k/1k

4 vCPU и 4GM RAM

	96 tps	cpu	i/o	96 readonly tps	cpu	i/o
1kkk single	3 405	~100%	7k/7k	13 826	~100%	0/14k
1kkk citus		100% 25			100%	5
worker 1	1 885	80%	2.5k/2.5k	4 306	80%	0k/4k
worker 2		80%	2.5k/2.5k		80%	1k/4k

II. Узкое место - диск

Сетевой HDD

Тип	HDD
Макс. IOPS (чтение / запись)	300 / 300
Макс. bandwidth (чтение / запись)	30 MБ/с / 30 MБ/с

Дополнительная информация по квотам на скорость работы HDD доступна по ссылке https://yandex.cloud/ru/docs/compute/concepts/storage-read-write

2 vCPU и 4GM RAM

	32 tps	cpu	i/o	64 tps	cpu	i/o	72 tps	сри	i/o
100kk single	324	30%	250/400	334	35%	500/600	357	40%	400/600
100kk citus		25%	0/10		60%	0/20		55%	0/20
worker 1	258	10%	200/200	546	25%	300/450	471	25%	350/350
worker 2		10%	150/200		25%	300/450		25%	400/400

III. Зависимость нагрузки от размера БД

Быстрый SSD

Тип	Нереплицируемый SSD
Макс. IOPS (чтение / запись)	75000 / 16800
Макс. bandwidth (чтение / запись)	330 MБ/c / 246 MБ/c

Зависимость нагрузки от размера (8 vCPU 16GB RAM)

	24 tps	cpu	i/o	64 tps	cpu	i/o	96 tps	сри	i/o
1kkk single	3 401	80%	7k/7k	4 652	80%	8.5k/8.5k	4 746	80%	8.5k/8.5k
1kk single	3 471	70%	0/2k	3 670	80%	0/2k	3 794	85%	0/2k

```
\set aid random(1, 100000 * :scale)
\set bid random(1, 1 * :scale)
\set tid random(1, 10 * :scale)
\set delta random(-5000, 5000)

BEGIN;

UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE aid = :aid;

SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid;

UPDATE pgbench tellers SET tbalance = tbalance + :delta WHERE tid = :tid:

UPDATE pgbench_branches SET bbalance = tbalance + :delta WHERE bid = :bid;

INSERT INTO pgbench_nistory (tid, bid, aid, delta, mtime) VALUES (:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP);

END;
```

IV. С какого объема нагрузки полезен pgbouncer?

2 vCPU и 4GM RAM

		16 tps	24 tps	64 tps	96 tps
прямое подключение	1kkk single	1 379	1 366	1 320	1 279
	1kk single	1 531	1 685	1 477	1 271
pgbouncer на 24 подключения	1kkk single				1 424
	1kk single				1 649

Выводы

- 1. Детальный мониторинг может помочь быстрее разобраться в проблеме и принять правильные решения по настройке параметров СУБД и подсказать пути решения проблемы
- 2. Польза от использования connection pooler видна на самых небольших нагрузках

Планы по развитию

- 1. Проверить поможет ли секционирование по разным тейблспейсам обойти ограничение по диску (не будем ли упираться в диск для wal сильно быстро)
- 2. Попробовать нагрузку с TCP-C с более сложными запросами на процессор при сравнении с citus
- 3. Настроить для тестирования более детальный мониторинг (с информацией о внутренних операциях СУБД, по типу блокировок)

Спасибо за внимание!