


Técnico em Redes Servidor DHCP ISC Linux

Protocolo de Configuração Dinâmica de Host DHCP

- O serviço DHCP torna automática a atribuição de endereços IP, máscaras de sub-rede, gateways e outros parâmetros de rede.
- Isso é conhecido como o endereçamento dinâmico.
- Em escopos grandes de redes, auxilia bastante na configuração e manutenção dos ativos da rede.








Servidor DHCP







Funcionamento básico

- Um dispositivo IPv4 configurado com DHCP inicia ou se conecta à rede, o cliente transmite uma mensagem de descoberta DHCP (DHCPDISCOVER) para identificar qualquer servidor DHCP disponível na rede.
- Um servidor DHCP responde com uma mensagem de oferta DHCP (DHCPOFFER), que oferece uma locação ao cliente.
- A mensagem de oferta contém o endereço IPv4 e a máscara de subrede a serem atribuídos, o endereço IPv4 do servidor DNS e o endereço IPv4 do gateway padrão.
- A oferta de locação também inclui a duração da locação ou concessão.



Funcionamento básico

- Se o endereço IPv4 requisitado pelo cliente, ou oferecido pelo servidor, ainda seja válido, o servidor retornará uma mensagem de confirmação DHCP (DHCPACK) que confirma para o cliente que a locação foi finalizada.
- Se a oferta não é mais válida, o servidor selecionado responde com uma mensagem de confirmação negativa DHCP (DHCPNAK).
- Se uma mensagem DHCPNAK for retornada, o processo de seleção deverá recomeçar com a transmissão de uma nova mensagem DHCPDISCOVER. Quando o cliente tiver a locação, ela deverá ser renovada por outra mensagem DHCPREQUEST antes do vencimento.



Tempo de concessão

- O DHCP pode alocar endereços IP por um período de tempo configurável, chamado período de concessão.
- O período de concessão é uma configuração DHCP importante, quando o período de concessão expira ou o servidor DHCP recebe uma mensagem DHCPRELEASE, o endereço é retornado ao pool DHCP para reutilização.
- Os usuários podem se mover livremente de um local para outro e restabelecer com facilidade conexões de rede com o DHCP.



Servidor DHCP no Linux Debian - ISC

- ISC-DHCP é um software opensource desenvolvido pela ISC Internet Systems Consortium, empresa sem fins lucrativos, famosa por desenvolver e implementar o servidor DNS BIND e muitas contribuições para padrões da Internet.
- O ISC-DHCP suporta IPv4 e IPv6.
- Pode ser baixado gratuitamente nos termos da licença MPL 2.0.
- No final de 2022 a ISC anunciou que irá manter atualizações somente para assinantes e anunciou a migração para KEA.



Configurando as interface de redes

This file describes the network interfaces available on your system

 Para configurar as interfaces de redes é necessário editar o arquivo interfaces, que fica localizado dentro do diretório etc/network.

```
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
|source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Interface de rede modo NAT com acesso a internet
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

    Editando o arquivo com o editor VIM.

# Interface de Rede Interna
auto enp0s8
                                                             # vim /etc/network/interfaces
liface enp0s8 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
dns-nameserver 192.168.0.1
dns-nameserver 8.8.8.8
```



Instalação do ISC-DHCP

- Instalar o servidor ISC
- #sudo apt install isc-dhcp-server
- Arquivo de configuração do ISC definido qual interface usar
- # vim /etc/default/isc-dhcp-server

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACES="enp0s8"
```



Configuração - dhcpd.conf

- Entrando no diretório
- # cd /etc/dhcp
- Cópia de segurança
- # cp dhcpd.conf dhcpd.conf.bkp
- Editar o arquivo de configuração
- #vim dhcpd.conf
- Testando a configuração
- # dhcpd -t

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers 192.168.0.1, 8.8.8.8;
default-lease-time 86400;
m<u>a</u>x-lease-time 604800;
 The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
 attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
 behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
 have support for DDNS.)
ddns-update-style none;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;
 No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
 DHCP server to understand the network topology.
#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
 This is a very basic subnet declaration.
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.0.10 192.168.0.254;
 option subnet-mask 255.255.255.0;
 option routers 192.168.0.1;
 option broadcast-address 192.168.0.255;
```

Reiniciando o serviço ISC-DHCP

- Habilitar o serviço para iniciar no boot do Debian
 # systemctl enable isc-dhcp-server
- Reiniciar o serviço do ISC-DHCP
- # systemctl restart isc-dhcp-server



Testando o serviço ISC-DHCP

Verificar o status serviço do ISC-DHCP

systemctl status isc-dhcp-server


```
root@debianserver:/etc/dhcp# systemctl enable isc-dhcp-server
isc-dhcp-server.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
root@debianserver:/etc/dhcp# systemctl restart isc-dhcp-server
root@debianserver:/etc/dhcp# systemctl status isc-dhcp-server

    isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server

     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Wed 2023-10-18 09:33:49 -03; 6s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1064 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 1099)
     Memory: 4.4M
        CPU: 25ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             Light 1076 /usr/sbin/dhcpd -4 -a -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8
out 18 09:33:47 debianserver systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
out 18 09:33:47 debianserver isc-dhcp-server[1064]: DHCPv4 interfaces are no longer set by the INTE
out 18 09:33:47 debianserver isc-dhcp-server[1064]: /etc/default/isc-dhcp-server.  Please use INTER
out 18 09:33:47 debianserver isc-dhcp-server[1064]: Migrating automatically for now, but this will
out 18 09:33:47 debianserver isc-dhcp-server[1064]: Launching IPv4 server only.
out 18 09:33:47 debianserver dhcpd[1076]: Wrote 0 leases to leases file.
out 18 09:33:47 debianserver dhcpd[1076]: Server starting service.
out 18 09:33:49 debianserver isc-dhcp-server[1064]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
out 18 09:33:49 debianserver systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
lines 1-20/20 (END)
```

Máquina Cliente

- Na máquina cliente, no caso Windows 10, configurar para receber o IP via DHCP.
- OBS: interface rede como REDE INTERNA



Reservando um IP (estático)

```
#Reserva de ip
host nomemaquina {
   hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
   fixed-address 192.168.0.88;
}
```

Editar o arquivo de configuração #vim dhcpd.conf Testando a configuração
 # dhcpd -t

 Reiniciar o serviço do ISC-DHCP

systemctl restart iscdhcp-server

