

ファイル共有システムマニュアル

Ver.20240214

[概要]

- ・ 共有フォルダ作成
- ・ ユーザー作成
- ・ 共有フォルダアクセス方法

[目次]

管理画面ログイン方法	P.2	～
共有フォルダ作成	P.4	～
共有フォルダ削除	P.8	～
アクセス権限付フォルダ作成	P.9	～
ユーザー作成	P.12	～
ユーザー削除	P.13	～
共有フォルダアクセス方法	P.14	～

管理画面ログイン方法①


お使いのブラウザ(GoogleChrome、MicrosoftEdge、Safariなど)を立ち上げます。



※本マニュアルでは、GoogleChromeを使用します。

アドレスバーにサーバーに設定したゲストIPアドレスを入力します。

例) 192.168.1.166 こちらのアドレスは、デフォルト値です。



表示されたログイン画面にて、次の情報を入力します。



ユーザー名：admin

パスワード：p@55w0rd!3(ピー・アットマーク・5 5・ダブルユー・ゼロ・アール・ディー・！・3)

管理画面ログイン方法②

管理画面へのログインが完了しました。

システム

一般設定

日付 & 時刻

ネットワーク

通知

電源管理

モニタリング

証明書

スケジュールされたジョブ

アップデート管理

プラグイン

ストレージ

ディスク

S.M.A.R.T.

RAID管理

ファイルシステム

アクセス権の管理

ユーザー

グループ

共有フォルダ

サードパーティ

追加

システム情報

ホスト名	file-svr2.pcs1012484
バージョン	5.6.13-1 (Usul)
プロセッサ	Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
カーネル	Linux 5.10.0-0.bpo.8-amd64
システム時間	2024年02月14日 10時33分08秒
起動時間	12 days 23 hours 45 minutes 57 seconds

サービス

サービス	有効	実行中
Antivirus		
NFS		
FTP		
RSync server		
SMB/CIFS		

;))

共有フォルダ作成方法①



管理画面ログイン後、画面左メニューから「共有フォルダ」をクリック。

表示された内容から「+ 追加」をクリック



共有フォルダの追加メニューが開いたら、下記のように入力します。

共有フォルダの追加

名前	TEST	作成したいフォルダ名を入力
デバイス	/dev/vdb1 [162.33 MiB (1%) used, 781.27 GiB available]	クリックして表示されるデバイスを選択
パス	TEST/	パスが自動入力されて表示される事を確認 共有するフォルダの相対パス。指定したフォルダが存在しない場合は作成されます。
パーミッション	Administrator: 読み込み/書き込み, Users: 読み込み/書き込み, Others: 読み込み専用 共有フォルダパスのファイルモード。	
コメント		

入力後、保存をクリック


保存

リセット

キャンセル

共有フォルダ作成方法②

この時表示される黄色の注意文は一旦無視してください。



フォルダが追加されたように見えますが、まだ完了ではありません。

+ 追加 編集 特権 ACL 削除				
名前 ↑	デバイス	相対パス	コメント	参照先
TEST	/dev/vdb1	TEST/		いいえ
backup	/dev/vdb1	backup/	PCバックア...	はい
cloud	/dev/vdb1	cloud/	クラウドバ...	はい
private	/dev/vdb1	private/	個々のブラ...	はい

左メニューから、「SMB/CIFS」をクリック



表示された内容から「共有」タブをクリック



「+ 追加」をクリック



共有フォルダ作成方法③

共有の追加

有効

☒

共有フォルダ

TEST [on /dev/vdb1, TEST/]

共有するファイルの場所。

コメント

これはテキストフィールドです。クライアントがサーバに照会するとき、共有の隣に表示されます。

パブリック

ゲストのみ

ゲストに許可が選択され、ログイン資格情報が提供されない場合はゲストとしてアクセスします。ゲストのみが選択された場合は、常にゲストとしてアクセスします。このケースでは共有に接続する際にパスワードは要求されません。

読み込み専用

☐ 読み込み専用を設定

このパラメータを設定すると共有内のファイルを作成または変更することができません。

参照可能

☒ 参照可能を設定

共有が、net viewとブラウズリストで利用可能な共有の一覧に表示されるかを制御します。

Time Machineサ
ポート

☐ この共有でTime Machineサポートを有効にします。

ACLを継承

☒ 既存のACLを優先

このパラメータは、親ディレクトリにデフォルトのACLが存在する場合、これらの親ディレクトリに新しいファイルやサブディレクトリを作成する際に引き継がれることを確実にするために使用することができます。

パーミッショ
ンを継承

☐ パーミッションの継承を有効化

新しいファイルとディレクトリのパーミッションは通常、Create mask と Directory mask によって制御されていますが、パーミッションパラメータはこれを無効にします。これは、1つの共有が各ユーザーによって異なる数に利用される事を可能にし、多くのユーザーとシステムで有益です。

ごみ箱

☒ ごみ箱を有効化

これは共有に...

0

指定したバイト数を超えるファイルはごみ箱に入れられません。ファイルサイズを無制限にするには0を設定してください。

30

ごみ箱のフ...

0の場合は0に設定します。

今すぐ空にする

ドットで始まる
ファイルを隠す

☒ このパラメータは、ドットで始まるファイルは隠しファイルとして表示されるかどうかを制御します

拡張属性

☐ 拡張属性サポートを有効化

クライアントが共有に、OS/2スタイルの拡張属性を格納することを許可します。

DOS属性を書き
込む

☐ DOS属性の書き込みサポートを有効化

このパラメータを設定すると、SambaはDOSの属性をUNIXのパーミッションにマップする前に、最初にファイルシステムの拡張属性からDOSの属性(SYSTEM, HIDDEN, ARCHIVE または READ-ONLY)を読み込みます。設定されたとき、DOS属性はファイルまたはディレクトリに関連したUNIXファイルシステムの拡張属性に保存されます。

許可するホスト

このオプションはこの共有へのアクセスを許可するホストをカンマ、半角スペース、タブで区切り入力します。ホスト名、IPアドレスどちらの形式でも可能です。空にすると標準の設定を使用します。

拒否するホスト

このオプションはこの共有へのアクセスを拒否するホストをカンマ、半角スペース、タブで区切り入力します。リストが矛盾している場合は有効にするリストが優先します。デフォルトで全てを拒否し、キーワード ALL (またはネットマスク 0.0.0.0/0) を使用し、その後アクセスが許可されるホストを明示的に指定します。デフォルトの設定を使用する場合はこのフィールドを空のままにしてください。

監査

☒ ファイル操作の監査。

その他のオプシ
ョン

詳細については [マニュアルページ](#) を確認してください。

保存

クリックして
フォルダ選択

クリックして
「ゲストのみ」を選択

アクセス権限付のフォルダ
を作成されたい場合。

「いいえ」

を選択してください。

ごみ箱を有効化にチェック


「30」と入力

ファイル操作の監査にチェック


最後に、「保存」をクリック

共有フォルダの作成方法について④

画面上部に表示されている黄色い注意文の「✓適用」をクリック



ACLをクリック



開いたウィンドウの「その他のオプション」内、下記のように設定後、適用をクリックし完了後、閉じるをクリック。 ⇒この操作で、誰でもアクセスできるフォルダの設定は完了




アクセス権限付のフォルダを作成希望の際は、
P.9ページの「アクセス権限付フォルダ設定」
をご覧ください。

また、アクセス権限付フォルダ設定を行う際、
アクセスするユーザーの指定が必要になります。
必要に応じて、ユーザーの作成(P.12参照)を
行ってください。

共有フォルダ削除方法

左メニューから、「SMB/CIFS」をクリック




表示された内容から「共有」タブをクリック




削除したいフォルダをクリック → 「削除」をクリック



「はい」をクリック



最後に「✓適用」をクリック。 これで削除が完了いたしました。



アクセス権付フォルダ作成方法①

※前提条件：共有フォルダの作成済み。ユーザーの作成済み。

共有フォルダ作成方法 P.4 ユーザー作成方法 P.12

画面左メニューから「共有フォルダ」をクリック。

次に「特権」をクリック

アクセス権を付けたいフォルダをクリック。

「アクセスしたいユーザー」 + 「pcs-backup」の読み/書きにチェックを付けて、保存をクリック

タイプ	名前 ↑	読み/書き	読み込み専用	アクセスは...
ユーザーアカウント				
	pcs-backup	☒	☐	☐
	test	☒	☐	☐
	user1	☐	☐	☐
	user10	☐	☐	☐
	user11	☐	☐	☐
	user2	☐	☐	☐
	user3	☐	☐	☐
	user4	☐	☐	☐


これらの設定は、ユーザのパーミッションを設定するためのサービスで使用されます。これらの設定はファイルシステムのパーミッションに影響を与えないことに注意して下さい。

保存 リセット キャンセル

※まだ設定は続きます、次ページへ

アクセス権限付フォルダ作成方法②

「ACL」をクリック




「アクセスしたいユーザー」 + 「pcs-backup」の読み込み/書き込み/実行にチェック



再帰的にチェックをいれた後、適用をクリック


「閉じる」をクリック



※まだ設定は続きます、次ページへ

アクセス権限付フォルダ作成方法③

画面上部に表示されている黄色い注意文の「✓適用」をクリック




これでアクセス権限付きフォルダが設定できました。

ユーザー作成方法



画面左メニューから「ユーザー」をクリック

「追加」をクリック



さらに「追加」をクリック


The 'ユーザーの追加' (Add User) form has tabs for '一般' (General), 'グループ' (Group), and '公開鍵' (Public Key). The '一般' tab is selected. The '名前' (Name) field contains 'test'. The 'パスワード' (Password) and 'パスワードの確認' (Confirm Password) fields are highlighted with red boxes. The 'シェル' (Shell) field is set to '/bin/sh'. The 'アカウントの変更' (Change Account) toggle is turned off. The '保存' (Save) button is highlighted with a red box.

ユーザー名を「英数字」で入力

パスワード、パスワードの確認欄に「好きなパスワード」を入力

「保存」をクリック

画面上部に表示されている黄色い注意文の「✓適用」をクリック




これでユーザーの作成ができました。

ユーザー削除方法




画面左メニューから「ユーザー」をクリック


削除したいユーザーをクリックし、「削除」をクリック



「はい」をクリック



画面上部に表示されている黄色い注意文の「✓適用」をクリック




これでユーザーの削除ができました。

共有フォルダアクセス方法①


エクスプローラーを開きます。



←※多くの方は画面下部にショートカットがございます。




アドレスバーに「¥¥」の後に「サーバーに設定したゲストIPアドレスを入力しエンターを押します。
例) ¥¥192.168.1.166 こちらのアドレスは、デフォルト値です。



※まだ設定は続きます、次ページへ

共有フォルダアクセス方法②

資格情報の入力を求められた場合、サーバーに設定した「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、最後に「資格情報を記憶する」にチェックをいれて「OK」を押してください。



※デフォルトで用意されたユーザーがございます(user1～user10)

そちらをご利用の場合は、代理店もしくはサーバーサポートまでご確認ください。

デフォルトのユーザーにアクセス権限を付与している場合もございます。

ご利用の際は、ご注意くださいますようお願いいたします。

フォルダにアクセスが出来ました。

