
PANDUAN PENGGUNA • VERSI 1.0

Mengelola Website Desa Lomaer

Langkah demi langkah untuk admin dan operator



Website utama https://desalomaer.com

Masuk admin https://desalomaer.com/login

Untuk siapa panduan ini?. Mulai dari login, isi setiap menu, terbitkan konten, lalu periksa hasilnya. Tidak diperlukan pengetahuan pemrograman.

Gambar dan angka dalam panduan merupakan contoh latihan. Gunakan data resmi desa pada website sebenarnya.

PETUNJUK MEMBACA

Daftar isi

Ikuti urutan untuk belajar dari awal. Untuk pekerjaan tertentu, klik nama bab atau gunakan nomor halaman.

Sebelum mulai 3

Urutan mengisi website pertama kali 4

Menggunakan halaman publik 5

Masuk dan keluar dari dashboard 6

Mengenal dashboard dan navigasi 7

Menggunakan dashboard dari ponsel 8

Aturan upload gambar dan PDF 9

Mengganti logo website 10

Mengatur menu navigasi dan tautan 11

Mengelola Hero Slider 12

Mengisi visi, misi, dan tujuan 13

Menulis Sambutan Kepala Desa 14

Menambah dan mengubah pegawai 15

Mengisi Data Penduduk 16

Berita Desa: mulai dari draf 17

Berita Desa: terbitkan dan perbarui 18

Menambah Galeri Kegiatan 19

Halaman Info: PDF atau gambar 20

Menautkan halaman Info ke menu 21

Mengisi Peta & Kontak 22

Memasang Google Maps dengan benar 23

Mengisi dan memperbarui APB Desa 24

Checklist Tampilan Beranda 25

Membaca Pengaduan Warga 26

Memberi tanggapan dan status pengaduan 27

Menambah dan mengubah akun admin 28

Reset password dan mengatur akses 29

Membaca dan mencetak Laporan Ringkas 30

Checklist penerbitan dan rutinitas 31

Kendala konten dan upload 32

Kendala login, peta, dan domain 33

Kamus istilah dan daftar alamat 34

Kartu ringkas untuk operator 35

Tips membaca. Simpan dokumen ini di perangkat kerja. Gunakan fitur pencarian PDF (Ctrl+F pada komputer) untuk menemukan kata seperti berita, password, atau peta.

BAB 01

Sebelum mulai

Panduan ini ditujukan untuk petugas desa yang belum terbiasa mengelola website. Ikuti urutan halaman, lalu buka kembali bab yang diperlukan saat bekerja.

- Alamat kerja sehari-hari: **https://desalomaer.com**. Ketik alamat di bilah alamat browser, bukan di kolom pencarian website.
- Pengunjung dapat membaca halaman publik tanpa akun. Admin masuk ke dashboard untuk mengisi dan mengubah informasi.
- Siapkan laptop/ponsel, koneksi internet, akun admin, dokumen resmi, serta foto yang boleh dipublikasikan. Laptop lebih nyaman untuk mengetik tulisan panjang.
- Gambar pada panduan berasal dari aplikasi yang sama dengan **data contoh di lingkungan latihan**. Nama, email, nomor, jadwal, angka, dan gambar contoh bukan informasi resmi desa.
- Tombol atau beberapa tulisan dapat berbahasa Inggris. Panduan menjelaskan padanannya, misalnya Preview = pratinjau dan Cancel = batal.
- Anda boleh memperbesar tampilan PDF untuk membaca cuplikan layar. Tautan berwarna dapat diklik saat PDF dibaca di perangkat.

Perhatikan. Gunakan data dan akun yang benar-benar diberikan penanggung jawab website. Tidak ada username atau password umum yang dapat digunakan semua orang.

Tips. Jika belum mempunyai akun, minta admin yang sudah aktif menambahkan akun Anda melalui Kelola Pengguna.

BAB 02

Urutan mengisi website pertama kali

Gunakan daftar ini sebagai urutan kerja awal. Setiap bagian memiliki penjelasan lengkap pada halaman berikutnya.

01 Masuk melalui **desalomaer.com/login**, lalu kenali menu dashboard dan tombol Keluar.

02 Isi **Peta & Kontak** dengan alamat kantor, jam layanan, dan kontak resmi yang sudah diperiksa.

03 Atur **Header & Navigasi**: unggah logo yang benar dan gunakan tautan menu yang tersedia.

04 Isi **Hero Slider**, **Visi, Misi & Tujuan**, serta **Sambutan Kepala Desa**.

05 Masukkan data pegawai dan penduduk berdasarkan catatan resmi. Isi APB sesuai dokumen anggaran yang disetujui.

06 Buat satu berita sebagai draf, periksa isinya, lalu terbitkan. Tambahkan galeri dan halaman informasi bila diperlukan.

07 Buka **Tampilan Beranda** untuk menentukan section yang ditampilkan. Simpan pilihan Anda.

08 Periksa hasil sebagai pengunjung, termasuk melalui ponsel. Gunakan Laporan Ringkas untuk melihat data yang sudah masuk.

> **Perhatikan.** Tidak semua bagian harus selesai sekaligus. Bagian data yang belum diisi dapat tetap tersembunyi tanpa menampilkan pesan kosong di beranda.

BAB 03

Menggunakan halaman publik

Buka: https://desalomaer.com/

Halaman publik adalah bagian website yang dilihat warga. Pengunjung tidak perlu login untuk membacanya.

Halaman	Cara menggunakannya
Beranda — /	Lihat informasi utama dan section yang sudah diaktifkan serta mempunyai data.
Berita — /berita	Pilih judul/kartu berita untuk membaca isinya. Hanya berita terbit yang tersedia untuk pengunjung.
Galeri — /galeri	Lihat foto kegiatan; gunakan pilihan kategori jika tersedia.
Kontak — /contact	Lihat alamat, peta, jam layanan, dan tautan kontak yang sudah diisi.
Halaman Info — /info/...	Buka tautan dari menu atau tautan yang dibagikan admin; baca gambar atau PDF yang dilampirkan.

01 Buka **https://desalomaer.com**, lalu pilih menu yang diperlukan.

02 Pada ponsel, sentuh ikon tiga garis untuk membuka menu. Sentuh nama halaman yang ingin dibaca.

03 Untuk berkas PDF, gunakan tautan **Unduh PDF** pada halaman Info. Browser dapat menawarkan membuka atau menyimpan file.

04 Jika form pengaduan tersedia, isi data yang diminta, selesaikan verifikasi, lalu kirim. Tunggu pesan hasil pengiriman.


> **Perhatikan.** Form pengaduan baru tampil setelah layanan reCAPTCHA dikonfigurasi oleh penanggung jawab teknis. Jika form belum terlihat, gunakan kontak resmi desa yang tercantum pada website.

BAB 04

Masuk dan keluar dari dashboard

Buka: https://desalomaer.com/login

Akun admin digunakan untuk mengelola isi website. Simpan email dan password secara pribadi.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Buka **https://desalomaer.com/login**.

02 Isi **Email** dan **Password** sesuai akun Anda. Periksa huruf besar/kecil pada password.

03 Klik **Masuk**. Jika berhasil, Anda diarahkan ke Dashboard.

04 Selesai bekerja, klik **Keluar** di kanan atas. Pada layar kecil, tombolnya dapat tampil sebagai ikon pintu/panah.

Perhatikan. Akun admin yang disalin dari staging memakai email/password yang sama. Anda tetap perlu login ulang pada domain .com. Jangan menggunakan halaman Setup untuk menambah admin berikutnya.


Tips. Jika lupa password, minta admin aktif lain melakukan Reset Password. Bila tidak ada admin lain yang bisa masuk, hubungi penanggung jawab teknis.

BAB 05

Mengenal dashboard dan navigasi

Buka: https://desalomaer.com/dashboard

Dashboard adalah tempat memulai pekerjaan. Angka ringkasan berasal dari data yang tersimpan, bukan angka contoh.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Gunakan menu di sebelah kiri untuk memilih pekerjaan, misalnya **Berita Desa**, **Galeri Kegiatan**, atau **Peta & Kontak**.

02 Bagian **Aksi Cepat** menyediakan tautan ke menu yang sama. Kelola Pengguna dan Lihat Laporan sudah dapat digunakan.

03 Perhatikan ringkasan admin aktif, total berita, pengaduan belum selesai, dan foto galeri aktif.

04 Gunakan **Kembali ke Dashboard** untuk kembali ke halaman awal admin.

05 Klik **Lihat website** untuk membuka halaman publik pada tab baru. Simpan perubahan sebelum memeriksa hasilnya.


> **Tips.** Aktivitas Terbaru menunjukkan pembaruan konten tersimpan. Daftar ini bukan catatan lengkap semua tindakan setiap pengguna.

BAB 06

Menggunakan dashboard dari ponsel

Buka: https://desalomaer.com/dashboard

Menu samping tidak selalu terlihat pada layar kecil. Semua pekerjaan tetap dimulai dari menu admin.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Masuk melalui browser ponsel seperti saat memakai laptop.

02 Sentuh ikon **tiga garis** di kiri atas untuk membuka menu admin.

03 Gulir daftar menu bila pilihan yang dibutuhkan belum terlihat. Sentuh nama menu untuk membukanya.

04 Gulir isi halaman dan form sampai bagian bawah. Periksa pesan hasil setelah menekan tombol Simpan.

05 Untuk keluar, sentuh ikon **Keluar** di kanan atas. Selesai bekerja di perangkat bersama, pastikan sesi sudah berakhir.

> **Tips.** Jika tombol berada di bawah keyboard, tutup keyboard terlebih dahulu lalu gulir halaman. Untuk tulisan atau angka panjang, gunakan laptop agar lebih mudah diperiksa.

BAB 07

Aturan upload gambar dan PDF

Upload berarti memilih file dari perangkat lalu mengirimnya ke website. File harus selesai diunggah sebelum form disimpan.

Jenis file	Format dan batas
Gambar/foto	JPG, PNG, WebP, atau GIF; maksimal 4 MB per file.
Dokumen PDF	PDF; maksimal 16 MB. Digunakan pada Halaman Info.
Format lain	HEIC, Word, Excel, dan SVG tidak termasuk format upload yang diterima. Ubah ke format yang sesuai terlebih dahulu.

01 Pada kolom gambar, klik **Pilih gambar** atau **Ganti gambar**. Untuk PDF, klik **Pilih PDF**.

02 Pilih file dari galeri/folder perangkat. Tunggu proses **Mengunggah…** selesai.

03 Periksa pratinjau gambar atau tautan PDF yang muncul. Pastikan file yang dipilih benar.

04 Lengkapi kolom lain, lalu klik tombol **Simpan** pada form tersebut. Upload selesai belum berarti seluruh isian sudah tersimpan.

05 Untuk memakai gambar dari internet, buka **Gunakan URL gambar** dan gunakan tautan HTTPS yang langsung menuju file gambar.

Perhatikan. Mengganti nama file .heic menjadi .jpg tidak mengubah formatnya. Gunakan aplikasi pengubah/pengecil gambar. Hapus gambar mengosongkan kolom gambar; simpan form untuk menerapkan perubahan.


Tips. Saran: gunakan foto jelas dengan ukuran file yang ringan. Hindari mengunggah KTP, KK, nomor pribadi, atau dokumen rahasia ke bagian publik.

BAB 08

Mengganti logo website

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/header-settings

Logo tampil pada identitas website. Gunakan logo resmi yang diizinkan pemerintah desa.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih menu **Header & Navigasi**.

02 Cari bagian **Logo Website**, lalu klik **Pilih gambar** atau **Ganti gambar**.

03 Pilih file logo yang jelas. PNG dengan latar transparan biasanya nyaman digunakan.

04 Tunggu upload selesai dan periksa pratinjaunya.

05 Gulir ke bawah dan klik **Simpan Pengaturan**.

06 Klik **Lihat website** dan periksa logo pada desktop serta ponsel.

Perhatikan. Gambar logo pada panduan adalah logo contoh, bukan lambang resmi. Mengubah logo tidak otomatis mengubah teks identitas Desa Lomaer.

BAB 09

Mengatur menu navigasi dan tautan

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/header-settings

Navigasi adalah deretan tautan seperti Beranda, Berita, Galeri, dan Kontak. Menambah menu tidak otomatis membuat halaman baru.

Label	Contoh Link URL yang benar
Beranda	/
Berita	/berita
Galeri	/galeri
Kontak	/contact
Halaman Info buatan admin	/info/jadwal-pelayanan — setelah halaman dengan link itu dibuat dan aktif.

01 Di **Header & Navigasi**, cari daftar item navigasi. Klik tombol tambah menu bila ingin membuat item baru.

02 Isi **Label Menu** dengan nama yang mudah dipahami, misalnya Berita atau Jadwal Pelayanan.

03 Isi **Link URL** memakai alamat yang tersedia. Gunakan contoh pada tabel halaman ini.

04 Atur urutan dengan panah naik/turun. Centang **Aktif** agar item ditampilkan.

05 Klik **Simpan Pengaturan**, lalu uji satu per satu menu pada website publik.


Perhatikan. Jangan mengarang tautan seperti /tentang atau /layanan jika halamannya belum dibuat. Tautan yang salah dapat menampilkan Halaman tidak ditemukan. URL luar website harus memakai HTTPS.

BAB 10

Mengelola Hero Slider

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/hero-slides

Hero Slider adalah bagian besar di atas beranda yang menampilkan judul, keterangan, dan gambar bergantian.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Hero Slider**, kemudian klik **Add New Slide** (tambah slide baru).

02 Isi **Title** sebagai judul dan **Description** sebagai keterangan singkat. Gunakan kalimat ringkas.

03 Unggah **Gambar slide**. Tunggu selesai lalu klik **Add Slide** untuk menyimpan slide baru.

04 Pada daftar **Existing Slides**, gunakan panah naik/turun untuk mengubah urutan. Tombol **Deactivate** menyembunyikan slide; **Activate** mengaktifkannya kembali.

05 Untuk mengganti foto slide yang sudah ada, unggah gambar pengganti lalu klik **Simpan gambar**.

06 Periksa hasil di beranda. Gunakan gambar melebar dan pastikan judul tidak menutupi bagian penting foto.

Perhatikan. Menu saat ini belum menyediakan kolom untuk mengedit judul/keterangan slide lama. Untuk menggantinya, buat slide pengganti lalu nonaktifkan slide lama. Jika tidak ada slide aktif, sambutan bawaan tetap tampil karena hero utama tidak dapat disembunyikan.

BAB 11

Mengisi visi, misi, dan tujuan

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/village-info

Isi bagian ini menggunakan rumusan resmi desa yang telah disetujui. Perubahan akan dibaca pengunjung pada beranda jika section diaktifkan.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih menu **Visi, Misi & Tujuan**.

02 Isi **Visi Desa** dengan arah atau cita-cita utama desa.

03 Isi **Misi Desa** dengan langkah untuk mencapai visi. Tekan Enter untuk memisahkan setiap poin.

04 Isi **Tujuan Desa** dengan hasil yang hendak dicapai. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dibaca.

05 Klik **Simpan**. Setelah berhasil, klik **Preview** atau Lihat website untuk memeriksa tampilan publik.


> **Tips.** Simpan dahulu sebelum membuka Preview. Jika sudah tersimpan tetapi section tidak terlihat, periksa checklist pada Tampilan Beranda.

BAB 12

Menulis Sambutan Kepala Desa

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/village-head-welcome

Sambutan memakai editor Markdown. Artinya, beberapa tanda sederhana digunakan untuk membuat judul, huruf tebal, atau daftar.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

Yang diinginkan	Ketik pada editor
Judul	# Sambutan Kepala Desa
Teks tebal	**Selamat datang**
Daftar	- Pelayanan warga (satu baris per poin)

01 Pilih **Sambutan Kepala Desa**. Jika hanya melihat hasil jadi, klik **Edit** untuk kembali ke editor.

02 Ganti teks contoh dengan sambutan resmi. Susun pembuka, pesan utama, penutup, dan nama/jabatan sesuai kebutuhan.

03 Untuk menambah gambar, gunakan bagian **Gambar dalam sambutan**. Setelah upload, tanda gambar ditambahkan di akhir tulisan.

04 Klik **Preview** untuk membaca hasil penataan. Periksa spasi, paragraf, dan urutan gambar.

05 Klik **Simpan**, tunggu pesan berhasil, lalu periksa section pada website publik.


Perhatikan. Jangan menghapus potongan teks gambar jika gambar masih diperlukan. Section sambutan dapat diatur dari Tampilan Beranda.

BAB 13

Menambah dan mengubah pegawai

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/employees

Menu Pegawai Desa berisi nama, jabatan, foto, dan urutan tampil perangkat desa.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Pegawai Desa** lalu klik **Tambah Pegawai**.

02 Isi **Nama Lengkap** dan **Jabatan** sesuai data resmi.

03 Unggah **Foto pegawai** jika tersedia. Foto bersifat opsional; gunakan foto yang diizinkan orang bersangkutan.

04 Isi **Urutan**, mulai dari 1. Angka lebih kecil diletakkan lebih awal.

05 Klik **Simpan**. Untuk mengubah data lama, klik ikon pensil pada kartu pegawai, perbaiki isian, lalu simpan perubahan.

06 Periksa section pegawai pada beranda. Gunakan tombol hapus hanya jika data memang harus dihapus.


Perhatikan. Menu saat ini tidak menyediakan tombol aktif/nonaktif per pegawai. Untuk menyembunyikan seluruh section sementara, gunakan checklist Pegawai Desa pada Tampilan Beranda.

BAB 14

Mengisi Data Penduduk

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/population-data

Statistik penduduk harus memakai angka resmi yang paling baru. Angka pada gambar hanya contoh latihan.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

Contoh perhitungan latihan	Nilai
Laki-laki	630
Perempuan	620
Total penduduk	1250 (630 + 620)

01 Pilih **Data Penduduk**. Isi total penduduk, kepala keluarga, laki-laki, perempuan, penduduk sementara, dan mutasi penduduk.

02 Masukkan angka tanpa satuan, kata orang, atau pemisah ribuan. Gunakan angka 0 bila nilai resmi memang nol.

03 Pastikan **laki-laki + perempuan = total penduduk**. Perbedaan jumlah akan ditolak saat disimpan.

04 Klik tombol **Simpan** pada form. Tunggu pesan berhasil.

05 Periksa Statistik Penduduk di beranda dan Data Penduduk pada Laporan Ringkas.

Perhatikan. Kepala keluarga, penduduk sementara, dan mutasi bukan tambahan yang dijumlahkan ke total penduduk. Jika data belum diisi, statistik tidak menampilkan angka contoh di website publik.

BAB 15

Berita Desa: mulai dari draf

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/posts

Draf adalah berita yang sudah tersimpan tetapi belum diterbitkan untuk warga. Gunakan draf agar tulisan bisa diperiksa lebih dahulu.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Berita Desa**, lalu klik **Tambah Berita**.

02 Isi **Judul Berita**. Contoh latihan: Kerja Bakti Bersama Warga.

03 Tulis isi pada **Konten Berita**. Sertakan apa kegiatannya, kapan, di mana, siapa yang terlibat, dan hasilnya.

04 Gunakan tombol **B** untuk tebal, huruf miring untuk penekanan, dan ikon daftar untuk poin. Blok teks dahulu bila ingin mengubah format tulisan yang sudah ada.

05 Unggah **Gambar berita** sebagai foto sampul jika diperlukan. Ikon gambar di toolbar editor menambah gambar di dalam isi berita.

06 Biarkan **Publikasikan berita** mati untuk menyimpan draf, lalu klik **Simpan Berita**.


Perhatikan. Berita draf tetap muncul dalam daftar admin. Draf tidak muncul pada daftar berita publik, dan tautan detailnya tidak dapat dibaca pengunjung umum.

BAB 16

Berita Desa: terbitkan dan perbarui

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/posts

Terbitkan berita setelah isinya diperiksa dan diizinkan untuk dibaca publik.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Cari berita pada daftar admin. Klik ikon **pensil/Edit** pada berita yang benar.

02 Periksa judul, isi, foto sampul, dan gambar di dalam tulisan. Perbaiki kesalahan atau data pribadi yang tidak layak ditampilkan.

03 Nyalakan **Publikasikan berita**, lalu klik **Simpan Perubahan**.

04 Buka **https://desalomaer.com/berita** pada tab baru. Pilih judul berita dan baca hasilnya.

05 Jika ingin menarik berita dari publik sementara, edit lagi, matikan Publikasikan berita, lalu simpan. Konten menjadi draf.

06 Gunakan ikon tempat sampah/Hapus hanya jika berita tidak diperlukan. Baca pertanyaan konfirmasi sebelum menyetujuinya.

> **Tips.** Untuk memastikan hasil yang dilihat warga, coba buka melalui jendela samaran/pribadi tanpa akun admin. Jangan hanya memeriksa dari dalam dashboard.

BAB 17

Menambah Galeri Kegiatan

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/gallery

Setiap item galeri berisi satu foto. Jika sebuah kegiatan memiliki beberapa foto, buat beberapa item dengan judul yang mudah dibedakan.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Galeri Kegiatan**, lalu klik **Tambah Galeri**.

02 Unggah **Gambar galeri**. Tunggu upload selesai dan periksa pratinjau.

03 Isi **Judul kegiatan**. Tambahkan Deskripsi untuk menjelaskan momen pada foto; kolom ini opsional.

04 Isi **Kategori**, misalnya Sosial atau Budaya. Anda dapat memilih saran kategori yang sudah ada atau mengetik kategori baru.

05 Isi **Urutan tampil**. Angka lebih kecil lebih awal; 0 dapat digunakan untuk urutan pertama. Klik **Simpan Galeri**.

06 Untuk memperbarui item, klik **Edit**. Tombol Nonaktifkan/Aktifkan mengatur tampilnya item; tombol Hapus menghapusnya.


Perhatikan. Form tidak dapat disimpan atau ditutup selama upload berlangsung. Foto hanya muncul untuk warga jika item aktif dan section Galeri Kegiatan di beranda diaktifkan. Halaman /galeri tetap dapat dibuka.

BAB 18

Halaman Info: PDF atau gambar

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/info

Halaman Info cocok untuk pengumuman, poster, jadwal, atau dokumen layanan. Satu halaman memakai satu lampiran: PDF atau gambar.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Halaman Info**, lalu klik **Tambah Halaman Info**.

02 Isi **Judul** dan, bila perlu, **Keterangan singkat** maksimal 500 karakter.

03 Periksa **Link halaman**. Link terbentuk dari judul saat membuat halaman baru. Gunakan huruf kecil, angka, dan tanda hubung tanpa spasi.

04 Pilih jenis lampiran **PDF** atau **Gambar**, lalu unggah file yang sesuai. PDF maksimal 16 MB; gambar maksimal 4 MB.

05 Centang **Tampilkan di website** jika halaman siap dibaca publik. Klik **Simpan Info**.

06 Dari daftar info, klik **Lihat halaman** untuk memeriksa hasil. PDF memiliki penampil/tautan unduh; gambar tampil sebagai poster.

Perhatikan. Mengganti jenis lampiran mengosongkan pilihan file sebelumnya pada form: unggah file baru sebelum menyimpan. Mengubah judul halaman lama tidak otomatis mengubah Link halaman.

BAB 19

Menautkan halaman Info ke menu

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/info

Halaman Info yang selesai dibuat dapat dibagikan langsung atau dipasang pada menu navigasi website.

Kondisi	Akibat dan tindakan
Halaman info nonaktif	Pengunjung tidak dapat membacanya. Aktifkan kembali bila hendak diterbitkan.
Link halaman diganti	Perbarui tautan menu dan tautan yang dibagikan. Alamat lama bisa tidak berlaku.
Menu ditambahkan tanpa halaman	Menu tidak membuat dokumen baru. Buat halaman Info terlebih dahulu.

01 Pastikan halaman Info sudah disimpan dan statusnya **Aktif**.

02 Klik **Lihat halaman** pada item yang benar. Salin alamat dari bilah alamat browser.

03 Contoh pola: **https://desalomaer.com/info/jadwal-pelayanan**. Ini hanya contoh; bagian terakhir harus sama dengan Link halaman milik Anda.

04 Buka **Header & Navigasi**, tambah item, dan isi Label Menu, misalnya Jadwal Pelayanan.

05 Pada Link URL, isi bagian setelah domain, misalnya **/info/jadwal-pelayanan**. Aktifkan item dan klik Simpan Pengaturan.

06 Uji menu dari halaman publik. Anda juga dapat membagikan alamat lengkap kepada warga setelah memastikan isinya benar.


> **Tips.** Simpan link yang sudah dibagikan. Hindari sering mengubah Link halaman setelah dicetak pada surat atau pengumuman.

BAB 20

Mengisi Peta & Kontak

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/village-contact

Informasi ini membantu warga mengetahui lokasi kantor dan cara menghubungi pemerintah desa.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Peta & Kontak**. Isi Nama kantor dan Alamat lengkap berdasarkan informasi resmi.

02 Isi **Jam layanan**. Tekan Enter untuk memisahkan hari dan jam bila diperlukan.

03 Isi telepon, WhatsApp, dan email resmi yang boleh dipublikasikan. Kolom kontak yang belum tersedia boleh dikosongkan.

04 Untuk WhatsApp, gunakan kode negara: awalan 62 menggantikan angka 0 di depan nomor Indonesia. Gunakan nomor resmi, bukan nomor contoh pada bahan latihan.

05 Isi peta dan tautan Google Maps dengan mengikuti halaman berikutnya. Keduanya dapat dikosongkan bila belum siap.

06 Klik **Simpan Peta & Kontak**. Periksa halaman /contact dan section lokasi pada beranda.

Perhatikan. Peta & Kontak pada Tampilan Beranda hanya mengatur section di beranda. Halaman Kontak tetap tersedia melalui /contact. Kartu kontak atau jam layanan yang kosong tidak perlu ditampilkan.

BAB 21

Memasang Google Maps dengan benar

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/village-contact

Ada dua jenis isian peta. Sematan menampilkan peta di dalam website; tautan peta membuka Google Maps pada tab/aplikasi lain.

Kolom pada dashboard	Yang ditempelkan
Sematan Google Maps	URL yang memuat /maps/embed atau seluruh kode iframe dari fitur Sematkan peta.
Tautan Google Maps	Link Bagikan Google Maps, termasuk link pendek maps.app.goo.gl.

01 Di laptop, buka Google Maps dan cari lokasi kantor desa yang benar. Periksa titik, nama tempat, dan alamatnya.

02 Klik **Bagikan**, lalu pilih **Sematkan peta** (Embed a map).

03 Salin kode HTML/iframe yang disediakan Google. Tempelkan seluruh kode itu pada kolom **Sematan Google Maps**.

04 Bila ingin menyediakan tombol Buka di Google Maps, salin tautan Bagikan dan tempelkan pada **Tautan Google Maps**.

05 Klik **Simpan Peta & Kontak**. Buka /contact dan pastikan peta menunjuk lokasi yang benar.

Perhatikan. Link Bagikan biasa tidak sama dengan link sematan. Jangan memasukkan link pendek ke kolom sematan. Bila Sematkan peta tidak tersedia di aplikasi ponsel, gunakan Google Maps melalui browser laptop.


Tips. Website menerima sematan Google Maps beralamat HTTPS. Untuk koreksi titik lokasi, perbaiki tautan yang diambil dari Google Maps; mengetik alamat kantor saja tidak memindahkan titik peta secara otomatis.

BAB 22

Mengisi dan memperbarui APB Desa

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/apb-desa

APB memuat pendapatan dan belanja desa per tahun. Gunakan nominal dari dokumen yang telah disahkan.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **APB Desa**. Periksa daftar tahun yang sudah ada. Jika tahunnya tersedia, gunakan Edit agar tidak membuat data tahun yang sama.

02 Untuk tahun baru, klik **Tambah APB**. Isi Tahun sesuai dokumen, misalnya 2027 pada contoh gambar.

03 Isi Pendapatan Desa dan Belanja Desa dengan angka polos. Contoh satu setengah miliar: **1500000000**, bukan Rp1.500.000.000.

04 Jika ada pecahan rupiah, kolom menerima sampai dua angka desimal; browser dapat menyesuaikan tampilan pemisahnya. Hindari mengetik simbol Rp atau pemisah ribuan.

05 Klik **Simpan**. Periksa tahun, nominal, dan status Aktif pada daftar. Untuk mengubah data atau status, klik Edit, ubah, lalu klik **Update**.

06 Periksa section APB beranda dan Laporan Ringkas. Tahun berjalan yang aktif diprioritaskan; bila tidak ada, digunakan tahun aktif terbaru.


Perhatikan. Jika tidak ada data APB aktif, section beranda tersembunyi. Anggaran bernilai 0 tetap merupakan data sah. Untuk penyembunyian sementara seluruh section, gunakan Tampilan Beranda.

BAB 23

Checklist Tampilan Beranda

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/homepage-settings

Section adalah blok isi beranda. Menu ini menentukan blok mana yang diaktifkan untuk pengunjung.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Tampilan Beranda**. Ada sembilan pilihan: visi/misi/tujuan, sambutan, pegawai, statistik penduduk, APB, berita, peta/kontak, pengaduan, dan galeri.

02 Centang section yang ingin diaktifkan. Hilangkan centang untuk menyembunyikannya dari beranda.

03 Klik **Simpan Tampilan**. Tunggu pesan berhasil sebelum membuka halaman lain.

04 Periksa beranda sebagai pengunjung. Section yang memerlukan data tetap tersembunyi jika belum ada data yang memenuhi syarat.

05 Untuk mengaktifkan semua pilihan kembali, klik **Pulihkan bawaan**, lalu **Simpan Tampilan**.

Perhatikan. Header/navigasi, hero utama, dan footer dikunci selalu tampil. Menyembunyikan section tidak menghapus konten atau halaman tersendiri, dan bukan cara untuk merahasiakan dokumen. Gunakan status draf/nonaktif pada konten bila perlu.


Tips. Jumlah section diaktifkan tidak selalu sama dengan jumlah section yang terlihat: berita perlu terbit, galeri perlu aktif, dan APB perlu data aktif.

BAB 24

Membaca Pengaduan Warga

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/helpdesk

Menu ini membantu admin memeriksa pengaduan yang masuk melalui form website ketika layanan pengaduan sudah diaktifkan.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Pengaduan Warga**. Periksa daftar nama, kategori, status, dan pesan.

02 Gunakan filter **Status** atau **Kategori** untuk mempersempit daftar. Pilih semua untuk melihat keseluruhan data kembali.

03 Klik **Detail** pada pengaduan yang hendak dibaca. Periksa isi pesan dan data kontak dengan hati-hati.

04 Gunakan tombol Sebelumnya/Berikutnya bila daftar mempunyai beberapa halaman.

05 Tentukan petugas yang menindaklanjuti. Perbarui status dan tanggapan melalui langkah pada halaman berikutnya.

Perhatikan. Data pengaduan dan kontak warga berada di dashboard admin. Jangan menyalinnya menjadi berita atau dokumen publik tanpa alasan dan izin yang sesuai. Jika daftar kosong, periksa filter dan pastikan layanan pengaduan publik sudah dikonfigurasi.

BAB 25

Memberi tanggapan dan status pengaduan

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/helpdesk

Pembaruan status membantu petugas lain mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

Status di aplikasi	Arti sederhana
Pending	Menunggu pemeriksaan/tindak lanjut.
In Progress	Sedang ditangani.
Resolved	Sudah diselesaikan.
Closed	Sudah ditutup sesuai keputusan petugas.

01 Pada pengaduan yang benar, klik **Update**.

02 Pilih Status yang sesuai. Arti setiap status ada pada tabel halaman ini.

03 Isi **Tanggapan** dengan tindak lanjut yang jelas: apa yang sudah dilakukan, siapa yang menangani, dan langkah berikutnya bila perlu.

04 Klik **Simpan**. Buka Detail untuk memeriksa tanggapan yang tersimpan.

05 Periksa Laporan Ringkas untuk melihat perubahan jumlah pengaduan per status.


Perhatikan. Menyimpan tanggapan di dashboard tidak otomatis mengirim pesan WhatsApp kepada warga. Jika perlu menghubungi warga, gunakan saluran resmi dan catat tindak lanjut sesuai aturan desa.

BAB 26

Menambah dan mengubah akun admin

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/users

Akun admin berbeda dari data Pegawai Desa. Menambah pegawai tidak otomatis membuat akun login.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Kelola Pengguna**. Klik **Tambah Admin**.

02 Isi Nama dan Email pengguna yang sebenarnya. Setiap akun harus memakai email yang berbeda.

03 Buat password pribadi sepanjang **12–128 karakter**. Isi ulang persis sama pada Konfirmasi password.

04 Klik **Simpan Admin**. Pastikan akun muncul pada daftar dan berstatus Admin aktif.

05 Untuk memperbaiki nama, klik **Ubah Nama** pada akun yang benar, ubah nama, lalu klik Simpan Admin.

06 Gunakan Sebelumnya/Berikutnya bila daftar akun mempunyai beberapa halaman.

Perhatikan. Semua admin aktif memiliki akses penuh ke dashboard. Buat akun hanya untuk petugas yang dipercaya. Email adalah identitas login yang ditentukan saat pembuatan; menu Ubah Nama hanya mengubah nama.


Tips. Gunakan akun masing-masing petugas. Jangan mencantumkan password pada pengumuman, berita, dokumen publik, atau panduan yang dibagikan.

BAB 27

Reset password dan mengatur akses

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/users

Reset password digunakan ketika pemilik akun tidak bisa memakai password lama. Menonaktifkan akses digunakan ketika petugas tidak lagi mengelola website.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Untuk reset, cari akun berdasarkan **email**, lalu klik **Reset Password**.

02 Isi Password baru dan Konfirmasi password yang sama, lalu klik Reset Password pada form.

03 Semua sesi akun tersebut diakhiri. Pemilik akun harus login kembali dengan password baru. Jika akun itu milik Anda sendiri, Anda akan diarahkan ke halaman login.

04 Untuk mencabut akses, klik **Nonaktifkan Akses** pada akun yang benar. Baca konfirmasi sebelum menyetujui.

05 Akun berubah menjadi Akses dashboard nonaktif. Untuk mengembalikannya, klik **Aktifkan Akses**; pengguna perlu login kembali.

Perhatikan. Anda tidak dapat menonaktifkan akun sendiri. Tombolnya sengaja dinonaktifkan. Pencabutan akses tidak menghapus berita atau konten milik akun tersebut. Menu tidak menyediakan hapus akun permanen.


Tips. Jika lupa password dan tidak ada admin lain yang dapat masuk, hubungi penanggung jawab teknis. Jangan membuat ulang website atau menghapus database.

BAB 28

Membaca dan mencetak Laporan Ringkas

Buka: https://desalomaer.com/dashboard/reports

Laporan menampilkan ringkasan data tersimpan untuk membantu pemeriksaan pekerjaan admin.



Cuplikan aplikasi dengan data contoh. Perbesar PDF bila diperlukan.

01 Pilih **Laporan Ringkas** di menu, atau klik Lihat Laporan pada Aksi Cepat dashboard.

02 Periksa jumlah admin aktif, berita, pengaduan belum selesai, dan foto galeri aktif.

03 Baca rincian status pengaduan, konten, data penduduk, serta APB aktif. Perhatikan waktu pembaruan laporan.

04 Klik **Perbarui** untuk mengambil data terbaru yang sudah tersimpan.

05 Klik **Cetak Laporan**. Pada dialog cetak browser, pilih printer atau **Simpan sebagai PDF**, gunakan ukuran A4, periksa pratinjau, lalu cetak/simpan.

Perhatikan. Total berita mencakup terbit dan draf. Foto galeri aktif menghitung item galeri, bukan semua gambar yang pernah diunggah. Laporan ini tidak menghitung jumlah pengunjung website.

Tips. Jika browser memblokir dialog cetak, periksa izin browser atau coba laptop. Hasil laporan dapat berisi informasi operasional; bagikan kepada pihak yang memang memerlukannya.

BAB 29

Checklist penerbitan dan rutinitas

Biasakan melakukan pemeriksaan singkat sebelum dan sesudah menekan Simpan.

Sebelum menerbitkan	Sesudah menyimpan
Judul, nama, tanggal, dan lokasi benar.	Pesan berhasil muncul dan data ada dalam daftar admin.
Isi telah diperiksa penanggung jawab.	Status terbit/aktif sesuai tujuan.
Foto jelas, ukuran sesuai, dan boleh digunakan.	Halaman publik dibuka pada tab baru atau jendela pribadi.
Tidak memuat dokumen atau kontak pribadi yang tidak semestinya.	Tautan menu, PDF/gambar, dan tampilan ponsel diperiksa.
Draf/aktif/section dipilih dengan benar.	Jika perlu, rekan kerja diminta memeriksa hasilnya.

01 **Setiap hari kerja:** periksa pengaduan masuk, berita yang perlu diperbarui, dan informasi layanan yang berubah.

02 **Setiap minggu:** periksa tautan menu, poster/jadwal yang sudah kedaluwarsa, dan konsistensi kategori galeri.

03 **Saat pergantian petugas:** pastikan admin pengganti bisa masuk, lalu atur akses petugas lama sesuai keputusan penanggung jawab.

04 **Sebelum selesai:** simpan seluruh perubahan dan klik Keluar, terutama pada perangkat bersama.

Perhatikan. Tidak semua aksi memakai tombol Simpan terpisah. Aktif/nonaktif item dan panah urutan pada menu tertentu diterapkan langsung; tunggu hasilnya lalu periksa daftar.

BAB 30

Kendala konten dan upload

Periksa penyebab sederhana ini terlebih dahulu sebelum menghubungi bantuan teknis.

Gejala	Yang perlu diperiksa
Berita tidak muncul di publik	Buka daftar admin: berita mungkin masih draf. Aktifkan Publikasikan berita lalu Simpan Perubahan.
Section beranda tidak tampak	Periksa checklist Tampilan Beranda, status aktif/terbit konten, dan ketersediaan data. Jangan mengisi angka palsu hanya agar section muncul.
Info tidak bisa dibuka warga	Pastikan item aktif dan tautan /info/… sama dengan Link halaman yang disimpan.
Galeri/foto tidak terlihat	Periksa item aktif, upload selesai, serta section Galeri pada beranda. Gunakan /galeri untuk memeriksa daftar foto.
Tombol Simpan nonaktif	Upload mungkin masih berjalan. Pada Tampilan Beranda, tombol juga nonaktif bila tidak ada perubahan untuk disimpan.
Upload ditolak	Periksa format dan batas: gambar 4 MB; PDF 16 MB. Perkecil/konversi file dengan aplikasi yang benar.
Gambar dari URL tidak tampil	Pastikan URL memakai HTTPS, langsung menunjuk gambar, dan tidak memerlukan login pada layanan lain.
Data tidak cocok setelah disimpan	Buka ulang form atau muat ulang halaman. Periksa pesan kesalahan, status item, dan apakah Anda memakai domain .com yang benar.

Tips. Jika koneksi terputus, periksa apakah item sudah muncul pada daftar sebelum menambahkannya ulang agar tidak membuat data ganda.

BAB 31

Kendala login, peta, dan domain

Catat menu yang dibuka, langkah yang dilakukan, dan pesan kesalahan persisnya. Jangan menyertakan password saat meminta bantuan.

Gejala	Langkah penanganan
Email/password salah	Periksa ejaan email, password, dan Caps Lock. Minta admin lain mereset password jika diperlukan.
Terlalu banyak percobaan login	Hentikan percobaan berulang, tunggu sebentar sesuai pesan, lalu coba satu kali lagi dengan data yang benar.
Akses dashboard ditolak	Minta admin aktif memeriksa status akses akun. Akun yang nonaktif tidak dapat mengelola dashboard.
Lupa password admin terakhir	Hubungi penanggung jawab teknis. Tidak ada password umum atau pendaftaran publik untuk menggantikannya.
Peta gagal disimpan	Pastikan kolom Sematan menerima kode iframe/URL embed Google Maps, bukan link Bagikan biasa. Gunakan tautan HTTPS.
Menu menampilkan halaman tidak ditemukan	Periksa Link URL pada Header & Navigasi. Menambah menu tidak membuat halaman baru.
Perubahan tidak masuk situs .com	Kelola konten lewat https://desalomaer.com/dashboard. Staging memakai data terpisah dan tidak tersinkron otomatis.
Muncul Nothing is here yet	Pastikan alamat persis https://desalomaer.com, muat ulang, lalu laporkan ke penanggung jawab teknis bila tetap muncul. Jangan menghapus project/deployment.
Form pengaduan tidak tampil	Periksa pilihan Form Pengaduan pada Tampilan Beranda. Layanan reCAPTCHA juga harus diaktifkan oleh penanggung jawab teknis.

Perhatikan. Untuk bantuan, kirim nama menu, waktu kejadian, dan screenshot pesan kesalahan setelah menutup data pribadi. Jangan kirim password, token, atau berkas identitas warga.

BAB 32

Kamus istilah dan daftar alamat

Gunakan daftar ini sebagai pengingat. Tautan dashboard akan meminta login bila sesi Anda belum aktif.

Istilah	Arti
Dashboard	Halaman kerja admin setelah login.
Section	Satu blok isi di beranda, misalnya Berita atau Galeri.
Draf / terbit	Tulisan tersimpan untuk admin / tulisan sudah bisa dibaca pengunjung.
Aktif / nonaktif	Item diizinkan tampil / dinonaktifkan sesuai fungsi menu.
Upload / URL	Mengirim file dari perangkat / alamat menuju halaman atau file.
Link halaman / slug	Bagian alamat halaman Info, misalnya jadwal-pelayanan.
Preview	Pratinjau atau pemeriksaan hasil tampilan.
Hero Slider	Bagian besar bergambar dan berjudul pada bagian atas beranda.
reCAPTCHA	Verifikasi untuk membantu mencegah pengiriman form otomatis.

- **Website:** https://desalomaer.com
- **Masuk admin:** https://desalomaer.com/login
- **Dashboard:** https://desalomaer.com/dashboard
- **Berita:** https://desalomaer.com/berita
- **Galeri:** https://desalomaer.com/galeri
- **Kontak:** https://desalomaer.com/contact

> **Tips.** Alamat admin lengkap untuk setiap menu dicantumkan pada awal bab yang bersangkutan.

BAB 33

Kartu ringkas untuk operator

Halaman ini dapat dicetak sebagai pengingat di meja kerja.

Pekerjaan	Urutan singkat
Membuat berita	Berita Desa → Tambah Berita → isi → simpan draf → periksa → terbitkan.
Mengunggah foto kegiatan	Galeri Kegiatan → Tambah Galeri → foto → judul/kategori → Simpan Galeri.
Membagikan dokumen	Halaman Info → Tambah → PDF/gambar → aktif → Simpan Info → bagikan tautan.
Mengubah kontak	Peta & Kontak → isi informasi resmi → Simpan Peta & Kontak → periksa /contact.
Menyembunyikan section	Tampilan Beranda → hilangkan centang → Simpan Tampilan.
Menjawab pengaduan	Pengaduan Warga → Detail → Update → status/tanggapan → Simpan.
Membuat akun admin	Kelola Pengguna → Tambah Admin → nama/email/password → Simpan Admin.
Memulihkan password	Kelola Pengguna → pilih akun benar → Reset Password → pemilik login kembali.
Melihat ringkasan	Laporan Ringkas → Perbarui → periksa → Cetak Laporan bila perlu.

- **Selalu simpan** melalui tombol yang tersedia, tunggu hasilnya, lalu cek tampilan publik.
- **Gunakan domain utama:** https://desalomaer.com. Jangan mengisi konten harian pada alamat staging.
- **Jaga akun:** gunakan password pribadi dan klik Keluar setelah selesai.
- **Jika ragu:** simpan sebagai draf atau minta pemeriksaan penanggung jawab sebelum menerbitkan.

Perhatikan. Panduan versi 1.0 — 7 November 2026. Disusun sesuai menu yang tersedia pada versi website saat panduan dibuat. Tampilan dapat berubah pada pembaruan berikutnya.