# ANE-MySQL 数据库半同步配置文档 SOP

上海安能聚创供应链管理有限公司 2017-03-24

# 目录

文档信息	3
文档修改记录	3
三.前言	4
1.文档简介	4
2.适用环境	4
四.MySQL 半同步安装步骤	4
1.环境	4
2.安装 MySQL	5
3.配置 replication	5
3.1 MASTER 配置	5
3.2 SLAVE 配置	5
3.3 检查	6
4.配置 MySQL 半同步	6
4.1 MASTER	6
4.2 SLAVE	7

# 文档信息

文档编号:		文档名称:	ANE-MySQL 数据库半同步配置文档 SOP
文档说明:			
编 撰:	杨彪	编撰日期:	2017-03-24
审 核:		审核日期:	

# 文档修改记录

版本号	版本发布日	变更说明	编写者	审核者
1.0	2017-03-24	初版	杨彪	

# 三.前言

# 1.文档简介

该文档详细描述了 MySQL 半同步复制的搭建过程,此文档为标准作业化文档,供日后查阅和适用。

## 2.适用环境

本文档适用于所有安装 MySQL 数据库半同步机制的服务器。

# 四. MySQL 半同步安装步骤

## 1.环境

系统	Linux CentOS 6.8
MySQL 版本	Percona MySQL 5.6.35
MHA manager	mha4mysql-manager-0.56
MHA node	mha4mysql-node-0.56
172.168.101.191	MASTER
172.168.101.195	STANDBY-MASTER
172.168.101.193	SLAVE
172.168.101.194	Manager

# 2.安装 MySQL

见文档 ANE-MySQL 数据库安装配置文档 SOP。

## 3.配置 replication

#### 3.1 MASTER 配置

```
## my.cnf 配置(在安装 mysql 已经配置完成,配置文件在安装文档中) ## log_bin = 1 log-bin = mysql-bin relay_log = mysql-relay-bin server-id = 1 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 sync_binlog = 1 binlog-format = MIXED ## 创建 replication 用户,IP 地址可以指定特定网段,如 192.168.% ## GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'xxx.xxx.xxx' IDENTIFIED BY 'qwe123'; ## 全库备份 ## mysqldump --all-databases --master-data > dbdump.db ## 传送备份文件到 slave ## scp dbdump.db root@IP:目录
```

### 3.2 SLAVE 配置

```
## my.cnf 配置(在安装 mysql 已经配置完成,配置文件在安装文档中) ## log_bin = 1 log-bin = mysql-bin relay_log = mysql-relay-bin server-id = 2 ## 一组复制集里面不能有重复 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 sync_binlog = 1 binlog-format = MIXED ## 恢复数据 ## source dbdump.db ## 创建 replication ##
```

stop slave;

CHANGE MASTER TO

MASTER\_HOST='xxx.xxx.xxx.xxx',

MASTER\_PORT=3306,

MASTER\_USER='repl',

MASTER\_PASSWORD='qwe123',

MASTER\_LOG\_FILE='mysql-bin.000003', ## dump 文件里面查看 MASTER\_LOG\_POS=50969274; ## dump 文件里面查看

start slave;

#### 3.3 检查

## slave 上执行,都是 yes 则代表同步成功 ##

show slave status \G; Slave\_IO\_Running: Yes

Slave\_SQL\_Running: Yes

## master ##

执行任意 DDL 后检查 slave 状态,如果都是 yes 则表示成功。

### 4.配置 MySQL 半同步

#### 4.1 MASTER

##安装插件##

INSTALL PLUGIN rpl\_semi\_sync\_master SONAME'semisync\_master.so';

##my.cnf 修改, 增加以下 2 项##

rpl\_semi\_sync\_master\_enabled = 1 ## 启用半同步复制 rpl\_semi\_sync\_master\_timeout = 1000 ## 半同步 timeout 时间

## 重启 MySQL 服务并检查 status ##

Rpl\_semi\_sync\_master\_clients -- 必须不为 0

Rpl\_semi\_sync\_master\_status -- 必须为 on

Rpl\_semi\_sync\_master\_yes\_tx -- 这里递增则正常

Rpl\_semi\_sync\_master\_no\_tx -- 这里递增则半同步没有启用

## 4.2 SLAVE

##安装插件##

INSTALL PLUGIN rpl\_semi\_sync\_slave SONAME 'semisync\_slave.so';

##my.cnf 修改, 增加以下 2 项## rpl\_semi\_sync\_slave\_enabled = 1 ## 启用半同步复制

## 重启 MySQL 服务并检查 status ## Rpl\_semi\_sync\_slave\_status -- 为 on