Android 中的长度单位(dp)

孙延宾

4月28日, 2017年

目 录

1	现有长度单位不可行1.1 物理长度单位	1 1 1
2	新的长度单位	1
3	让 APP 自己做主	2
4	实用技巧 4.1 标准屏幕密度	2 3 3
5	参考文献	3

1 现有长度单位不可行

首先我们要说明为什么使用物理单位是不行的。

1.1 物理长度单位

从人(开发者)的视角看,直接使用人类熟悉的长度单位是最简单最直观的,比如使用厘米。但是这样的话会丧失灵活性,比如一个 4.8x4.8cm 的按钮,在 4.5 寸屏幕和 6 寸屏幕上显示的大小一定是一样的,毕竟 4.8cm 在哪里都是一样的、不变的,如果它变了,那就太诡异了不是吗?这就要求开发者针对不同大小的屏幕物理尺寸设置不同的值,这一定是灾难性的。

使用绝对长度是肯定不行的!

1.2 使用像素

可否直接使用像素呢,毕竟所有的尺寸都要转换成像素值才能显示到屏幕上,这是否可行呢?同样不可行。设想两个大小一样(2x1.5 寸)的屏幕像素密度却不一样,一个 160px/inch,一个 320px/inch,那么一个 48x48px 的按钮在两个屏幕上看起来会相差很大(4倍),开发者同样需要根据不同的屏幕密度设置不同的尺寸,这同样是灾难性的。

绑定屏幕物理尺寸是行不通的,同样,绑定屏幕像素密度也是不可行的!

2 新的长度单位

既然如此,我们来创建一个新的长度单位,这个长度单位要能克服以上两种长度单位的缺点才行,

- 不随屏幕像素密度变化而变化
- 可以随屏幕物理尺寸变化而变化

新的长度单位叫"dip"(device independent pixel,简称"dp"),它不是一个绝对长度单位(如米、厘米等),所以"1dp等于多少厘米?"这样的问题是毫无意义的,因为 dp 只是一个比例、一个倍数。

不同的手机可以设置自己的比例值,比如 A 手机设置该比例值为"1.0",那么 1dp=1px,B 手机设置该比例值为"1.99",那么 1dp=1.99px,这就是 dp 的含义,在系统内部自动将 dp 根据该比例值转换为 px 数。

上面的比例比较好理解,但是现实中,android 并不是这样定义 dp 的,它规定,

在像素密度为 160 的屏幕上, 1dp=1px。

那么像素密度为 320 的屏幕上,1dp=2px,依次类推。各手机可以定义自己的屏幕像素密度,于是dp 的比例值可以计算出来:

$$1dp = \frac{DPI}{160}pixel$$

DPI 就是屏幕像素密度,在 DisplayMetrics 类里面,属性 densityDpi 指的就是它,而 density指的就是那个"倍数",那 DPI 是如何设定的呢?

```
// DisplayMetrics.java
private static int getDeviceDensity() {
    // qemu.sf.lcd_density can be used to override ro.sf.lcd_density
    // when running in the emulator, allowing for dynamic configurations.

// The reason for this is that ro.sf.lcd_density is write-once and is
    // set by the init process when it parses build.prop before anything else.
return SystemProperties.getInt("qemu.sf.lcd_density",
    SystemProperties.getInt("ro.sf.lcd_density", DENSITY_DEFAULT));
}
```

注意:要区分 DPI 跟屏幕的物理密度, DPI 是可以随意设置的,而屏幕的物理密度是固定不变的! *** 问:

- 联想 A388t (5 寸屏) width=480, height=854, densityDpi=240, density=1.5, xdpi=239.05882, ydpi=241.01778
- 小米 1(4 寸屏)
 width=480, height=854, densityDpi=240, density=1.5, xdpi=254.0, ydpi=271.145

这两台手机的分辨率一样, dpi 一样, density 一样, 可为什么一个是 4 寸屏, 一个是 5 寸屏?*** 答:

width, height, xdpi, ydpi, 4 寸, 5 寸, 这些都是固定的,是屏幕的物理属性。但是 densityDpi 是可以设置的,完全可以设置为一样的值,它表示 1dp=1.5px。另外,同一个 48x48dp 的按钮在 这两个手机上大小(物理大小,可以用尺子测量的大小)是不一样的,因为两个按钮用同样数量的 pixel 表示,但是两个手机屏幕的物理像素密度是不一样的。

3 让 APP 自己做主

APP 可用自己决定使用多大的度量值,这些值在 DisplayMetrics 类里面设置,

```
DisplayMetrics metrics = new DisplayMetrics();
       // 获取默认度量值
       getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(metrics);
3
       // 修改
4
       metrics.density = 1.5f;
5
       metrics.densityDpi = 240;
6
       metrics.heightPixels = 1080;
       metrics.widthPixels = 1920;
       metrics.scaledDensity = 1.0f;
9
       metrics.xdpi = 254.0f;
10
       metrics.ydpi = 254.0f;
11
       // 使用新的度量值
12
       getResources().getDisplayMetrics().setTo(metrics);
13
```

4 实用技巧

4.1 标准屏幕密度

type	dpi	density
ldpi	120	0.75
mdpi	160	1.0
hdpi	240	1.5
xhdpi	320	2.0
xxhdpi	480	3.0
xxxhdpi	640	4.0

4.2 常见分辨率

QVGA	240x320
HVGA	320x480
WVGA	480x800
QWVGA	240x400
720P	1280x720
1080	1920x1080
2K	2560x1440

4.3 常用命令

查看屏幕信息: adb shell dumpsys display

临时修改屏幕密度: adb shell wm density <DPI>

查看电池容量: adb shell dumpsys batterystats | grep "Capacity"

查看可用的服务: adb shell dumpsys | grep "DUMP OF SERVICE"

计算屏幕物理尺寸: $\sqrt{(\frac{width}{xdpi})^2+(\frac{height}{ydpi})^2}$, 如 $\sqrt{(\frac{1080}{365.76})^2+(\frac{1920}{369.454})^2}=5.977$ (6 寸屏)

5 参考文献

• https://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html