
实验 2.8.1: 基本静态路由配置

拓扑图



地址表

设备	接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	不适用
KI	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	不适用
	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	不适用
R2	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	不适用
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	不适用
R3	FA0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	不适用
KS	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	不适用
PC1	网卡	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	PC2 网卡 172.16.1.10		255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	PC3 网卡 192.168.2.10		255.255.255.0	192.168.2.1

学习目标

完成本实验后, 您将能够:

- 根据拓扑图进行网络布线。
- 清除启动配置并将路由器重新加载为默认状态。
- 在路由器上执行基本配置任务。
- 解释 debug ip routing 的输出。
- 配置并激活串行接口和以太网接口。
- 测试连通性。
- 收集信息并据此找出设备之间无法连通的原因。
- 使用中间地址配置静态路由。
- 使用送出接口配置静态路由。
- 比较使用中间地址的静态路由和使用送出接口的静态路由。
- 配置默认静态路由。
- 配置总结静态路由。
- 记录网络实施方案。

场景

在本次实验中,您将创建一个与拓扑图类似的网络。首先请根据拓扑图布线。然后执行网络通畅所需的初始路由器配置。使用地址表中提供的 IP 地址为网络设备分配地址。完成基本配置之后,测试网络设备间的连通性。首先测试直连设备之间的连接,然后测试非直连设备之间的连通性。要使网络主机之间能够实现端到端通信,必须在路由器上配置静态路由。所以您要配置主机间通信所需的静态路由。每添加一条静态路由,就请观察路由表,查看路由表是如何发生变化的。

任务 1: 布线、清除配置并重新加载路由器。

步骤 1: 构建一个类似拓扑图所示的网络。

步骤 2: 清除每台路由器上的配置。

使用 erase startup-config 命令清除每台路由器上的配置,然后使用 reload 命令重新加载路由器。如果询问您是否保存更改,回答 no。

任务 2: 执行基本路由器配置。

注意:如果在使用本任务所涉及的命令时遇到任何困难,请参考实验 1.5.1:网络布线和基本路由器配置。

步骤 1: 使用全局配置命令。

进入路由器的全局配置模式,然后配置基本全局配置命令,包括:

- hostname
- no ip domain-lookup
- enable secret

步骤 2: 在每台路由器上配置控制台口令和虚拟终端线路口令。

- password
- login

步骤 3: 在控制台和虚拟终端线路上添加 logging synchronous 命令。

此命令在实验室环境和生产环境中都非常有用, 其语法如下:

Router(config-line)#logging synchronous

对于特定控制台端口线路、辅助端口线路或虚拟终端线路,要将自动提供的消息和调试输出与所请求的 Cisco IOS 软件输出以及提示符相同步,我们可以使用 logging synchronous 线路配置命令。也就是说 logging synchronous 命令能防止传送到控制台或 Telnet 线路的 IOS 消息对您的键盘输入造成干扰。

例如, 您可能在实际操作过程中遭遇到过与下例类似的情况:

注意:目前不要配置 R1 接口。

```
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#descri
*Mar 1 01:16:08.212: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Page 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upption
R1(config-if)#
```

当您使用 no shutdown 命令激活接口时,IOS 会向控制台发送自动提供的消息。结果您输入的下一条命令(本例中为 description)被这些消息隔断。logging synchronous 命令可解决这一问题,它会复制您在受到干扰之前输入的命令,将其显示在下一个路由器提示符下。

```
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description
*Mar 1 01:28:04.242: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 01:28:05.243: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#description <-- 复制的键盘输入,显示在消息之后
```

此处的 R1 是一个范例。在所有路由器的控制台和虚拟终端线路上添加 logging synchronous。

```
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#line vty 0 4
R1(config-line)#logging synchronous
```

步骤 4: 在控制台和虚拟终端线路上添加 exec-timeout 命令。

要设置 EXEC 命令解释程序用来等待检测到用户输入的时间间隔,我们可使用 exec-timeout 线路配置 命令。如果在此时间间隔内没有检测到任何输入,则 EXEC 程序会恢复当前连接。如果不存在任何连接,那么 EXEC 程序会使终端回到空闲状态,并断开与传入会话之间的连接。通过此命令,我们便可控制在会话终止以前,控制台或虚拟终端线路能够处于空闲状态的时间量。此命令的语法如下:

Router(config-line)#exec-timeout minutes [seconds]

语法说明:

minutes—整数,指定分钟数。

seconds—(可选)附加的时间间隔,以秒为单位。

在实验环境中,您可输入 exec-timeout 0 0 命令来指定"永不超时"。此命令非常有用,因为线路的默认超时时间是 10 分钟。但是,出于安全考虑,在生产环境中一般不要将线路设置为"永不超时"。

此处的 R1 是一个范例。

在所有路由器的控制台和虚拟终端线路上添加 exec-timeout 0 0。

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#exec-timeout 0 0

R1(config-line)#line vty 0 4

R1(config-line)#exec-timeout 0 0

任务 3:解释调试输出。

注意: 如果您已在 R1 上配置了 IP 地址,请删除所有 interface 命令,然后再执行后续操作。在任务 2 结束时,我们所配置的 R1、R2 和 R3 上不能有任何接口配置。

步骤 1: 在 R1 的特权执行模式下,输入 debug ip routing 命令。

R1#debug ip routing

IP routing debugging is on

debug ip routing 命令显示路由表中的路由是何时添加、修改和删除的。例如,每次成功配置并激活接口后,Cisco IOS 便会在路由表中添加路由。观察 **debug ip routing** 命令的输出即可验证这一点。

步骤 2: 进入 R1 LAN 接口的接口配置模式。

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config) # interface fastethernet <math>0/0

按照拓扑图配置 IP 地址。

R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

is_up: 0 state: 6 sub state: 1 line: <mark>1 has_route: False</mark>

您只要一按 Enter 键,Cisco IOS 调试输出就会通知您目前有一条路由,但其状态为 False。也就是说该路由尚未添加到路由表中。为什么会这样?要确保该路由输入路由表,我们应该执行什么操作?

步骤 3: 输入将路由添加到路由表中所需的命令。

如果您不确定正确的命令是什么,请复习 2.2 节"路由器配置介绍"中"检查路由器接口"部分的内容。

输入正确的命令后,您应该就能看到调试输出。您的输出可能与以下所示的略有差异。

is up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 1 has route: False RT: add 172.16.3.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0] RT: NET-RED 172.16.3.0/24

RT: NET-RED queued, Oueue size 1

RT: interface FastEthernet0/0 added to routing table

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 1 has_route: True

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, chan

ged state to up

is up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 1 has route: True is up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 1 has route: True

您在 LAN 接口上配置的新网络现在便已添加到路由表中,如突出显示的输出所示。

如果您没有看到添加到路由表中的路由,则表示接口没有进入工作状态。使用以下流程来排除连接故障:

1. 检查与 LAN 接口的物理连接。

所连接的接口是否正确? 您的路由器上可能不止一个 LAN 接口。您连接的 LAN 接口是否正确?__ 除非接口在物理层检测到来自其它设备的载波检测信号,否则接口不会进入工作状态。接口是否连 接到了其它设备,例如集线器、交换机或 PC? ______

- 2. 检查链路指示灯。是否所有链路指示灯都在闪烁? ____
- 3. 检查布线。连接设备的电缆是否正确? ______
- 4. 是否激活或启用了该接口?

如果上述所有问题的答案都为是,那么接口就应该进入工作状态。

步骤 4: 输入命令检验新路由是否加入路由表中。

屏幕上会显示与以下类似的输出。现在 R1 的表中应该有一条路由。您使用的是什么命令?

R1#

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

 ${\tt N1}$ - OSPF NSSA external type 1, ${\tt N2}$ - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

步骤 5: 进入连接到 R1 的 R2 WAN 接口的接口配置模式。

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface Serial 0/0/0

按照拓扑图配置 IP 地址。

```
R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
is_up: 0 state: 0 sub state: 1 line: 0 has_route: False
```

您只要一按 Enter 键, Cisco IOS 调试输出就会通知您目前有一条路由,但其状态为 False。由于 R1 是实验环境中的 DCE 端,所以我们必须指定 R1 和 R2 之间的比特的时钟频率。

步骤 6: 在 R1 上输入 clock rate 命令。

您可以指定任何有效的时钟速度。利用?可查看有效的速率。在此,我们使用 64000 bps。

```
R1(config-if)#clock rate 64000 is up: 0 state: 0 sub state: 1 line: 0 has route: False
```

某些版本的 IOS 会每 30 秒显示一次以上输出。为什么该路由的状态仍为 False?要确保该接口得到完整配置,现在应该如何操作?

步骤 7: 输入必要的命令以确保该接口得到完整配置。

如果您不确定正确的命令是什么,请复习 2.2 节"路由器配置介绍"中"检查路由器接口"部分的内容。

```
R1(config-if)#____
```

输入正确的命令后,您应该就能看到与以下类似的调试输出: is_up: 0 state: 0 sub state: 1 line: 0 has_route: False

%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to down

与配置 LAN 接口不同,完整配置 WAN 接口不一定能保证路由会添加到路由表中,即使您的电缆连接正确也一样。WAN 链路的另一端也必须进行相应的配置。

步骤 8: 如有可能,从另一个工作站进入 R2 控制台,然后建立一个单独的终端会话。这样您就可在对 R2 进行修改时,观察 R1 上的调试输出。您可以打开 R2 上的 **debug ip routing**。

R2#debug ip routing

IP routing debugging is on

进入连接到 R1 的 R2 WAN 接口的接口配置模式。

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config) # interface serial 0/0/0

按照拓扑图配置 IP 地址。

```
R2(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 is_up: 0 state: 6 sub state: 1 line: 0
```

步骤 9: 输入必要的命令以确保该接口得到完整配置。

如果您个确定止确的命令是什么,	请复习 2.2 节"路由器配置介绍"中"检查路由器接口"部分的内容。

R2(config-if)#_____

输入正确的命令后, 您应该就能看到与以下类似的调试输出:

is_up: 0 state: 4 sub state: 1 line: 0

%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 0

RT: add 172.16.2.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0]

RT: interface Serial0/0/0 added to routing table

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 0

LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to

up

is up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 0

您在 LAN 接口上配置的新网络现在便已添加到路由表中,如突出显示的输出所示。

如果您没有看到添加到路由表中的路由,则表示接口没有进入工作状态。使用以下流程来排除连接故障:

1. 检查 R1 和 R2 上两个 WAN 接口之间的物理连接。

- 2. 检查链路指示灯。是否所有链路指示灯都在闪烁? ______
- 3. 检查布线。R1 必须连接电缆的 DCE 端,R2 必须连接电缆的 DTE 端。连接路由器的电缆是否正确? _____
- 4. 是否激活或启用了该接口?

如果上述所有问题的答案都为是,那么接口就应该进入工作状态。

步骤 10: 输入命令检验新路由是否加入 R1 和 R2 的路由表中。

屏幕上会显示与以下类似的输出。现在 R1 的 路由表中应该有两条路由,R2 的表中应该有一条。您使用的是什么命令?

R1#

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

R2#_____

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

步骤 11: 使用 no debug ip routing 或简单地输入 undebug all 来关闭两台路由器上的调试过程。

R1(config-if)#end
R1#no debug ip routing
IP routing debugging is off

任务 4: 完成路由器接口配置

步骤 1: 配置余下的 R2 接口

根据拓扑图和地址表,完成 R2 上余下接口的配置。

步骤 2: 配置 R3 的接口

进入 R3 控制台,根据拓扑图和地址表配置必要的接口。

任务 5: 配置主机 PC 上的 IP 地址。

步骤 1: 配置主机 PC1。

将主机 PC1 的 IP 地址配置为 172.16.3.10/24, 默认网关配置为 172.16.3.1。

步骤 2: 配置主机 PC2。

将主机 PC2 的 IP 地址配置为 172.16.1.10/24, 默认网关配置为 172.16.1.1。

步骤 3: 配置主机 PC3。

将主机 PC3 的 IP 地址配置为 192.168.2.10/24, 默认网关配置为 192.168.2.1。

任务 6: 测试并校验配置。

步骤 1: 测试连通性。

从每台主机 ping 其默认网关,以此来测试连通性。 在主机 PC1 上,是否能 ping 通其默认网关? ______

在主机 PC2 上,是否能 ping 通其默认网关? ______

在主机 PC3 上,是否能 ping 通其默认网关?_____

所有内容版权所有 © 1992-2007 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。本文档为 Cisco 公开信息。

如果上述任一问题的答案为 不能 ,则按照以下流程检查配置,找出问题所在:	
1. 检查布线。 PC 是否实际连接到了正确的路由器? (应该是直连相连或通过交换机连接在一起)	
是否所有相关端口的链路指示灯都在闪烁?	
2. 检查 PC 的配置。PC 的配置是否与拓扑图一致?	
 使用 show ip interface brief 命令检查路由器接口。 是否所有相关接口都为 up 和 up? 	
如果上述所有三个环节的答案都为是,那么您应该能成功 ping 通默认网关。	
步骤 2: 使用 ping 命令测试直接相连路由器之间的连通性。	
在路由器 R2 上,是否能 ping 通位于 172.16.2.1 的 R1?	
在路由器 R2 上,是否能 ping 通位于 192.168.1.1 的 R3?	
如果上述任一问题的答案为否,则按照以下流程检查配置,找出问题所在:	
1. 检查布线。路由器是否连接妥当?是否所有相关端口的链路指示灯都在闪烁?	
 检查路由器配置。 路由器配置是否与拓扑图一致? 您是否在链路的 DCE 端配置了 clock rate 命令? 	
3. 是否激活或启用了该接口?	
4. 使用 show ip interface brief 命令检查路由器接口。 是否所有接口都为 up 和 up?	
如果上述所有四个环节的答案都为是,那么您应该能成功从 R2 ping 通 R1,从 R2 ping 通 R3。	,
步骤 3: 使用 ping 检查非直接相连设备之间的连通性。	
在主机 PC3 上,是否能 ping 通主机 PC1?	
在主机 PC3 上,是否能 ping 通主机 PC2?	
在主机 PC2 上,是否能 ping 通主机 PC1?	
在路由器 R1 上,是否能 ping 通路由器 R3?	
这些 ping 命令全部都会失败。为什么?	

仟务7: 收集信息。

步骤 1: 检查接口的状态。

使用命令 show ip interface brief 检查每台路由器上接口的状态。以下为 R2 的输出。

R2#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
FastEthernet0/0	172.16.1.1	YES manual up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES unset administratively down	down
Serial0/0/0	172.16.2.2	YES manual up	up
Serial0/0/1	192.168.1.2	YES manual up	up
Vlan1	unassigned	YES manual administratively down	down

是否每台路由器上的相关接口都已激活(即处于 **up** 和 **up** 状态)?______

R1 和 R3 上激活了多少个接口? ______

为什么 R2 上激活了 3 个接口? ____

步骤 2: 查看所有三台路由器的路由表信息。

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

 ${\tt N1}$ - OSPF NSSA external type 1, ${\tt N2}$ - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

哪些网络存在于拓扑图中,但不在 R1 的路由表中?

.....

```
R2#__
```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

 ${\tt N1}$ - OSPF NSSA external type 1, ${\tt N2}$ - OSPF NSSA external type 2

 ${\tt E1}$ - OSPF external type 1, ${\tt E2}$ - OSPF external type 2, ${\tt E}$ - ${\tt EGP}$

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

- C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
- C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
- C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

哪些网络存在于拓扑图中,但不在 R2 的路由表中?

R3#

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

 ${\tt N1}$ - OSPF NSSA external type 1, ${\tt N2}$ - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

哪些网络存在于拓扑图中,但不在 R3 的路由表中?

为什么并非所有网络都在这些路由器的路由表中?

要使非直接相连的设备能彼此 ping 通,应该在网络中添加什么?

任务 8: 使用下一跳地址配置静态路由。

步骤 1: 要使用指定的下一跳地址配置静态路由,使用以下语法:

Router(config)# ip route network-address subnet-mask ip-address

- network-address:—要加入路由表的远程网络的目的网络地址。
- subnet-mask—要加入路由表的远程网络的子网掩码。可对此子网掩码进行修改,以总结一组网络。
- *ip-address*—一般指下一跳路由器的 **IP** 地址。

在 R3 路由器上,配置通往 172.16.1.0 网络的静态路由(使用 R2 的 Serial 0/0/1 接口作为下一跳地址)。

R3(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 R3(config)#

步骤 2: 查看路由表,验证新添加的静态路由条目。

注意该路由前带有代码	S.	这表示它是 静态 路由。

R3#_____

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

 $\mbox{N1}$ - \mbox{OSPF} NSSA external type 1, $\mbox{N2}$ - \mbox{OSPF} NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, \star - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S 172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R3#

此路由添加到路由表中后,凡是与 172.16.1.0/24 靠左 24 位匹配的数据包都会被转发到位于 192.168.1.2 的下一跳路由器。

R3 会使用哪个接口来将数据包转发到 172.16.1.0/24 网络?

假设以下具有指定目的地址的数据包到达了 R3。R3 会丢弃还是转发这些数据包?如果 R3 转发数据包,那么它会使用哪个接口?

数据包	目的 IP	丢弃还是转发?_	接口
1	172.16.2.1		
2	172.16.1.10		
3	192.168.1.2		
4	172.16.3.10		
5	192.16.2.10		

尽管 R3 会将数据包转发到有路由的目的地,但这并不表示该数据包会安全到达最终目的地。

步骤 3: 使用 ping 检查主机 PC3 与主机 PC2 之间的连通性。

在主机 PC3 上,是否能 ping 通主机 PC2? ______

这些 ping 会失败。如果您已配置了所有设备并按照任务 7"收集信息"进行了验证,那么 ping 会到达 PC2。PC2 将对 PC3 发回 ping 应答。然而,ping 应答会被 R2 丢弃,因为 R2 的路由表中没有通往 192.168.2.0 网络的返回路由。

步骤 4: 在 R2 路由器上,配置通往 192.168.2.0 网络的静态路由。

R2 会将目的地为 192.168.2.0/24 网络的数据包转发到哪个下一跳地址?

步骤 5: 查看路由表,验证新添加的静态路由条目。

注意该路由前带有代码 S, 这表示它是**静态**路由。

R2# Codes: C - connected, <mark>S - static,</mark> I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default U - per-user static route, o - ODR Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 С 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1 R2#

步骤 6: 使用 ping 检查主机 PC3 与主机 PC2 之间的连通性。

在主机 PC3 上,是否能 ping 通主机 PC2? _________ 该 ping 操作应该能够成功。

任务 9: 使用送出接口配置静态路由。

要使用指定的送出接口配置静态路由,使用以下语法:

Router(config)# ip route network-address subnet-mask exit-interface

- network-address—要加入路由表的远程网络的目的网络地址。
- subnet-mask—要加入路由表的远程网络的子网掩码。可对此子网掩码进行修改,以总结一组网络。
- exit-interface—将数据包转发到目的网络时使用的传出接口。

步骤 1: 在 R3 路由器上配置静态路由。

在 R3 路由器上,配置通往 172.16.2.0 网络的静态路由(使用 R3 路由器的 Serial 0/0/0 接口作为送出接口)。

R3(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 R3(config)#

步骤 2: 查看路由表,验证新添加的静态路由条目。

```
R3#
  Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
         {\tt E1} - OSPF external type 1, {\tt E2} - OSPF external type 2, {\tt E} - {\tt EGP}
          i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
         U - per-user static route, o - ODR
  Gateway of last resort is not set
       172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
          172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2
   S
          172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/1
       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
   C
       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
使用 show running-config 命令验证 R3 上当前配置的静态路由。
  R3#show running-config
  Building configuration...
  <省略输出>
   1
  1
  hostname R3
  interface FastEthernet0/0
   ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  interface Serial0/0/0
   no ip address
   shutdown
   interface Serial0/0/1
   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
   ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
   ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1
   !
  end
怎样从配置中删除这些路由?
```

步骤 3: 在 R2 路由器上配置静态路由。

在 R2 路由器上,配置通往 172.16.3.0 网络的静态路由(使用 R2 路由器的 Serial 0/0/0 接口作为送出接口)。

```
R2(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 R2(config)#
```

步骤 4: 查看路由表,验证新添加的静态路由条目。

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
         U - per-user static route, o - ODR
  Gateway of last resort is not set
       172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
          172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
          172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
  C
       172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/0
       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
  C
  S
       192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
  R2#
此时, R2 具有完整的路由表, 其中包含通往拓扑图所示的所有五个网络的有效路由。
这是否意味着 R2 能够收到拓扑图所示的所有目的地的 ping 应答?
原因是什么?
```

步骤 5: 使用 ping 检查主机 PC2 与 PC1 之间的连通性。

该 ping 应该会失败,因为 R1 路由器的路由表中没有通往 172.16.1.0 网络的返回路由。

任务 10: 配置默认静态路由。

在之前的步骤中,您已为路由器配置了通往特定目的地的具体路由。但是您能为 Internet 上的每一台路由器都执行同样的操作吗?答案是不能。工作量是如此之大,您根本无法应付。为了缩小路由表的大小,我们使用了默认静态路由。当路由器没有更好、更精确的路由能到达目的地时,它就会使用默认静态路由。

先不要急着在 R1 的路由表中添加静态路由,在本实验中 R1 实际是一台*末节路由器*。这意味着 R2 即是 R1 的默认网关。如果 R1 要路由的数据包不属于其任何一个直连网络,那么 R1 应将该数据包发给 R2。不过,我们必须首先在 R1 上明确配置一条默认路由,这样 R1 才能将目的地未知的数据包发给 R2。否则 R1 会将目的地未知的数据包丢弃。

要配置默认静态路由,请使用以下语法:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 { ip-address | interface }

步骤 1: 为 R1 路由器配置默认路由。

为 R1 配置默认路由,使用 R1 的 Serial 0/0/0 接口作为下一跳接口。

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 R1(config)#

步骤 2: 查看路由表, 验证新添加的静态路由条目。

R1#

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2

R1#

注意,R1 路由器现在拥有一条默认路由,即*最后选用网关*,所有未知流量都会从连接到R2 的 Serial 0/0/0 接口转发出去。

步骤 3: 使用 ping 检查主机 PC2 与 PC1 之间的连通性。

在主机 PC2 上,是否能 ping 通 PC1?

这次 ping 应该能成功,因为 R1 路由器现在能使用默认路由返回数据包。

在主机 PC3 上,是否能 ping 通主机 PC1? ______

R3 路由器的路由表中是否有通往 172.16.3.0 网络的路由?

任务 11: 配置总结静态路由。

我们可以在 R3 上再配置一条指向 172.16.3.0 网络的静态路由。但是,我们现在已有两条静态路由,可分别到达 172.16.2.0/24 和 172.16.1.0/24。由于这些网络彼此非常接近,所以我们可将它们总结为一条路由。此方法同样可缩小路由表的大小,从而使得路由查找过程更有效率。

观察以二进制形式表示的这三个网络,您会发现它们的靠左 22 位完全相同。

172.16.2.0 10101100.00010000.000000 10.00000000

如果不考虑这 22 位之后的其余位,我们可以将这三个网络总结为 172.16.0.0。

Prefix 172.16.0.0

为了屏蔽靠左前 22 位,我们使用靠左 22 位为全 1 的掩码:

Bit Mask 111111111.11111111.11111100.00000000

如果以点分十进制格式来表示,则此掩码为:

Mask 255.255.252.0

步骤 1: 在 R3 路由器上配置总结静态路由。

总结路由中将使用网络 172.16.0.0/22。

R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 192.168.1.2

步骤 2: 检查该总结路由是否确实添加到了路由表中。

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

$\frac{172.16.0.0/22}{170} \frac{1}{10} \frac{1}{
```

在R3上配置总结路由不会删除之前配置的静态路由,因为这些路由更加精确。之前的路由都使用/24掩码,而新的总结路由使用/22掩码。为了缩小路由表的大小,我们现在可以删除更为精确的/24路由。

步骤 3: 删除 R3 上的静态路由。

使用 no 形式的以下命令,将 R3 上当前配置的两条静态路由删除。

```
R3(config)#no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 R3(config)#no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
```

步骤 4: 检查这些路由是否确实已从路由表中消失。

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

172.16.0.0 [1/0] via 192.168.1.2

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

R3 现在只有一条路由可到达 172.16.0.0/24、172.16.1.0/24、172.16.2.0/24 和 172.16.3.0/24 网络上的主机。发往这些网络的流量会被发送给位于 192.168.1.2 的 R2。

步骤 5: 使用 ping 检查主机 PC3 与 PC1 之间的连通性。

在主机 PC3 上,是否能 ping 通主机 PC1?

这次 ping 应该能够成功,因为 R3 路由器上有通往 172.16.3.0 网络的路由,而且 R1 路由器可以使用默认路由返回数据包。

任务 12: 总结、思考并记录

通过完成本实验,您已经:

- 结合使用静态路由和默认路由配置完成您的首个网络,该网络中的所有网络都能相互连通
- 观察到在正确配置和激活接口后,路由是如何添加到路由表中的
- 了解如何配置指向非直接相连目的地的静态路由
- 了解如何配置用来转发目的地未知的数据包的默认路由
- 了解如何将一组网络总结为一条静态路由,从而缩小路由表的大小

在此过程中,您可能在实验环境搭建或执行配置时遇到一些问题。希望您已学会使用系统化的方法来解决 这些问题。现在,请记录下能对您将来的实验有所帮助的想法或注意事项。

最后,请记录下您的网络实施方案。在每台路由器上,截取以下命令的输出并保存到文本文件 (.txt),以供将来参考。

- show running-config
- show ip route
- show ip interface brief

如果您需要回顾截取命令输出的方法,请参考实验 1.5.1。

任务 13: 清理实验设施

清除配置并重新加载路由器。断开连接并将电缆收好。对于平时连接到其它网络(例如学校 LAN 或 Internet)的 PC 主机,请恢复往日的连接并还原 TCP/IP 设置。

任务 14: 测验

请填写下列空白,将 ping 从源到目的地之间的过程补充完整。如果您在做练习时遇到困难,可以参考 1.4 节"路径决定和交换功能"。

P 1.1.	VOC 1 - 200 74 HB
1.	PC3 上 的 ICMP 过程生成一个对 PC2 的 ping 请求,并将该请求发送给 IP 过程。
2.	PC3 上的 IP 过程将 ping 封装到数据包中,其中源 IP 地址为,目的 IP 地址为。
3.	PC3 随后将该数据包封装到帧中,其中源 MAC 地址为(指出设备名称), 而目的 MAC 地址为(指出设备名称)。
4.	然后, PC3 将帧作为编码后的比特流通过介质发送出去。
5.	R3 在
6.	R3 在其路由表中查找目的网络地址。该目的地的下一跳 IP 地址为。该下一跳 IP 地址可通过接口到达。

7.	R3 将数据包封装到 HDLC 帧中,然后将该帧从正确的接口转发出去。(因为这是一条点对点链路,所以不需要地址。不过,HDLC 数据包的地址字段的值为 0x8F。)
8.	R2 在
9.	R2 将 ping 请求封装到帧中,其中源 MAC 地址为(指出设备名称),而目的 MAC 地址为(指出设备名称)。
10.	然后,R2 将帧作为编码后的比特流通过介质发送出去。
11.	PC2 在 接口上收到该比特流。由于目的 MAC 地址与 PC2 的 MAC 地址匹配,所以 PC2 解开了以太网报头。
12.	PC2 上的 IP 过程检查 IP 地址,以确保其与自己的 IP 地址相匹配。接着 PC2 将数据传递给 ICMP 过程。
13.	PC2 上 的 ICMP 过程生成一个对 PC3 的 ping 应答,并将该应答发给 IP 过程。
14.	PC2 上的 IP 过程将 ping 封装到数据包中,其中源 IP 地址为
15.	PC2 随后将该数据包封装到帧中,其中源 MAC 地址为(指出设备名称), 而目的 MAC 地址为(指出设备名称)。
16.	然后,PC2将帧作为编码后的比特流通过介质发送出去。
	R2 在
18.	R2 在其路由表中查找目的网络地址。该目的地的下一跳 IP 地址为。该下一跳 IP 地址可通过接口。到达。
19.	R2 将数据包封装到 HDLC 帧中,然后将该帧从正确的接口转发出去。(因为这是一条点对点链路,所以不需要地址。不过,HDLC 数据包的地址字段的值为 0x8F。)
20.	R3 在
21.	R3 将 ping 请求封装到帧中,其中源 MAC 地址为(指出设备名称),而目的 MAC 地址为(指出设备名称)。
22.	然后,R3 将帧作为编码后的比特流通过介质发送出去。
23.	PC3 在 接口上收到该比特流。由于目的 MAC 地址与 PC3 的 MAC 地址匹配,所以 PC3 解开了以太网报头。
24.	PC3 上的 IP 过程检查 IP 地址,以确保其与自己的 IP 地址相匹配。接着 PC3 将数据传递给 ICMP 过程。
25.	ICMP 对发送请求的应用程序发出 "success" (成功) 消息。