
# PT 练习 3.3.4: 配置 VLAN 和中继

# 拓扑图



# 学习目标

- 查看默认 VLAN 配置
- 配置 VLAN
- 为 VLAN 分配端口
- 配置中继

# 简介

VLAN 对于管理逻辑分组非常有用,可以轻松对组中成员进行移动、更改或添加操作。本练习的重点是创建和命名 VLAN、将接入端口分配给特定 VLAN、更改本征 VLAN 以及配置中继链路。

# 任务 1: 查看默认 VLAN 配置

# 步骤 1. 检验交换机的当前运行配置。

在所有三台交换机上,输入口令 cisco 进入用户执行模式。然后输入口令 class 进入特权执行模式。

在所有三台交换机的特权执行模式下,发出 **show running-config** 命令以检验当前的运行配置。交换机上已经设置了基本配置,但尚未分配 **VLAN**。

#### 步骤 2. 显示当前 VLAN。

在S1上,发出 show vlan 命令。输出中只会显示默认 VLAN。默认情况下,所有接口都分配给 VLAN 1。

# 步骤 3. 检验相同网络中 PC 之间的连通性。

注意每台 PC 都可以 ping 通相同网络中的其它 PC:

- PC1 可以 ping 通 PC4
- PC2 可以 ping 通 PC5
- PC3 可以 ping 通 PC6

Ping 其它网络中的 PC 则会失败。

对当前网络配置 VLAN 可带来什么好处?

# 任务 2: 配置 VLAN

# 步骤 1. 在 S1 上创建 VLAN。

可以使用命令 vlan vlan-id 创建 VLAN。使用 name vlan-name 命令为 VLAN 命名。

在 S1 上,使用 vlan-id 按如下所示创建四个 VLAN:

S1(config)#vlan 10

S1(config-vlan)#name Faculty/Staff

S1(config-vlan)#vlan 20

S1(config-vlan)#name Students

S1(config-vlan)#vlan 30

S1(config-vlan)#name Guest(Default)

S1(config-vlan)#vlan 99

S1(config-vlan)#name Management&Native

# 步骤 2. 检验 VLAN 配置。

创建 VLAN 后,返回特权执行模式并发出 show vlan brief 命令,检查新 VLAN 是否创建成功。

# S1#show vlan brief

TIT AM Mamo

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig1/1, Gig1/2
10	Faculty/Staff	active	
20	Students	active	
30	Guest(Default)	active	
99	Management&Native	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005 S1#	trnet-default	active	

Ctatua Dorta

# 步骤 3. 在 S2 和 S3 上创建 VLAN。

在 S2 和 S3 上,使用与 S1 相同的命令创建和命名 VLAN。

#### 步骤 4. 检验 VLAN 配置。

使用 show vlan brief 命令检验是否所有 VLAN 都已正确配置并命名。

#### 步骤 5. **查看结果**。

您现在的完成率应该为38%。若不是,则单击 Check Results(检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。

#### 任务 3: 为 VLAN 分配端口

当需要在多个端口上配置相同的命令时,range 命令可以显著减少工作量,避免反复输入相同的命令。但是,Packet Tracer 不支持 range 命令。因此,对于 switchport mode access 命令,只对活动接口进行评分。

#### 步骤 1. 将不同的 VLAN 分配给 S2 上的各个活动端口。

switchport mode access 命令将接口配置为接入端口。switchport access vlan *vlan-id* 命令将 VLAN 分配给该端口。只能为一个接入端口分配一个接入 VLAN。在 S2 上输入以下命令。

- S2(config)#interface fastEthernet 0/6
- S2(config-if)#switchport mode access
- S2(config-if)#switchport access vlan 30
- S2(config-if)#interface fastEthernet 0/11
- S2(config-if)#switchport mode access
- S2(config-if)#switchport access vlan 10
- S2(config-if)#interface fastEthernet 0/18
- S2(config-if)#switchport mode access
- S2(config-if)#switchport access vlan 20

# 步骤 2. 将 VLAN 分配给 S3 上的活动端口。

将不同的 VLAN 分配给 S3 上的各个活动端口。S3 使用与 S2 相同的 VLAN 接入端口分配方案。

#### 步骤 3. 确认连通性丢失。

之前相同网络中的 PC 可以相互 ping 通。尝试在 PC1 和 PC4 之间执行 ping 操作。尽管接入端口已分配 到适当的 VLAN 中,ping 还是会失败。为什么?

# 步骤 4. 查看结果。

您现在的完成率应该为75%。若不是,则单击 Check Results(检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。

# 任务 4: 配置中继

#### 步骤 1. 将 S1 Fa0/1 和 Fa0/3 配置为中继,并使用 VLAN 99 作为本征 VLAN。

- S1(config)#interface FastEthernet 0/1
- S1(config-if)#switchport mode trunk
- S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
- S1(config-if)#interface FastEthernet 0/3
- S1(config-if)#switchport mode trunk
- S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99

中继端口大约需要一分钟时间才能再次激活。您可以在 Realtime(实时)和 Simulation(模拟)模式之间切换三或四次,使端口快速进入工作状态。

然后,S2 和S3 上连接到S1 的端口变为非活动状态。此时再次在Realtime(实时)和Simulation(模拟)模式之间切换三或四次,使端口快速重新进入工作状态。

一旦端口处于活动状态,您便会定期收到以下 syslog 消息:

%CDP-4-NATIVE\_VLAN\_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with S2 FastEthernet0/1 (1). %CDP-4-NATIVE\_VLAN\_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (99), with S3 FastEthernet0/3 (1).

您已将 S1 上的本征 VLAN 配置为 VLAN 99。但是,S2 和 S3 上的本征 VLAN 仍是默认的 VLAN 1。

#### 步骤 2. 检验相同 VLAN 中设备之间的连通性。

尽管当前有一个本征 VLAN 不匹配,相同 VLAN 中的 PC 仍然可以相互 ping 通。为什么?

\_\_\_\_\_

#### 步骤 3. 确认 S2 上已启用中继, 并将 VLAN 99 配置为本征 VLAN。

动态中继协议 (DTP) 已自动启用 S2 上的 Fast Ethernet 0/1 端口作为中继。一旦在 S1 上将模式配置为中继,则从 S1 发送到 S2 的 DTP 消息会自动通知 S1 将 Fa0/1 的状态变为中继。可以在 S1 上使用以下命令来确认这一点:

## S2#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic auto

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

<output omitted>

S2#

请注意管理模式设置为 dynamic auto(动态自动)。这是 Cisco IOS 交换机上所有端口的默认状态。然而,由于 DTP 已经就中继进行了协商,因此工作模式是 trunk(中继),从而导致本征 VLAN 不匹配。

最好的办法是将中继接口的管理模式配置为中继模式。这可确保该接口被静态配置为中继端口,绝不会协商为其它模式。

S2(config)#interface FastEthernet 0/1
S2(config-if)#switchport mode trunk

要更正本征 VLAN 不匹配的问题,请在中继端口上配置 switchport trunk native vlan 99 命令。

S2(config-if)#switchport trunk native vlan 99

#### 步骤 4. 确认 S3 上已启用中继,并将 VLAN 99 配置为本征 VLAN。

DTP 也已成功地在 S1 和 S3 之间协定了中继。

#### S3#show interfaces fastEthernet 0/3 switchport

Name: Fa0/3

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic auto

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

<output omitted>

S3#

将中继接口的管理模式配置为中继模式,并使用 switchport trunk native vlan 99 命令更正本征 VLAN 不 匹配的问题。

#### 步骤 5. 查看结果。

您现在的完成率应该为 100%。若不是,则单击 Check Results(检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。