
PT 练习 4.5.1: Packet Tracer 综合技能练习

拓扑图



地址表

| 设备 | 接口 | IP 地址 | 子网掩码 | 默认网关 |
|-----|---------|--------------|---------------|-------------|
| S1 | VLAN 99 | 172.17.99.31 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
| S2 | VLAN 99 | 172.17.99.32 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
| S3 | VLAN 99 | 172.17.99.33 | 255.255.255.0 | 172.17.99.1 |
| PC1 | 网卡 | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 |
| PC2 | 网卡 | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 172.17.20.1 |
| PC3 | 网卡 | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1 |
| PC4 | 网卡 | 172.17.10.24 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 |
| PC5 | 网卡 | 172.17.20.25 | 255.255.255.0 | 172.17.20.1 |
| PC6 | 网卡 | 172.17.30.26 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1 |

学习目标:

- 配置并检验基本设备配置
- 配置并检验端口安全功能
- 配置 VTP

- 配置中继
- 配置 VLAN
- 为 VLAN 分配端口
- 检验端到端连通性

简介

在本练习中,您将配置交换机,需执行的配置工作包括基本配置、端口安全、中继和 VLAN。您将使用 VTP 向其它交换机通告 VLAN 配置。

任务 1: 配置并检验基本设备配置

步骤 1. 配置基本命令。

在每台交换机上配置以下基本命令。Packet Tracer 仅对 hostname 命令评分。

- S1 的主机名
- 标语
- 使能加密口令
- 线路配置
- 服务加密

步骤 2. 在 S1、S2 和 S3 上配置管理 VLAN 接口。

在每台交换机上创建并启用接口 VLAN 99。根据地址表执行地址配置。

步骤 3. 检验相同子网中的 PC 是否能相互 ping 通。

这些 PC 均已配置了正确的地址。创建简单 PDU 来测试相同子网中设备之间的连通性。

步骤 4. 查看结果。

您现在的完成率应该为 15%。若不是,则单击 Check Results(检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。

任务 2: 配置并检验端口安全功能

步骤 1. 为所有接入链路配置端口安全功能。

通常情况下,您需要在所有接入端口上配置端口安全,或者关闭没有使用的端口。使用以下策略在仅供 PC 使用的端口上设置端口安全。

- 将端口设置为接入模式。
- 启用端口安全。
- 仅允许 1 个 MAC 地址。
- 将第一个学习到的 MAC 地址配置为"绑定"在配置中。
- 设置端口,使其在出现安全违规时关闭。
- 通过在所有三台交换机上发送 ping,强制交换机学习 MAC 地址。

注意: Packet Tracer 仅对启用端口安全这一操作评分。但是,要完成本练习,必须配置上面列出的所有端口安全任务。

步骤 2. 测试端口安全。

- 将 PC2 连接到 PC3 原先连接的交换机端口,并将 PC3 连接到 PC2 原先连接的交换机端口。
- 在相同子网中的 PC 之间发送 ping。
- PC2 和 PC3 所连接的交换机端口应该关闭。

步骤 3. 检验端口是否进入 err-disabled 模式、是否记录了安全违规操作。

步骤 4. 将 PC 重新连接到正确的端口,并清除端口安全违规操作。

- 将 PC2 和 PC3 连接回正确的端口。
- 清除端口安全违规操作。
- 检验 PC2 和 PC3 现在是否能通过 S2 ping 通。

步骤 5. 查看结果。

您现在的完成率应该为55%。若不是,则单击 Check Results (检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。

任务 3: 配置 VTP

步骤 1. 在所有三台交换机上配置 VTP 模式。

将 S1 配置为服务器。将 S2 和 S3 配置为客户端。

步骤 2. 在所有三台交换机上配置 VTP 域名。

使用 CCNA 作为 VTP 域名。

步骤 3. 在所有三台交换机上配置 VTP 域口令。

使用 cisco 作为 VTP 域口令。

步骤 4. 查看结果。

您现在的完成率应该为70%。若不是,则单击 Check Results(检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。

仟务 4: 配置中继

步骤 1. 在 S1、S2 和 S3 上配置中继

将适当的接口配置为中继模式,并将 VLAN 99 指定为本征 VLAN。

步骤 2. 查看结果。

您现在的完成率应该为83%。若不是,则单击 Check Results(检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。

任务 5: 配置 VLAN

步骤 1. 在 S1 上创建 VLAN。

仅在 S1 上创建以下 VLAN 并为其命名。VTP 会将新的 VLAN 通告给 S1 和 S2。

- VLAN 10 Faculty/Staff
- VLAN 20 Students
- VLAN 30 Guest(Default)
- VLAN 99 Management&Native

步骤 2. 检查这些 VLAN 是否已发送到 S2 和 S3。

使用适当的命令检查 S2 和 S3 是否已具有您在 S1 上创建的 VLAN。Packet Tracer 模拟 VTP 通告可能需要花费数分钟的时间。

步骤 3. 查看结果。

您现在的完成率应该为90%。若不是,则单击 Check Results(检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。

任务 6: 为 VLAN 分配端口

步骤 1. 将 VLAN 分配给 S2 和 S3 上的接入端口。

为 PC 接入端口指定 VLAN:

- VLAN 10: PC1 和 PC4
- VLAN 20: PC2 和 PC5
- VLAN 30: PC3 和 PC6

步骤 2. 检验 VLAN 实施情况。

使用适当的命令检验 VLAN 实施情况。

步骤 3. 查看结果。

您现在的完成率应该为 100%。若不是,则单击 Check Results(检查结果),了解哪些必需的组件尚未完成。

任务 7: 检验端到端连通性

步骤 1. 检查 PC1 和 PC4 能否彼此 ping 通。

步骤 2. 检查 PC2 和 PC5 能否彼此 ping 通。

步骤 3. 检查 PC3 和 PC6 能否彼此 ping 通。

步骤 4. 位于不同 VLAN 中的 PC 应该不能相互 ping 通。