
实验 5.5.1: 基本生成树协议

拓扑图



地址表

设备 (主机名)	接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
S 1	VLAN 1	172.17.10.1	255.255.255.0	不适用
S2	VLAN 1	172.17.10.2	255.255.255.0	不适用
S 3	VLAN 1	172.17.10.3	255.255.255.0	不适用
PC1	网卡	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.254
PC2	网卡	172.17.10.22	255.255.255.0	172.17.10.254
PC3	网卡	172.17.10.23	255.255.255.0	172.17.10.254
PC4	网卡	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.254

学习目标

完成本实验后,您将能够:

- 根据拓扑图进行网络布线
- 删除启动配置并重新加载默认配置,将交换机设置为默认状态
- 执行交换机上的基本配置任务
- 观察并解释生成树协议(STP,802.1D)的默认行为
- 观察对生成树拓扑变化的响应

任务 1: 执行基本交换机配置

步骤 1: 根据拓扑图所示完成网络电缆连接。

您可使用实验室中现有的、具有拓扑图中所示接口的交换机。本实验中的输出来自 Cisco 2960 交换机。其它型号的交换机可能会产生不同的输出。

建立到所有三台交换机的控制台连接。

步骤 2: 清除交换机的所有配置。

清除 NVRAM、删除 vlan.dat 文件并重新加载交换机。请参阅实验 2.5.1 了解相关步骤。重新加载完成后,使用 show vlan 特权执行命令确认只存在默认 VLAN,并且所有端口都已分配给 VLAN 1。

S1#show vlan

VLAN N	Jame	Status	Ports
1 d	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1003 t 1004 f	Eddi-default coken-ring-default Eddinet-default crnet-default	active active active	

步骤 3: 配置基本交换机参数。

根据以下指导原则配置 S1、S2 和 S3 交换机:

- 配置交换机主机名。
- 禁用 DNS 查找。
- 将执行模式口令配置为 class。
- 为控制台连接配置口令 cisco。
- 为 vty 连接配置口令 cisco。

(S1 显示的输出)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#enable secret class
S1(config)#no ip domain-lookup
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#line vty 0 15
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

任务 2: 准备网络

步骤 1: 使用 shutdown 命令禁用所有端口。

使用 shutdown 命令确保交换机端口初始状态为非活动状态。使用 interface-range 命令可简化此任务。

```
S1(config)#interface range fa0/1-24
S1(config-if-range)#shutdown
S1(config-if-range)#interface range gi0/1-2
S1(config-if-range)#shutdown
S2(config)#interface range fa0/1-24
S2(config-if-range)#shutdown
S2(config-if-range)#interface range gi0/1-2
S2(config-if-range)#shutdown
S3(config)#interface range fa0/1-24
S3(config-if-range)#shutdown
S3(config-if-range)#shutdown
S3(config-if-range)#shutdown
S3(config-if-range)#shutdown
```

步骤 2: 以接入模式重新启用 S1 和 S2 上的用户端口。

参考拓扑图,确定 S2 上供最终用户设备接入的交换机端口有哪些。这三个端口将配置为接入模式,并通过 no shutdown 命令启用。

```
S1(config)#interface fa0/3
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#no shutdown

S2(config)#interface range fa0/6, fa0/11, fa0/18
S2(config-if-range)#switchport mode access
S2(config-if-range)#no shutdown
```

步骤 3: 在 S1、S2 和 S3 上启用中继端口

本实验只使用一个 VLAN,但是交换机之间的所有链路上均已启用中继,以备将来加入额外的 VLAN。

```
S1(config-if-range)#interface range fa0/1, fa0/2
```

- S1(config-if-range)#switchport mode trunk
- S1(config-if-range)#no shutdown
- S2(config-if-range)#interface range fa0/1, fa0/2
- S2(config-if-range)#switchport mode trunk
- S2(config-if-range) #no shutdown
- S3(config-if-range)#interface range fa0/1, fa0/2
- S3(config-if-range)#switchport mode trunk
- S3(config-if-range)#no shutdown

步骤 4: 在所有三台交换机上配置管理接口地址。

```
S1(config)#interface vlan1
```

- S1(config-if)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
- S1(config-if)#no shutdown
- S2(config)#interface vlan1
- S2(config-if)#ip address 172.17.10.2 255.255.255.0
- S2(config-if)#no shutdown
- S3(config)#interface vlan1
- S3(config-if)#ip address 172.17.10.3 255.255.255.0
- S3(config-if)#no shutdown

在交换机之间执行 ping 操作,检查这些交换机是否都已正确配置。从 S1 ping S2 和 S3 的管理接口。从 S2 ping S3 的管理接口。

ping 是否成功? ______

若不成功,则排除交换机配置故障,然后重试。

任务 3: 配置主机 PC

使用本实验开头部分地址表中的 IP 地址、子网掩码和网关配置 PC1、PC2、PC3 和 PC4 的以太网接口。

任务 4: 配置生成树

步骤 1: 检查 802.1D STP 的默认配置。

在每台交换机上,使用 **show spanning-tree** 命令列出其上的生成树表。根选举取决于实验中每台交换机的 BID,因而会产生不同的输出结果。

S1#show spanning-tree

VI.ANOO01

Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32769

Address 0019.068d.6980 这是根交换机的 MAC 地址

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0019.068d.6980

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	<mark>FWD</mark>	19	128.3	P2p
Fa0/2	Desg	<mark>FWD</mark>	19	128.4	P2p
Fa0/3	Desg	<mark>FWD</mark>	19	128.5	P2p

S2#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0019.068d.6980

19 Cost

1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 001b.0c68.2080

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role St	s Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	<mark>Root</mark> FV	VD 19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg FV	VD 19	128.2	P2p
Fa0/6	Desg FV	ND 19	128.6	P2p
Fa0/11	Desg FV	VD 19	128.11	P2p
Fa0/18	Desg FV	ND 19	128.18	P2p

S3#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

> 0019.068d.6980 Address

19 Cost

1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

001b.5303.1700 Address

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Altn	<mark>BLK</mark>	19	128.2	P2p

步骤 2: 检查输出。

存储在生成树 BPDU 中的网桥标识符(网桥 ID)包含网桥优先级、系统 ID 扩展和 MAC 地址。网桥优先级与系统 ID 扩展的组合或两者相加之和称为 **网桥 ID 优先级**。系统 ID 扩展始终等于 VLAN 号。例如,VLAN 100 的系统 ID 扩展为 100。如果使用默认网桥优先级值 32768,则 VLAN 100 的 **网桥 ID 优先级**为 32868 (32768 + 100)。

show spanning-tree 命令可显示 *网桥 ID 优先级*的值。注意:括号中的"优先级"值的第一部分代表网桥优先级值,第二部分代表系统 ID 扩展的值。

根据输出回答下列问题。

1. '	VLAN 1	上交换机 S1、	S2 和 S3	的网桥 ID	优先级分别是多少?
------	--------	----------	---------	--------	-----------

- a. S1 _____
- b. S2 _____
- c. S3 _____
- 2. 哪台交换机是 VLAN 1 生成树的根?
- 3. S1 上哪些生成树端口处于阻塞状态? ______无
- 4. S3 上哪些生成树端口处于阻塞状态? ______
- 5. STP 根据什么选择根交换机?
- 6. 由于这些网桥的优先级全部相同,交换机会另外根据哪项信息来确定根网桥?

任务 5: 观察 802.1D STP 对拓扑变化的响应

现在让我们来观察当我们特意模拟断开链路时会发生什么情况

步骤 1: 使用 debug spanning-tree events 命令将交换机置于生成树调试模式下

S1#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

S2#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

S3#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

步骤 2: 特意关闭 S1 上的端口 Fa0/1

S1(config)#interface fa0/1

S1(config-if)#shutdown

步骤 3: 记录 S2 和 S3 的调试输出

```
1w2d: STP: VLAN0001 we are the spanning tree root
1w2d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to down
1w2d: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
S2#
1w2d: STP: VLAN0001 heard root 32769-0019.068d.6980 on Fa0/2
1w2d: supersedes 32769-001b.0c68.2080
1w2d: STP: VLAN0001 new root is 32769, 0019.068d.6980 on port Fa0/2, cost 38
1w2d: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/2
S3#
1w2d: STP: VLAN0001 heard root 32769-001b.0c68.2080 on Fa0/2
1w2d: STP: VLAN0001 Fa0/2 -> listening
1w2d: STP: VLAN0001 Topology Change rcvd on Fa0/2
1w2d: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/1
1w2d: STP: VLAN0001 Fa0/2 -> learning
S3#
1w2d: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/1
1w2d: STP: VLAN0001 Fa0/2 -> forwarding
如果从 S2 连接到根交换机的链路出现中断, S2 关于生成树根桥的最初判断是怎样的?
一旦 S2 在 Fa0/2 上收到新信息,S2 会得出什么结论? _____
在 S2 和 S1 之间链路出现中断之前, S3 上的端口 Fa0/2 一直处于阻塞状态。拓扑发生变化后,此端口将
依次经过哪些状态?
```

步骤 4: 使用 show spanning-tree 命令检查生成树拓扑中发生了什么变化

S2#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning to	ree enabled	protocol ieee	
Root ID	Priority	32769	
	Address	0019.068d.6980	
	Cost	38	
	Port	2 (FastEthernet0/2)	
	Hello Time	2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 s	ec
Bridge ID	Priority	32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)	
	Address	001b.0c68.2080	
	Hello Time	2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 s	ec
	Aging Time	300	

Fa0/2 Root FWD 19 128.2 P2p	
Fa0/6 Desg FWD 19 128.6 P2p	
Fa0/11 Desg FWD 19 128.11 P2p	
Fa0/18 Desg FWD 19 128.18 P2p	

S3#show spanning-tree

```
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
        Priority 32769
         Address 0019.068d.6980
         Cost
                 19
                 1 (FastEthernet0/1)
         Port
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
         Address 001b.5303.1700
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
         Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
______
Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p
           Desg <mark>FWD</mark> 19
                         128.2 P2p
Fa0/2
根据输出回答下列问题。
1. S2 转发流量的路径发生了什么变化?
2. S3 转发流量的路径发生了什么变化? _______
```

任务 6: 发出 show run 命令,记录下每台交换机的配置。

```
S1#show run
!〈省略输出〉
!
hostname S1
!
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
switchport mode access
!
!〈省略输出〉
!
interface Vlan1
ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
!
end
```

S2#show run

!〈省略输出〉

```
hostname S2
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode trunk
!〈省略输出〉
interface FastEthernet0/6
switchport mode access
interface FastEthernet0/11
switchport mode access
interface FastEthernet0/18
switchport mode access
interface Vlan1
ip address 172.17.10.2 255.255.255.0
end
S3#show run
!〈省略输出〉
hostname S3
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
 switchport mode trunk
!
!
!〈省略输出〉
interface Vlan1
ip address 172.17.10.3 255.255.255.0
!
end
```

任务7:课后清理

删除配置,然后重新启动交换机。拆下电缆并放回保存处。对于通常连接到其它网络(例如学校 LAN 或 Internet)的 PC 主机,请重新连接相应的电缆并恢复原有的 TCP/IP 设置。