
PT 练习 3.1.4: 研究 VLAN 实施

拓扑图



学习目标

- 在采用 VLAN 的网络中,观察其广播流量
- 在未采用 VLAN 的网络中,观察其广播流量

简介

本练习开始时完成率即为 100%。本练习的目的是:观察配置 VLAN 后和未配置 VLAN 时交换机如何转发广播流量。

任务 1: 在采用 VLAN 的网络中,观察其广播流量

步骤 1: 从 PC1 ping PC6。

等待所有链路指示灯变成绿色。要加速此过程,请在 Simulation(模拟)和 Reatime(实时)模式之间来回切换。

使用 Add Simple PDU(添加简单 PDU)工具。单击 PC1,然后单击 PC6。单击 Capture/Forward(捕获/转发)按钮逐步完成该过程。观察在网络中传输的 ARP 请求。

在正常运行时,如果交换机在其某个端口上接收到广播帧,它会将该帧从所有其它端口转发出去。请注意 S2 仅将 ARP 请求从 Fa0/1 发送到 S1。而 S3 仅将 ARP 请求从 Fa0/11 发送到 PC4。PC1 和 PC4 都属于 VLAN 10。PC6 属于 VLAN 30。因为广播流量被限定在 VLAN 中,所以 PC6 永远收不到来自 PC1 的 ARP 请求。因为 PC4 不是目的地,所以 PC4 会丢弃 ARP 请求。从 PC1 发出的 ping 失败,因为 PC1 一直收不到 ARP 应答。

步骤 2. 从 PC1 ping PC4。

使用 Add Simple PDU(添加简单 PDU)工具。单击 PC1,然后单击 PC4。观察在网络中传输的 ARP 请求。PC1 和 PC4 都属于 VLAN 10,因此 ARP 请求采用的路径与之前相同。因为 PC4 是目的地,所以它对 ARP 请求作出回复。PC1 随后便能发送目的 MAC 地址为 PC4 的 ping。

任务 2: 在未采用 VLAN 的网络中,观察其广播流量

步骤 1. 清除所有三台交换机上的配置并删除 VLAN 数据库。

在所有三台交换机上,输入口令 cisco 进入用户执行模式。然后输入口令 class 进入特权执行模式。

为观察没有采用 VLAN 的网络中的广播流量,请清除每台交换机上的配置并删除 VLAN 数据库。在 S1 上使用的命令如下所示。

S1#erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram

请注意从 PC1 ping PC6 仍然会失败。为什么?若要 ping 成功,需要哪些条件?

S1#delete vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]? Enter

Delete flash:/vlan.dat? [confirm] Enter

步骤 2. 重新加载交换机。

S1#reload

Proceed with reload? [confirm] Enter

等待所有链路指示灯恢复为绿色。要加速此过程,请在 Simulation(模拟)和 Reatime(实时)模式之间来回切换。

步骤 3. 单击"捕获/转发"发送 ARP 请求和 ping。

交换机重新加载后,如果链路指示灯恢复为绿色,则表示网络已准备好,可以转发 ARP 和 ping 流量了。 单击 Capture/Forward (捕获/转发) 按钮逐步完成该过程。请注意交换机现在将 ARP 请求从除接收端口 之外的所有端口转发出去。交换机正是通过改变这种默认工作方式。使用 VLAN 后,广播流量被限定在每个 VLAN 中。
