


# 实验 1.5.3: 路由器配置练习

# 拓扑图



# 编址表

设备	接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
R1	Fa0/0			不适用
KI	S0/0/0			不适用
R2	Fa0/0			不适用
R2	S0/0/0			不适用
PC1	网卡			
PC2	网卡			

# 学习目标

完成本实验后,您将能够:

- 根据指定的要求对地址空间划分子网。
- 为接口分配适当的地址,并进行记录。
- 根据拓扑图进行网络布线。
- 清除启动配置并将路由器重新加载为默认状态。
- 在路由器上执行基本配置任务。
- 配置并激活串行接口和以太网接口。
- 测试并校验配置。
- 思考网络实施方案并整理成文档。

# 场景

在本次实验中,您将为拓扑图中显示的拓扑结构设计并实施 IP 编址方案。本实验为您提供一个 C 类地址,您必须对其划分子网,以便为网络提供逻辑编址方案。在开始配置之前,您必须首先按上图进行网络布线。布线完毕后,使用适当的基本配置命令对每台设备进行配置。然后便可根据您的 IP 编址方案,配置路由器的接口地址。配置完成后,使用适当的 IOS 命令检验网络运行是否正常。

## 任务 1: 对地址空间划分子网。

## 步骤 1: 研究网络要求。

在您的网络设计中,您可以使用 192.168.1.0/24 地址空间。实验网络的要求如下:

- 连接到路由器 R1 的网络需要足够的 IP 地址来支持 20 台主机。
- 连接到路由器 R2 的网络需要足够的 IP 地址来支持 20 台主机。
- 路由器 R1 和路由器 R2 之间的链路的每一端都需要 IP 地址。

(注意: 网络设备的接口也是主机 IP 地址,上述编址方案包括了这些地址。)

该网络需要多少个子网?	
该网络的子网掩码是什么(以点分十进制格式表示)?	
以斜杠格式表示的网络子网播码是什么?	

# 步骤 3: 为拓扑图分配子网地址。

步骤 2: 创建网络设计时请思考以下问题。

每个子网可支持多少台主机? \_\_\_\_\_

- 1. 将第一个子网(编号最小的子网)分配给连接到 R1 的网络。
- 2. 将第二个子网分配给 R1 和 R2 之间的链路。
- 3. 将第三个子网分配给连接到 R2 的网络。

## 任务 2: 确定接口地址。

## 步骤 1: 为设备接口分配适当的地址。

- 1. 将第一个子网中的第一个有效主机地址分配给 R1 上的 LAN 接口。
- 2. 将第一个子网中的最后一个有效主机地址分配给 PC1。
- 3. 将第二个子网中的第一个有效主机地址分配给 R1 上的 WAN 接口。
- 4. 将第二个子网中的最后一个有效主机地址分配给 R2 上的 WAN 接口。
- 5. 将第三个子网中的第一个有效主机地址分配给 R2 的 LAN 接口。
- 6. 将第三个子网中的最后一个有效主机地址分配给 PC2。

注意:本实验不需要用到第四个子网(即编号最高的那个子网)。

#### 步骤 2: 将要使用的地址记录在拓扑图下方的表格中。

# 任务 3: 准备网络

## 步骤 1: 构建一个类似拓扑图所示的网络。

您可以在实验中使用任何路由器,只要它具备拓扑图中所要求的接口即可。

## 步骤 2: 清除路由器的现有配置。

## 任务 4: 执行基本路由器配置。

根据以下说明对 R1 和 R2 路由器进行基本配置:

- 1. 配置路由器主机名。
- 2. 禁用 DNS 查找。
- 3. 配置执行模式口令。
- 4. 配置当天消息标语。
- 5. 配置控制台连接的口令。
- 6. 配置 VTY 连接的口令。

# 任务 5: 配置并激活串行地址和以太网地址。

#### 步骤 1: 配置路由器接口。

使用您的网络设计中的 IP 地址配置 R1 和 R2 路由器上的接口。配置完成后,务必将运行配置保存到路由器的 NVRAM 中。

#### 步骤 2: 配置 PC 接口。

任务 6: 检查配置。

使用您的网络设计中的 IP 地址和默认网关配置 PC1 和 PC2 的以太网接口。

# 回答下列问题,以验证网络是否按预期运行。<br/> 连接到 R1 的主机是否能 ping 通默认网关? \_\_\_\_\_\_<br/> 连接到 R2 的主机是否能 ping 通默认网关? \_\_\_\_\_<br/> 在路由器 R1 上,是否能 ping 通 R2 的 Serial 0/0/0 接口? \_\_\_\_\_<br/> 在路由器 R2 上,是否能 ping 通 R1 的 Serial 0/0/0 接口?

以上问题的回答都应该为**是**。如果以上 ping 操作有任何一个不成功,请检查物理连接和配置。如果必要,请参阅实验 1.5.2"基本路由器配置"。

R1	的 FastEthernet 0/0 接口的状态如	何?
R1	的 Serial 0/0/0 接口的状态如何?	

R2 的 FastEthernet 0/0 接口的状态如何?
R2 的 Serial 0/0/0 接口的状态如何?
R1 的路由表中目前有哪些路由?
R2 的路由表中目前有哪些路由?
任务 7: 思考
网络上是否有无法互相 ping 通的设备?
这些设备之间无法通信是因为网络中缺少什么?

# 任务 8: 记录路由器配置。

在每台路由器上,截取以下命令的输出并保存到文本文件 (.txt),以供将来参考。

- 运行配置
- 路由表
- 每个接口的状态信息摘要