

# 计算机网络 | Computer Network

BCS015 Assignment 02

学院	FDS	
学号	D23090120503	
1 1	D 20000120000	
姓名	石雨宸	

2024年9月5日

## 目录

1	规则	3
2	习 <mark>题</mark>	4
	2.1 物理层的概念	4
	2.2 物理层的接口	4
	2.3 码元与振幅调制	4
	2.4 信号衰减	4
	2.5 信道复用	5
	2.6 CDMA	5

### 1 规则

- I 在规定时间内不能提交作业者,零分;
- II 没有推导过程,只列出答案者,零分;
- III 格式混乱,无法阅读者,零分;
- IV 不懂就问,不会就学。任何经验都是后天积累的。
- V 关于 LaTeX 的一切,国内外的网站都有详尽的教学视频。例:
  - Bilibili
  - YouTube

### 2 习题

#### 2.1 物理层的概念

问: 物理层要解决哪些问题? 物理层的主要特点是什么?

答: 物理层要解决的主要问题:

- (1) 物理层要尽可能地屏蔽掉物理设备和传输媒体,通信手段的不同,使数据链路层感觉不到这些 差异,只考虑完成本层的协议和服务。
- (2)给其服务用户(数据链路层)在一条物理的传输媒体上传送和接收比特流(一般为串行按顺序传输的比特流)的能力,为此,物理层应该解决物理连接的建立、维持和释放问题。
  - (3) 在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路

物理层的主要特点:

- (1)由于在 OSI 之前,许多物理规程或协议已经制定出来了,而且在数据通信领域中,这些物理规程已被许多商品化的设备所采用,加之,物理层协议涉及的范围广泛,所以至今没有按 OSI 的抽象模型制定一套新的物理层协议,而是沿用已存在的物理规程,将物理层确定为描述与传输媒体接口的机械,电气,功能和规程特性。
  - (2) 由于物理连接的方式很多, 传输媒体的种类也很多, 因此, 具体的物理协议相当复杂。

#### 2.2 物理层的接口

问: 物理层的接口有哪几个方面的特性? 各包含什么内容?

答:(1)机械特性:明接口所用的接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。

- (2) 电气特性: 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
- (3) 功能特性: 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何意。
- (4) 规程特性: 说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

#### 2.3 码元与振幅调制

**问:** 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20,000 码元/秒。如果采用振幅调制,把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送,那么可以获得多高的数据率 (bit/s)?

答:由于振幅调制将码元的振幅划分为 16 个不同等级,因此每个等级可以表示一个不同的状态。16 个不同等级代表 4 个比特为一组,则原来的一个码元可以表示现在的四个码元。并根据奈氏准则,可以得出下列公式:

$$C = R \times \log_2 M = 20,000 \times \log_2 16 = 80,000 \text{bit/s}$$
 (1)

#### 2.4 信号衰减

问: 假定有一种双绞线的衰减是 0.7dB/km (在 1kHz 时), 若容许有 20dB 的衰减, 试问

- 使用这种双绞线的链路的工作距离有多长?
- 如果要使这种双绞线的工作距离增大到 100km, 问应当使衰减降低到多少?

(1) 答: 已知双绞线的衰减为 0.7dB/km, 容许的最大衰减为 20dB。最大工作距离 L 可以通过以下公式计算

$$L = \frac{\text{Sin}}{\text{sin}} = \frac{20 \text{dB}}{0.7 \text{dB/km}} = 28.57 \text{km}$$
 (2)

(2) 答: 已知容许的最大衰减为 20dB, 工作距离提升至 100km, 衰减率 decay 应降低至:

$$decay = \frac{$$
容许衰减}{工作距离} = \frac{20dB}{100Km} = 0.2dB/km (3)

#### 2.5 信道复用

问: 为什么要使用信道复用技术? 常用的信道复用技术有哪些?

答:信道复用技术可以将多个信号通过一个信道传输,从而提高信道的利用率。不同的信道复用技术可以满足不同的通信需求,可以提高传输速率、保证通信质量等。

常用的信道复用技术包括:

- 1. 时分复用 (TDM): 将时间划分成若干个时隙,不同的信号在不同的时隙中传输,如电话系统中的数字化交换机。
- 2. 频分复用 (FDM): 将频率划分成若干个频带,不同的信号在不同的频带中传输,如广播电视系统。
- 3. 码分复用(CDM):采用不同的扩频码将不同的信号进行编码,使它们在同一频带上传输,如CDMA系统。
- 4. 波分复用 (WDM): 利用不同的波长将不同的信号分离,使它们在同一光纤上传输,如光通信系统。

#### 2.6 CDMA

**问:** 共有 4 个站进行码分多址 CDMA 通信,四个站的码片序列如表 1所示。现收到这样的码片序列: (-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1)。问

- 哪个站发送数据了?
- 发送数据的站发送的是 1 还是 0?

A: 
$$(-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)$$
 B:  $(-1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1)$  C:  $(-1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1)$  D:  $(-1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, +1, -1)$ 

表 1: 码片序列

答: A 和 D 站发送 1, B 发送 0, C 未发送数据

$$A: \frac{(-1)\times(-1)+(-1)\times1+(-1)\times(-3)+1\times1+1\times(-1)+(-1)\times(-3)+1\times1+1\times1}{8} = 1 \quad (4)$$

$$B: \frac{(-1)\times(-1)+(-1)\times1+1\times(-3)+(-1)\times1+1\times(-1)+1\times(-3)+1\times1+(-1)\times1}{8} = -1 (5)$$

5

$$C: \frac{(-1)\times(-1)+1\times1+(-1)\times(-3)+1\times1+1\times(-1)+1\times(-3)+-(1)\times1+(-1)\times1}{8} = 0 \quad (6)$$

$$D: \frac{(-1)\times(-1)+1\times1+(-1)\times(-3)+(-1)\times1+(-1)\times(-1)+(-1)\times(-3)+1\times1+(-1)\times1}{8} = 1 \tag{7}$$