


# 主题大纲

- 1. 概述
- 2. 框架图
- 3. 语法
- 4. 实例分析
- 5. 网管策略
- 6. 使用总则、FAQ
- 7. 实战





## 2.2 链和表

£ 表

filter: 顾名思义,用于过滤的时候

nat: 顾名思义,用于做 NAT 的时候

NAT: Network Address Translator

£ 链

INPUT: 位于 filter 表, 匹配目的 IP 是本机的数据包

FORWARD: 位于 filter 表, 匹配穿过本机的数据包,

PREROUTING: 位于 nat 表,用于修改目的地址(DNAT)

POSTROUTING: 位于 nat 表,用于修改源地址 (SNAT)



£iptables [-t 要操作的表]


<操作命令>

[要操作的链]

[规则号码]

[匹配条件]

[-j 匹配到以后的动作]



## 3.2.1 - A

-A <链名> APPEND, 追加一条规则(放到最后)

#### 例如:

iptables -t filter -A INPUT -j DROP

在 filter 表的 INPUT 链里追加一条规则(作为最后一条规则) 匹配所有访问本机 IP 的数据包,匹配到的丢弃

### 3.2.2 - 1

- I <链名> [规则号码] INSERT, 插入一条规则

#### 例如:

iptables - I INPUT - j DROP 在 filter 表的 INPUT 链里插入一条规则(插入成第 1 条)

iptables - I INPUT 3 - j DROP 在 filter 表的 INPUT 链里插入一条规则(插入成第 3 条)

注意: 1、-t filter 可不写,不写则自动默认是 filter 表

2、-I 链名 [规则号码],如果不写规则号码,则默认是 1

3、确保规则号码 ≤ (已有规则数 + 1),否则报错

### 3.2.3 -D

-D <链名> <规则号码 | 具体规则内容> DELETE, 删除一条规则

#### 例如:

iptables -D INPUT 3 (按号码匹配) 删除 filter 表 INPUT 链中的第三条规则(不管它的内容是什么)

iptables -D INPUT -s 192.168.0.1 - j DROP (按内容匹配) 删除 filter 表 INPUT 链中内容为"-s 192.168.0.1 - j DROP"的规则 (不管其位置在哪里)

#### 注意:

- 1、若规则列表中有多条相同的规则时,按内容匹配只删除序号最小的一条
- 2、按号码匹配删除时,确保规则号码 ≤ 已有规则数,否则报错
- 3、按内容匹配删除时,确保规则存在,否则报错

### 3.2.3 - R

-R <链名> <规则号码> <具体规则内容> REPLACE,替换一条规则

### 例如:

iptables -R INPUT 3 - j ACCEPT 将原来编号为 3 的规则内容替换为"- j ACCEPT"

### 注意:

确保规则号码 < 已有规则数,否则报错

### 3.2.4 -P

-P <链名> <动作> POLICY,设置某个链的默认规则

### 例如:

iptables -P INPUT DROP 设置 filter 表 INPUT 链的默认规则是 DROP

#### 注意:

当数据包没有被规则列表里的任何规则匹配到时,按此默认规则处理。 动作前面不能加 -j, 这也是唯一一种匹配动作前面不加 -j 的情况。

## 3.2.5 - F

-F [链名] FLUSH,清空规则

#### 例如:

iptables -t nat -F PREROUTING 清空 nat 表 PREROUTING 链中的所有规则

#### 注意:

- 1、-F 仅仅是清空链中规则,并不影响 -P 设置的默认规则
- 2、-P 设置了 DROP 后, 使用 -F 一定要小心!!!
- 3、如果不写链名,默认清空某表里所有链里的所有规则

# 3.2.6 - [vxn]L

```
-L [链名]
LIST,列出规则
```

v: 显示详细信息,包括每条规则的匹配包数量和匹配字节数

x: 在 v 的基础上,禁止自动单位换算(K、M)

n: 只显示 IP 地址和端口号码,不显示域名和服务名称

#### 例如:

```
iptables -L
粗略列出 filter 表所有链及所有规则
```

iptables -t nat -vnL

用详细方式列出 nat 表所有链的所有规则,只显示 IP 地址和端口号

iptables - t nat -vxnL PREROUTING 特的版本如则

用详细方式列出 nat 表 PREROUTING 链的所有规则以及详细数字,不反解

```
3.3 匹配条件
```

- £流入、流出接口(-i、-o)
- £来源、目的地址(-s、-d)
- £ 协议类型 (-p)
- £来源、目的端口(--sport、--dport)

# 3.3.1 按网络接口匹配

- i <匹配数据进入的网络接口> 例如:
  - -i eth0 匹配是否从网络接口 eth0 进来
  - i ppp0 匹配是否从网络接口 ppp0 进来
- -o 匹配数据流出的网络接口例如:
  - -o eth0
  - -o ppp0

## 3.3.2 按来源目的地址匹配

-s <匹配来源地址> 可以是 IP、NET、DOMAIN,也可空(任何地址) 例如:

-s 192.168.0.1 匹配来自 192.168.0.1 的数据包

-s 192.168.1.0/24 匹配来自 192.168.1.0/24 网络的数据包

-s 192.168.0.0/16 匹配来自 192.168.0.0/16 网络的数据包

-d <匹配目的地址> 可以是 IP、NET、DOMAIN,也可以空

#### 例如:

-d 202.106.0.20 匹配去往 202.106.0.20 的数据包

-d 202.106.0.0/16 匹配去往 202.106.0.0/16 网络的数据包

-d www.abc.com 匹配去往域名 www.abc.com 的数据包

```
3.3.3 按协议类型匹配
```

```
-p <匹配协议类型>
可以是 TCP、UDP、ICMP 等,也可为空
例如:
```

- -p tcp
- -p udp
- -p icmp --icmp-type 类型
- ping: type 8 pong: type 0

## 3.3.4 按来源目的端口匹配

--sport <匹配源端口> 可以是个别端口,可以是端口范围 例如:

--sport 1000 匹配源端口是 1000 的数据包

--sport 1000:3000 匹配源端口是 1000-3000 的数据包(含1000、3000)

--sport :3000 匹配源端口是 3000 以下的数据包 (含 3000)

--sport 1000: 匹配源端口是 1000 以上的数据包 (含 1000)

--dport <匹配目的端口>

可以是个别端口,可以是端口范围

#### 例如:

--dport 80 匹配目的端口是 80 的数据包

--dport 6000:8000 匹配目的端口是 6000-8000 的数据包(含6000、8000)

--dport :3000 匹配目的端口是 3000 以下的数据包 (含 3000)

--dport 1000: 匹配目的端口是 1000 以上的数据包 (含 1000)

注意: --sport 和 --dport 必须配合 -p 参数使用

## 3.3.5 匹配应用举例

- 1、端口匹配
  -p udp --dport 53

  匹配网络中目的端口是 53 的 UDP 协议数据包
- 2、地址匹配 -s 10.1.0.0/24 -d 172.17.0.0/16 匹配来自 10.1.0.0/24 去往 172.17.0.0/16 的所有数据包
- 3、端口和地址联合匹配
  -s 192.168.0.1 -d <u>www.abc.com</u>-p tcp --dport 80
  匹配来自 192.168.0.1, 去往 www.abc.com 的 80 端口的 TCP 协议数据包

#### 注意:

- 1、--sport、--dport 必须联合 -p 使用,必须指明协议类型是什么
- 2、条件写的越多,匹配越细致,匹配范围越小



# 3.4.1 - j ACCEPT

- j ACCEPT

通过,允许数据包通过本链而不拦截它 类似 Cisco 中 ACL 里面的 permit

例如:

iptables -A INPUT - j ACCEPT 允许所有访问本机 IP 的数据包通过

## 3.4.2 - j DROP

- j DROP

丢弃,阻止数据包通过本链而丢弃它 类似 Cisco 中 ACL 里的 deny

### 例如:

iptables -A FORWARD -s 192.168.80.39 -j DROP 阻止来源地址为 192.168.80.39 的数据包通过本机

# 3.4.4 - j DNAT

```
-j DNAT --to IP[-IP][:端口-端口] (nat 表的 PREROUTING 链)
   目的地址转换, DNAT 支持转换为单 IP, 也支持转换到 IP 地址池
   (一组连续的 IP 地址)
例如:
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 \
   - i DNAT -- to 192.168.0.1
把从 ppp0 进来的要访问 TCP/80 的数据包目的地址改为 192.168.0.1
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 81 \
   - j DNAT -- to 192.168.0.2:80
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 \
   - j DNAT -- to 192.168.0.1-192.168.0.10
```

# 3.4.3 - j SNAT

```
-j SNAT --to IP[-IP][:端口-端口] (nat 表的 POSTROUTING 链) 源地址转换,SNAT 支持转换为单 IP,也支持转换到 IP 地址池 (一组连续的 IP 地址)
```

#### 例如:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 \
-j SNAT --to 1.1.1.1
```

将内网 192.168.0.0/24 的原地址修改为 1.1.1.1, 用于 NAT

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 \
-j SNAT --to 1.1.1.1-1.1.10
同上,只不过修改成一个地址池里的 IP
```

# 3.4.5 - j MASQUERADE

- j MASQUERADE 动态源地址转换(动态 IP 的情况下使用)

### 例如:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE 将源地址是 192.168.0.0/24 的数据包进行地址伪装

## 3.5 附加模块

```
£ 按包状态匹配 (state)
```

£ 按来源 MAC 匹配 (mac)

£ 按包速率匹配 (limit)

£多端口匹配 (multiport)

### 3.5.1 state

-m state --state 状态

状态: NEW、RELATED、ESTABLISHED、INVALID

NEW: 有别于 tcp 的 syn

ESTABLISHED: 连接态

RELATED: 衍生态,与 conntrack 关联 (FTP)

INVALID: 不能被识别属于哪个连接或没有任何状态

例如:

iptables -A INPUT -m state --state RELATED, ESTABLISHED \
-j ACCEPT

### 3.5.2 mac

-m mac --mac-source MAC 匹配某个 MAC 地址

#### 例如:

iptables -A FORWARD -m mac --mac-source xx:xx:xx:xx:xx:xx \
- j DROP

阻断来自某 MAC 地址的数据包,通过本机

### 注意:

报文经过路由后,数据包中原有的 mac 信息会被替换,所以在路由后的 iptables 中使用 mac 模块是没有意义的

### 3.5.3 limit

-m limit --limit 匹配速率 [--burst 缓冲数量] 用一定速率去匹配数据包

### 例如:

iptables -A FORWARD -d 192.168.0.1 -m limit --limit 50/s \
-j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.0.1 -j DROP

#### 注意:

limit 英语上看是限制的意思,但实际上只是按一定速率去匹配而已,要想限制的话后面要再跟一条 DROP

# 3.5.4 multiport

-m multiport <--sports|--dports|--ports> 端口1[,端口2,...,端口n] 一次性匹配多个端口,可以区分源端口,目的端口或不指定端口

### 例如:

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports \ 21,22,25,80,110 -j ACCEPT

### 注意:

必须与 -p 参数一起使用



- £单服务器的防护
- £ 如何做网关
- £ 如何限制内网用户
- £ 内网如何做对外服务器
- £连接追踪模块

## 4.1 单服务器的防护

£弄清对外服务对象

£书写规则

网络接口 lo 的处理

状态监测的处理

协议 + 端口的处理

实例: 一个普通的 web 服务器

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22,80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -P INPUT DROP

注意:确保规则顺序正确,弄清逻辑关系,学会时刻使用 -vnL

# 4.2 如何做网关

- £ 弄清网络拓扑
- £ 本机上网
- E 设置 nat 启用路由转发 地址伪装 SNAT/MASQUERADE

实例: ADSL 拨号上网的拓扑 echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o ppp0 \ -j MASQUERADE

# 4.3 如何限制内网用户

- £ 过滤位置 filer 表 FORWARD 链
- £ 匹配条件 -s -d -p --s/dport
- £ 处理动作 ACCEPT DROP


#### 实例:

```
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.3 -j DROP
iptables -A FORWARD -m mac --mac-source 11:22:33:44:55:66 \
    -j DROP
iptables -A FORWARD -d bbs.chinaunix.net -j DROP
```

## 4.4 内网如何做对外服务器

- £ 服务协议 (TCP/UDP)
- £ 对外服务端口
- £ 内部服务器私网 IP
- £ 内部真正服务端口实例:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 \
    -j DNAT --to 192.168.1.1
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 81 \
    -j DNAT --to 192.168.1.2:80
```



# 4.5.1 FTP 协议传输原理

全使用端口 command port data port

£ 传输模式 主动模式 (ACTIVE) 被动模式 (PASSIVE)



### 4.5.2 传统防火墙的做法

- £ 只使用主动模式, 打开 TCP/20
- £ 防火墙打开高范围端口
- £配置 FTP 服务,减小被动模式端口范围

```
4.5.3 如何使用连接追踪模块
```

```
modprobe ip_nat_ftp
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state \
    RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -P INPUT DROP
```



```
5.1 必加项
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
echo "1" > \
   /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
modprobe ip_nat_ftp
```

## 5.2 可选方案

```
堵:
iptables - A FORWARD - p tcp -- dport xxx - j DROP
iptables - A FORWARD - p tcp --dport yyy:zzz - j DROP
通:
iptables - A FORWARD - p tcp - - dport xxx - j ACCEPT
iptables - A FORWARD - p tcp --dport yyy:zzz - j ACCEPT
iptables - A FORWARD - m state -- state RELATED, ESTABLISHED \
    - j ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
```

# 5.3 三大"纪律"五项"注意" £ 三大"纪律"——专表专用 filter nat mangle £ 五项"注意"——注意数据包的走向 PREROUTING INPUT **FORWARD** OUTPUT **POSTROUTING**

## 5.4 其他注意事项

£ 养成好的习惯

```
iptables -vnL
iptables -t nat -vnL
iptables-save
```

£注意逻辑顺序

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport xxx -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp --dport yyy -j ACCEPT
```

£ 学会写简单的脚本

### 6. 使用总则

- E 所有链名必须大写
  INPUT/OUTPUT/FORWARD/PREROUTING/POSTROUTING
- £ 所有表名必须小写 filter/nat/mangle
- £ 所有动作必须大写
  ACCEPT/DROP/SNAT/DNAT/MASQUERADE
- £ 所有匹配必须小写
  -s/-d/-m <module\_name>/-p


#### 6. FAQ.1

- Q: 我设置了 iptables -A OUTPUT -d 202.xx.xx.xx -j DROP 为何内网用户还是可以访问那个地址?
- A: filter 表的 OUTPUT 链是本机访问外面的必经之路, 内网数据不经过该链
- Q: 我添加了 iptables -A FORWARD -d 202.xx.xx.xx -j DROP 为何内网用户还是可以访问那个地址?
- A: 检查整个规则是否存在逻辑错误,看是否在 DROP 前有 ACCEPT
- Q: iptables -t nat -A POSTROUTING -i eth1 -o eth2 -j MASQUERADE 这条语句为何报错?
- A: POSTROUTING 链不支持"流入接口"-i 参数同理, PREROUTING 链不支持"流出接口"-o 参数

#### 6. FAQ.2

- Q: 我应该怎么查看某个模块具体该如何使用?
- A: iptables -m 模块名 -h
- Q: 执行 iptables -A FORWARD -m xxx -j yyy 提示 iptables: No chain/target/match by that name
- A: /lib/modules/`uname -r`/kernel/net/ipv4/netfilter 目录中, 缺少与 xxx 模块有关的文件,或缺少与 yyy 动作有关的文件 名字为 ipt\_xxx.o(2.4内核) 或 ipt\_yyy.ko(2.6内核)
- Q: 脚本写好了,内网上网没问题,FTP 访问不正常,无法列出目录,为什么?
- A: 缺少 ip\_nat\_ftp 这个模块, modprobe ip\_nat\_ftp





### 7. 实战.1一参考答案

CU:


ifconfig eth0 202.106.0.20 netmask 255.255.255.0

#### Client:

ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 route add default gw 192.168.0.254

#### Firewall:

```
ifconfig eth0 202.106.0.254 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth1 192.168.0.254 netmask 255.255.255.0
service iptables stop
modprobe ip_nat_ftp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -A INPUT -i Io -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -P INPUT DROP
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 —o eth0 -j SNAT --to 202.106.0.254
```



## 7. 实战.2一参考答案

CU:

ifconfig eth0 202.106.0.20 netmask 255.255.255.0

#### Server:

ifconfig eth0 172.17.0.1 netmask 255.255.255.0 route add default gw 172.17.0.254

#### Client:

ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 route add default gw 192.168.0.254

#### Firewall:

```
ifconfig eth0 202.106.0.254 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth1 192.168.0.254 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth2 172.17.0.254 netmask 255.255.255.0
service iptables stop
modprobe ip_nat_ftp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -P INPUT DROP
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to 202.106.0.254
iptables -t nat -A PREROUTING -d 202.106.0.254 -p tcp -dport 80 -j DNAT --to 172.17.0.1
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -m state --state NEW -j DROP
```