

深度学习框架Caffe学习与应用 第6课

本节课内容

- 1. 动手操作上周作业
- 2. 自定义损失层,讲解Softmax层和SoftmaxLoss层
- 3. 自定义solver

自定义Layer的实现

■ 选择继承的类

可以根据自己的需要,从已有的类中选择自己继承的类,这样可以省却很多麻烦。一般可以继承的类包括

层	描述
Layer	如果你要定义的层和已有的层没有什么重叠,那么可以选择直接继承Layer
DataLayer	自定义网络输入层时,可以考虑继承它,内部的load_batch可能是你要重写的函数
NeuronLayer	自定义神经层,也就是中间的进行运算的层
LossLayer	如果现有的损失函数层不能满足需求,可以继承它

^{*}任何一个层都可以被继承,然后进行重写函数。

^{*}尽量确保要实现的功能是否必须要自己写,不然尽量用已有的层,每一个层在caffe/include/caffe/layers源码中都有详细的介绍。

自定义神经层

- 步骤:
- 1. 创建新定义的头文件include/caffe/layers/my_neuron_layer.hpp
 - 重新Layer名的方法: virtual inline const char* type() const { return "MyNeuron"; }
 - 如果只是需要cpu方法的话,可以注释掉forward/backward_gpu()这两个方法
- 2. 创建对应src/caffe/src/my_neuron_layer.cpp的源文件
 - 重写方法LayerSetUp,实现从能从prototxt读取参数
 - 重写方法Reshape,如果对继承类没有修改的话,就不需要重写
 - 重写方法Forward_cpu
 - 重写方法Backward_cpu(非必须)
 - * 如果要GPU支持,则还需要创建src/caffe/src/my_neuron_layer.cu,同理重写方法 Forward_gpu/Backward_gpu(非必须)

3. proto/caffe.proto注册新的Laver message LayerParameter{ ++ optional MyNeuronParameter myneuron_param = 150; ++ message MyNeuronParameter { ++ optional float power = 1 [default = 2];++} message V1LayerParameter{ ++ MYNEURON = 40;

■ 4. my_neuron_layer.cpp添加注册的宏定义

```
INSTANTIATE_CLASS(MyNeuronLayer);
REGISTER_LAYER_CLASS(MyNeuron);
```

如果有my_neuron_layer.cu,则添加

INSTANTIATE_LAYER_GPU_FUNCS(MyNeuronLayer);

■ 5. 重新编译和install

测试自定义的Layer

■ 定义deploy.prototxt name: "CaffeNet"

```
input: "data"
input_shape {
 dim: 1 # batchsize
 dim: 1 # number of colour channels -
rgb
 dim: 28 # width
 dim: 28 # height
layer {
 name: "myneuron"
 type: "MyNeuron"
 bottom: "data"
 top: "data_out"
 my_neuron_param {
  power: 2
```

■ 运行测试程序:

test_my_neuron.py

自定义数据输入层

- 1. 创建新定义的头文件include/caffe/layers/my_data_layer.hpp
 - 重新Layer名的方法: virtual inline const char* type() const { return "MyData"; }
- 2. 重写LayerSetUp,ShuffleImage,load_batch (见代码my_data_layer.cpp)
- 3. proto/caffe.proto注册新的Layer

```
// My new data parameter
optional MyDataParameter my_data_param = 50;

// My new data layer for infer image data
optional MyDataParameter my_data_param = 150;
```

```
// Message that stores parameters used to apply a new data layer
// to infer image data
message MyDataParameter{
 // Image address
 optional string image address = 1;
 // Start column for calculation
 // Traning and testing use different columns
 optional int32 start col = 2;
 // End column for computing
 optional int32 end col = 3;
 // Height of each image
 optional int32 sample height = 4 [default = 0];
 // Width of each image
  optional int32 sample_width = 5 [default = 0]:
 // Shuffle or not
 optional bool shuffle = 6;
 // Batch size for each computing
 optional int32 batch_size = 7;
 // Gray or color (equals to single channel or 3 channels)
 optional bool is_color = 8 [default = false];
 // Save the image seperated from the image address or not
 optional bool is save = 9 [default = false];
 // If save, use this save folder
 optional string save_folder = 10;
```

■ 测试新定义的数据层,使用原来的LeNet网络,把输入层做修改

```
layer {
  name: "mnist"
  type: "MyData"
  top: "data"
  top: "label"
  include {
    phase: TRAIN
  transform_param {
    scale: 0.00390625
  my data param {
    image_address: "/home/luoyun/teach_samples/caffe/6th_class/
digits.png"
    batch size: 64
    start col:0
    end col:70
    shuffle:true
    sample_width:20
    sample_height:20
   is_save:true
    save_folder: "/home/luoyun/teach_samples/caffe/6th_class/img"
```

```
layer {
 name: "mnist"
 type: "MyData"
 top: "data"
 top: "label"
 include {
   phase: TEST
 transform_param {
   scale: 0.00390625
 my_data_param {
   image_address: "/home/luoyun/teach_samples/caffe/6th_class/
digits.png"
   batch_size:32
   start_col:70
   end col:100
   sample_width:20
   sample_height:20
   shuffle:true
```

自定义损失层—— 讲解Softmax与 Softmax loss

- * Softmax回归的相关文档UFLDL:
 - http://ufldl.stanford.edu/wiki/index.php/Softmax%E5%9B%9E%E5%BD%92
- softmax用于多分类问题,比如0-9的数字识别,共有10个输出,而且这10个输出的概率和加起来应该为1,所以可以用一个softmax操作归一化这10个输出。进一步一般化,假如共有k个输出,softmax的假设可以形式化表示为:

$$h_{\theta}(x^{(i)}) = \begin{bmatrix} p(y^{(i)} = 1 | x^{(i)}; \theta) \\ p(y^{(i)} = 2 | x^{(i)}; \theta) \\ \vdots \\ p(y^{(i)} = k | x^{(i)}; \theta) \end{bmatrix} = \frac{1}{\sum_{j=1}^{k} e^{\theta_{j}^{T} x^{(i)}}} \begin{bmatrix} e^{\theta_{1}^{T} x^{(i)}} \\ e^{\theta_{2}^{T} x^{(i)}} \\ \vdots \\ e^{\theta_{k}^{T} x^{(i)}} \end{bmatrix}$$

■ Caffe的实现:(softmax_layer.cpp)

```
template <typename Dtype>
void SoftmaxLayer<Dtype>::Forward_cpu(const vector<Blob<Dtype>*>& bottom,
    const vector<Blob<Dtype>*>& top) {
  const Dtype* bottom data = bottom[0]->cpu data();
  Dtype* top data = top[0]->mutable cpu data();
 Dtype* scale_data = scale_.mutable_cpu_data();
  int channels = bottom[0]->shape(softmax axis );
 int dim = bottom[0]->count() / outer num ; // C*W*H
  caffe copy(bottom[0]->count(), bottom data, top data);
 // We need to subtract the max to avoid numerical issues, compute the exp,
  // and then normalize.
 for (int i = 0; i < outer num ; ++i) {</pre>
    // initialize scale data to the first plane
    caffe_copy(inner_num , bottom data + i * dim, scale data);
    for (int j = 0; j < channels; j++) {</pre>
     for (int k = 0; k < inner num ; k++) {
       scale data[k] = std::max(scale data[k],
            bottom_data[i * dim + j * inner_num_ + k]);
    // subtraction
    caffe_cpu_gemm<Dtype>(CblasNoTrans, CblasNoTrans, channels, inner_num_,
        1, -1., sum multiplier .cpu data(), scale data, 1., top data);
    // exponentiation
    caffe exp<Dtype>(dim, top data, top data);
    // sum after exp
    caffe_cpu_gemv<Dtype>(CblasTrans, channels, inner_num_, 1.,
        top_data, sum_multiplier_.cpu_data(), 0., scale_data);
    // division
    for (int j = 0; j < channels; j++) {
      caffe_div(inner_num_, top_data, scale_data, top_data);
      top data += inner num ;
```

- softmax_loss层(只有在train的时候使用)

假设定义一个loss function ,就是softmax回归的loss function ,形式化如下:
$$J(\theta) = -\frac{1}{m} \left[\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \mathbf{1} \left\{ y^{(i)} = j \right\} \log \frac{e^{\theta_j^T x^{(i)}}}{\sum_{l=1}^k e^{\theta_l^T x^{(i)}}} \right]$$

- 对于某个样本i,他对应的label是j,那么对于loss function来说,只需要关心第k路是否是一个概 率很大的值,所以就用一个I{·}的示性函数来表示只关心第y(i)y(i)路(即label对应的那一路),其他路 都忽略为0。然后log的部分其实就是第k路的概率值取log。
- softmax可以求梯度,梯度的公式是:

$$\nabla_{\theta_j} J(\theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[x^{(i)} \left(1\{y^{(i)} = j\} - p(y^{(i)} = j | x^{(i)}; \theta) \right) \right]$$

■ Caffe实现(softmax_loss_layer.cpp):

```
template <typename Dtype>
void SoftmaxWithLossLayer<Dtype>::Forward cpu(
    const vector<Blob<Dtype>*>& bottom, const vector<Blob<Dtype>*>& top) {
  // The forward pass computes the softmax prob values.
  softmax_layer_->Forward(softmax_bottom_vec_, softmax_top_vec_);
  const Dtype* prob_data = prob_.cpu_data();
  const Dtype* label = bottom[1]->cpu_data();
  int dim = prob_.count() / outer_num_;
  int count = 0;
 Dtype loss = 0;
  for (int i = 0; i < outer_num_; ++i) {</pre>
   for (int j = 0; j < inner num ; j++) {
      const int label_value = static_cast<int>(label[i * inner_num_ + j]);
      if (has ignore label && label value == ignore label ) {
        continue:
     DCHECK GE(label value, 0);
      DCHECK_LT(label_value, prob_.shape(softmax_axis_));
      loss -= log(std::max(prob_data[i * dim + label_value * inner_num_ + j],
                           Dtype(FLT_MIN)));
      ++count;
  top[0]->mutable_cpu_data()[0] = loss / get_normalizer(normalization_, count);
 if (top.size() == 2) {
    top[1]->ShareData(prob_);
```

自定义Solver

- 1. Train的流程
 - 1. caffe train --solver=...
 - 2. 创建Solver,读入参数
 - 3. Solver::Solve()函数

```
template <typename Dtype>
void Solver<Dtype>::Solve(const char* resume_file) {
    Step(param_.max_iter() - iter_);
    //..
    Snapshot();
    //..

    // some additional display
    // ...
}
```

■ 4. Solver::Step()函数:

```
template <typename Dtype>
void Solver<Dtype>::Step(int iters) {
//10000轮迭代
while (iter_ < stop_iter) {</pre>
  // 每隔500轮进行一次测试
  if (param_.test_interval() && iter_ % param_.test_interval() == 0
    && (iter_ > 0 || param_.test_initialization())
    && Caffe::root_solver()) {
   // 测试网络,实际是执行前向传播计算loss
   TestAll();
  // accumulate the loss and gradient
  Dtype loss = 0;
  for (int i = 0; i < param_.iter_size(); ++i) {
   // 执行反向传播,前向计算损失loss,并计算loss关于权值的偏导
   loss += net -> ForwardBackward(bottom vec);
  // 平滑loss , 计算结果用于输出调试等
  loss /= param .iter size();
  // average the loss across iterations for smoothed reporting
  UpdateSmoothedLoss(loss, start_iter, average_loss);
  // 通过反向传播计算的偏导更新权值
  ApplyUpdate();
```

- 2. 自定义步骤
- 1. 创建新定义的头文件include/caffe/my_solver.hpp
 - 重新Solver名的方法: virtual inline const char* type() const { return "My"; }
- 2. 创建新定义的源文件src/caffe/solvers/my_solver.cpp
- 3. 不需要注册到caffe.proto,如果需要额外增加参数,直接增加到SolverParameter就可以。

```
message SolverParameter{
...
++ [自定义参数]
...
}
```

■ 4. my_solver.cpp底部

```
INSTANTIATE_CLASS(MySolver); REGISTER_SOLVER_CLASS(My);
```

■ *注意:命名必须严格按照[Name]Solver的命名方式,不然编译会无法识别。