סדנת תכנות בשפת ++C (67315)



מסכם: יחיאל מרצבך

3	עקרונות בסיסיים במחלקות
3	הקדמה למחלקות
4	בנאים
6	"private-I public – גישות למשתנים
7	אלמנטים נוספים במחלקות
8	סינטקס נוסף בשפת ++c+
8	המילה השמורה static
8	
9	המחלקה string
9	משתני הפנייה - Reference variables
11	מילות שמורות אחרות
12	
12	Exceptions
14	stream ופעולות על מחלקות
14	Streams
15	
18	
18	Vector
19	
23	גנריות
23	
23	Templates
23	מחלקות גנריות
25	ירושה
27	מתודיות וירטואליות ופולימורפיזם
29	מחלקות אבסטרקטיות
30	מצביעים חכמים – Smart pointers
30	std:unique_ptr

עקרונות בסיסיים במחלקות

הקדמה למחלקות

החידוש המרכזי של שפת ++ c++ הינו השימוש במחלקות (classes).

מה הן מחלקות? לעתים נרצה לאגד איזשהו רעיון או אובייקט, סביב מתודות ומשתנים מסוימים. למשל, נרצה להגדיר חיה בעלת זנב וראש, שמסוגלת לאכול, להשמיע קול ועוד. לשם כך, נגדיר את המושג מחלקה (class), אובייקט בשפה שיש לו מתודות ומשתנים. הדבר הדומה ביותר לזה ב-c הינו struct, אלא שבלתי אפשרי לעשות בו פעולות. בנוסף, ב-struct לא ניתן להסתיר מידע, מבחינת העיצוב של התוכנה ועל מנת להגן על עצמנו מטעויות.

כך נראית מחלקה:

```
//file: Point.h
#ifndef _POINT_H_
#define _POINT_H_
class Point // capital 'P'
{ public:
    Point(int x, int y); // Constructor
    int get_x() const; // A "getter" method
    int get_y() const; // A "getter" method
    void setY(int y); // A "setter" method
private:
    int _x, _y;
};
#endif // _POINT_H_
```

נציג כאן מספר עקרונות מרכזיים, בהם ניגע בהעמקה בהמשך. נוכל לראות את הבנאי getter (constructor) בים יsetter (constructor) במקרה והן בצורת את האובייקט, והמתודות האחרות שמופיעות כאן מטרת להגדיר API (במקרה והן בצורת public). אם מדובר ב-private לא ניתן לראות אותם מחוץ לסקופ.

במקרה בו יש const בסוף הפונקציה, דבר זה מסמן **שלא ניתן לשנות** את משתני המחלקה דרך מתודה זו. דבר זה מאפשר לנו 'להגן' על הקוד.

על מנת לממש את מתודות אלו, נכנס לקובץ cpp עצמו, ונממש כך:

```
//file Point.cpp
#include "Point.h"
Point::Point(int x, int y) {
    _x = x; _y = y;
}
int Point::get_x() const
{
    return _x;
}
```

```
void Point::set_x(int x)
{
  _x = x;
}
```

בנאים

בנאי פשוט

כפי שהקדמנו, מטרת הבנאי הינה לאתחל את המחלקה. הוא איננו מחזיר דבר והוא נראה כך:

בנאי דיפולטיבי

מה יקרה אם לא יהיו לאובייקט מסוים "הוראות בנייה"? תהיה שגיאת קומפליציה. לכן פעמים רבות נעדיף להגדיר "בנאי דיפולטיבי" שקובע מה יהיו הערכים כאשר לא נכניס פרמטרים בעת הגדרת האובייקט. בצורה הבאה, הבנאי איננו מקבל ערכים:

```
class MyClass
{
  public:
  MyClass(); \\default constructor
  MyClass( int i );
  MyClass( double x, double y );
  ...
};
MyClass a; // Calls 1

MyClass b( 5 ); // Calls 2

MyClass c( 1.0, 0.0 ); // Calls 3
```

בבנאי דיפולטיבי, לא נקבל שום פרמטר. אם אין שום בנאים, הקומפיילר מייצר אחד דיפולטיבי. נוכל להגדיר גם בנאי דיפולטיבי עם ערכים דיפולטיבים בפרמטרים של אחד הבנאים האחרים (5=x למשל בבנאי השני).

(Initializer List) רשימת אתחול

אם ישנם משתנים שהם בעצמם מופעים של אובייקט, על כל הבנאים של האובייקט להיות קיימים לפני שנאתחל את האובייקט. נוכל גם לאתחל את המשתנים והאובייקטים הללו, בעת יצירת האובייקט עצמו. כך מבצעים זאת:

- 1. אובייקטים **ללא** בנאי דיפולטיבי.
- 2. משתנים קבועים static שאינם יכולים להשתנות לאחר אתחולם, ואינם מאותחלים.
 - .3 משתני הפנייה (reference ניגע בזה בהמשך).

דלגציה של בנאים

על מנת שלא לשכפל קוד, נוכל לקרוא לבנאי אחד מתוך בנאי השני, למשל במקרה של בנאי דיפולטיבי:

```
private:
    void init(int x, int y)
    {
        this->_x = x;
        this->_y = y;
    }
    public:
        Point()
        {
        init(0,0);
        }
        Point(int x)
        {
        init(x,0);
        }
        ...
        };
```

בצורה זו, אנחנו 'חוסכים' ביצירה של בנאים ומונעים כפל קוד, שעלול לגרום לבעיות במידה ונשנה משהו.

copy constructor – בנאי העתקה

לעתים רבות נרצה לממש בנאי העתקה, שתפקידו לקבל אובייקט מסוים ולהעתיק את כל המידע שיש במחלקה אחת למחלקה האחרת. למשל, באובייקט הקודם, היינו מקבלים אובייקט מסוג point ולוקחים את המשתנים שלו להיות משתני המחלקה שלנו. או בדוגמה בראה:

```
Complex::Complex(const Complex &c)
: _real(c._real), _img(c._img)
{ }
```

– Destructors

מדוע שנצטרך להשמיד את המחלקה? נצטרך לבצע זאת כאשר נסיים להשתמש בה. אם כך, האובייקט 'מושמד', כאשר מסתיים הסקופ, למשל. המטרה של destructor לאפשר לנו למחוק את כל הזיכרון של האובייקט לאחר השימוש. המתודה של ה destructor צריכה 'לשחרר' את כל המשאבים בהם השתמשנו במחלקה. נסמן את ה destructor באמצעות ~ לפני שם המחלקה.

למשל, אם נגדיר malloc איכנשהו (שימו לב, זו פקודה ב-c, בשפת +c+ ישנן דרכים אחרות להקצות זיכרון):

```
#include <cstdlib>
  class MyClass
{
  public:

  MyClass();
   ~MyClass();
  // destructor
  private:
   char* _mem;
};
  MyClass::MyClass()
{
  _mem=malloc(1000);
}
  MyClass::~MyClass()
{
  free(_mem);
}
```

ניתן לראות כאן כיצד הקצינו זיכרון למשתנה, וב-destructor אנו משנים זיכרון זה.

private-| public – גישות למשתנים

באמצעות המילים public-ו private נוכל לקבוע האם נוכל לגשת למשתנים מסוימים או לא:

```
class MyClass
{
  public:

  // Variables and methods defined here can be
  // called and set by MyClass users.
private:
  //
  // Variables and methods defined here can only be
  // called and set by MyClass methods, by Foo's
  // writer.
};
```

כלומר, אם רשמנו משתנה או מתודה שהינן private, לא ניתן לגשת אליו מחוץ למחלקה, ואם רשמנו משתנה או מתודה שהינן נראה עוד צורת גישה נוספת.

אם לא נכתוב כלום, נקבל באופן דיפולטיבי משתנה שהינו private.

הקשר בין struct ובין מחלקות

למעשה, ההבדל היחיד בין struct ובין struct ב++class למעשה, ההבדל היחיד בין struct ובין c++class למעשה, ההבדל היחיד בין struct ובין struct בעשה. פעשה. Public גם אין צורך כלל ב-typedef, ובשונה מבשפת c, במקרה שלנו ניתן להגדיר גם מתודות (פונקציות) ב-struct.

אלמנטים נוספים במחלקות

friend

לפעמים נרצה "לרמות" ולגשת למשתנים פרטיים של מחלקה מסוימת. נוכל לעשות זאת באמצעות המילה השמורה friend אותה נרשום לפני השם של המתודה – כך למעשה מחלקה אחת הינה 'חברה' של מחלקה אחרת.

this

מדובר על מצביע ל'אובייקט' עצמו. ניתן להחזיר גם מצביע למידע עצמו באמצעות <-. כך למשל:

```
void S::increment(S* this)
{
this->_a++;
}
```

לעתים נשתמש בביטוי זה כאשר נרצה להחזיר את האובייקט עצמו לאחר שינויים.

סינטקס נוסף בשפת ++

המילה השמורה static

אם נרצה למשל לספור את 'מספר הפעמים שהמחלקה נוצרה', נגדיר משתנה מחלקה עם המילה השמורה static. משתנה זה נוצר **פעם אחת בלבד**, ונוכל לעדכן אותו בכל פעם המילה השמורה static. משתנה זה נוצר פעם static שהאובייקט נוצר. במילים אחרות, המילה למדלה באה לומר כי המשתנה מקושר למחלקה עצמה ולא לאובייקט ספציפי. בעקבות כך, עלינו לעדכן אותו מחוץ למחלקה עצמה:

```
//cpp file
int Point::object_count = 0;
```

בעקבות העובדה שהוא לא מקושר לאובייקט ספציפי, לא ניתן לגשת אליו באמצעות המילה this.

בצורה דומה, פונקציה יכולה להיות סטטית, כלומר היא מקושרת למחלקה עצמה ולא למופעים ספציפיים – ולכן היא לא יכולה לגשת למשתנים ספציפיים שקשורים למופע של המחלקה, אלא רק **למשתני המחלקה עצמם**.

Const

כפי שכבר הזכרנו, באמצעות הוספת המילה השמורה const בסוף הגדרה של פונקציה, לא נוכל לשנות אף אחד ממשתני המחלקה:

```
int get_x() const;
```

בהרבה פעמים נרצה שתי גרסאות, אחת למקרה בו יהיה 'מותר' לשנות את המחלקה, ואחרת במקרה בו זה בלתי אפשרי. כאשר למשל תהיה לנו מחלקה שהיא בעצמה מוגדרת בתור const, נקרא למתודה שהינה const. דוגמה טובה לכך:

```
class A
{
  public:
A(){}

void foo() const;
  void foo();
}; void A::foo()
const
{
  cout << "const foo\n";
}
  void A::foo()
{
  cout << "foo\n";</pre>
```

```
}
int main()
{
    A a;
    const A ca;
    a.foo ();
    ca.foo();
}
// output-overload
foo
const foo
```

המחלקה string

במקום *c++2 יש לנו את המחלקה string שהינה חלק מהמחלקה הסטנדרטית. char* במקום *std::string ואז נבצע #include <string נצטרך לבצע

משתני הפנייה - Reference variables

מה המשמעות של משתנה מסוג reference? מדובר למעשה ב'שם נרדף' למשתנה אחר. לעתים לא נרצה לשמור את הכתובת בזכרון כי זה דבר יקר. עלינו להגדיר אותו בזמן האתחול, ולא ניתן לשנות אותו לאחר מכן:

```
int i= 10;
int& ref= i; // ref is an int reference
// initialized at definition,
// only once!
int& ref2; // error: initializer missing
```

למעשה, משתנה זה שקול למצביע קבוע.

נוכל אם כך להעביר בשלושה דרכים משתנים לפונקציות: באמצעות מצביע, באמצעות הפנייה (by reference) ובאמצעות ערך (by value).

Reference במחלקות

המוטביציה המרכזית שלנו לשימוש ב-reference היא אם נרצה לשנות משתנה מסוים :by reference במתודה, ולא ליצור אותו מחדש. כמו שעשינו עם מצביעים, אנחנו מעבירים אותו

```
void add(Point& a, const Point& b)
{
  //
  // a is a reference,
  // b is a const ref
```

```
a._x+=b._x;
a._y+= b._y;
                                         נוכל גם להחזיר 'הפנייה' למשתנה מסוים:
Point& add(Point& a, const Point& b
// a is reference, b is a const ref
a._x+=b._x;
a._y+=b._y;
return a;
הסיכון בהחזרה של משתנה מסוג reference דומה לסיכון שהיה לנו במצביעים, אם נחזיר
    . ונמחק בסוף הסקופ, תתקבל שגיאת זיכרון stacka למשתנה שנמצא על הference
                                     נוכל גם לשנות משתנה פנימי דרך reference:
class Buffer
public:
 Buffer (int 1){
 _{length} = 1;
 int& get()
 return _length;
private:
int _length;
};
int main ()
 Buffer buf(5);
buf.get() = 3;
                                  לפעמים נרצה גם להגדיר שם נרדף לאובייקט, כך:
Point const& _center;
                                        נצטרך לעדכן אותו גם ב'רשימת האתחול'.
```

מילות שמורות אחרות

mutable

המילה השמורה mutable מאפשרת לנו לשנות משתנה על ידי פונקציה שהינה mutable (אפילו אם המילה השמורה const). למשל:

```
class X {
public:
X() : m_flag(true)
{}
bool getFlag() const {

m_accessCount++;

return m_flag;
}
private:
bool m_flag;
mutable int m_accessCount;
};
int main()
{
const X x;
x.getFlag();
}
```

בגדול לא מומלץ להשתמש במילה זו, כי היא 'שוברת' את הבטיחות של השפה, ויש להשתמש בה רק בסיטואציות מאוד מסוימות.

NameSpaces

המילה השמורה namespace מאפשרת לנו לאגד יחד משתנים ופונקציות. נוכל גם להשתמש בדבר זה על מנת להבדיל בין משתנים ופונקציות בעלי אותו השם. מבחינת סינטקס, נגדיר את הביטוי למשל namespace Alpha ואז ניגש אליו פנימה עם ::. מחלקות הן אמנם לא נחשבות בתור namespace, אבל כפי שראינו גם הגישה אליהן מתבצעת בדרך זו.

using המילה השמורה

באמצעות המילה השמורה using נוכל להגדיר למעשה מהו הערך שאליו אנו מתכוונים, במקום שנשתמש בכל פעם בגישה. כך למשל:

```
namespace Alpha //global in namespace Alpha
{
  char c_a;
  namespace Beta {
  char c_b;
```

```
int main ()
{

Alpha::Beta::c_b = 0;

using Alpha::Beta::c_b;
c_b = 5;
using namespace Alpha;

c_a = 5; //instead of Alpha::c_a = 5;
}
```

חשוב להדגיש שאסור לעשות namespace למחלקה הסטנדרטית std. זה גורם לו להיות עצום ולפלוט לתוך הסקופ שלנו מלא דברים לא נצרכים.

auto המילה השמורה

באמצעות המילה השמורה auto ניתן לקבוע באופן אוטומטי מה הסוג של המשתנה, באמצעות המאתחל שלו. שימו לב כי היא מחזירה ערך by value ולא

דוגמה קטנה:

```
auto a = 5; // int a
```

הקצאת זיכרון דינמית

כיצד נוכל להקצות זיכרון דינמי ב-+-c? באמצעות המילה השמורה new. כך למשל:

```
IntList *L = new IntList;
```

על מנת למחוק את הזיכרון שהקצנו, עלינו לבצע delete. אם נרצה לבצע מחיקה לזיכרון של מערך, נצטרך לכתוב את הפעולה [delete].

בדרך כלל, איננו צריכים לבדוק האם הקצאת הזיכרון בוצעה בהצלחה, כיוון שתיזרק שגיאה בדרך כלל, איננו צריכים לבדוק האם נוסיף את הדגל std::nothrow) מהשפה עצמה. אם נוסיף את הדגל vill: augustion) מצביע ל-null במקרה בו ההקצאה לא בוצעה בהצלחה.

אם יש לנו מערך במחלקה שהקצינו לו זיכרון, כדאי למחוק את הקצאת הזיכרון ב-destructor. אם נשתמש בבנאי העתקה, נצטרך להקצות זיכרון מחדש בכל פעם, בשביל שהמערכים והאובייקטים יהיו 'עצמאיים'.

Exceptions

במקום לקרוס, בשפת ++c נזרקות 'החרגות' (exceptions). נוכל להשתמש בבלוקי -c+c במקום לקרוס, בשפת ליצור החרגות ולהתמודד איתן. למשל:

```
try { // code that might throw an exception throw 20; } catch (const int &e) // caught exception type {
std::cout << "Caught exception: "
<< e<< std::endl; }
try to yet try to yet the throw an exception throw an exception
```

נבחי כי בספרייה הסטנדרטית ישנן חריגות מובנות, שניתן להשתמש בהן. למשל:

```
try
{
MyClass *p1 = new MyClass;
}
catch (const std::bad_alloc& ba)
{
std::cerr << "bad_alloc caught: " << ba.what() << std::endl
}</pre>
```

אם לא נבצע 'תפיסה', אז תיזרק שגיאה ונצא מהתוכנית.

אין לבצע חריגות בפונקציית ה-destructor - עלולה להיווצר התנהגות בלתי רצויה.

13

stream ופעולות על מחלקות

Streams

stream הוא למעשה אבסטרקציה של קלט ופלט. יש לנו מקור או יעד שממנו או אליו אנחנו מקבלים או פולטים.

ככלל, על מנת לקבל קלט נשתמש באופרטור ההכנסה <<. על מנת לייצא פלט, נשתמש באופרטור ההכנסה >>. מדובר למעשה בסימון של בייטים בגודל לא מוגבל.

ישנן מספר סוגי מחלקות לקבלת קלט או לייצוא פלט:

- .1 ofstream .1 נועד להכנסת פלט לתוך קובץ.
 - .2 נועד לייצא מידע מתוך קבצים. iftream
 - .3 נועד גם לקלטים וגם לפלטים. fstream
- .stream אובייקט הסטנדרטי של Iostrem .4

עלינו לכלול את הספריות הדרושות לנו בקובץ.

למעשה, גם cout, cerr הם סוגי של ostream למעשה, גם

כל אחד מהאיברים ב-stream משורשרים אחד אחרי השני. stream כל אחד מהאיברים ב-stream ל-std::cout << 17 ענחנו מחזירים std::cout << 17 עלמשל, אם נגדיר 17 אליו אוויים אנחנו מחזירים ב-std::cout << 17 עוכל לשרשר עוד דברים, למשל "hi" >>.

נקבל למעשה קלט **מהמשתמש** עצמו – זה כקלט שלנו. std::cin בעזרת

נראה דוגמה של קריאה מקובץ:

```
std::ofstream outFile("myOut.txt", std::ios::out);"

outFile << "Hello world" << std::endl;
  int i;
std::ifstream inFile("in.txt");
  while (inFile >> i)
{

// your code with the I you read
}
outFile.close();
```

נגדיר את מצבי הפתיחה של הקובץ:

- .1 בוסs::out מאפשר לפתוח קובץ לקריאה וכתיבה.
 - 2. ios::in באפשר לפתוח קובץ לקריאה.
- 3. יos::app מוסיף דברים בסוף הקובץ (כביכול עומדים בסוף הקובץ).

```
ios::trunc – מוחק את התוכל של הקובץ.
```

4. ios::ate ללכת אחורה. – פותח בסוף הקובץ ומאפשר ללכת אחורה.

נוכל גם לשלוט כביכול ב'סמן', באמצעות הפקודות הבאות:

- .1 בקלט. tellg() מחזיר את המיקום של הסמן בקלט.
- .2 מחזיר את המיקום של הסמן בפלט. tellp()
- .n שנה את הסמן בקלט בהסטה של seekg(n, location) .3
- .n שנה את הסמן בפלט בהסטה של seekp(n, location) .4

ואם נרצה לוודא את הקלט:

- 1. מתודת () bad מקבלת true אם הקריאה או הכתיבה נכשלים.
- 2. מתודת () true אם () true אם () true מקבל + fail מקבל fail בעייה בפורמט (מספר ביטים לא מתאים לקריאה)
 - .3 מתודת eof() מקבלת true מקבלת eof()
 - .4 מתודת (clear (מאתחלת את דגלים אלו.

במקום דגלים, נוכל גם להשתמש גם בערך אליו ננסה להכניס את הקובץ. למשל:

```
std::ifstream fileIn("myFile.txt");
int val;
while (fileIn >> val)
{
std::cout << val << std::endl;
}
.!fail()-7 אור און ל-1 וויין ל-1 ווייין ל-1 וויי
```

למעשה, כאשר אנחנו כותבים ל-stream, מערכת ההפעלה משתמשת בבאפר, כשהיא למעשה, כאשר אנחנו כותבים ל-stream, נוכל לעשות זאת באופן ידני באמצעות פעולת (std:endl) וגם כאשר אנו יורדים שורה באמצעות std:endl אז מתבצעת ריקון של הבאפר, זאת בשונה מפעולת std:endl

Operator Overloading

באופן עקרוני, שפת +++ לא יודעת לבצע פעולות אופרטריות בין מחלקות. אמנם, נוכל להגדיר מחדש עבור המהדר כיצד יוגדר חיבור בין מחלקות. דבר זה יתבצע באמצעות התבנית הבאה:

```
<return value> operator <operator symbol> (<Class_name> const& a,
<Class_name> const&b)
```

```
// header file
class Complex {
  public:
  bool operator==(const Complex& rhs) const;
};

// cpp file
bool Complex::operator==(const Point& rhs) const {
  return _r == rhs._r &&
  _i == rhs._i;
```

אם נרצה לבצע הדפסה של משתנה כלשהו של המופע, כיצד נוכל לעשות זאת באופן מוגדר? אם נרצה להדפיס את המחלקה, כלומר להעביר ל $_{
m std}$: $_{
m std}$: נצטרך להשתמש במימוש by -... נעיר כי אנחנו תמיד מעבירים את ה- $_{
m stream}$ בצורת ה- $_{
m reference}$

נשתמש במילה השמורה operator שלמעשה משנה את הגדרת האופרטור. נוכל לבצע זאת על כל האופרטורים המוכרים לנו, למשל =+ או * או כל מה שבא לנו. בדרך אגב נעיר כי היינו יכולים לקרוא לפונקציה operator באופן מפורש, וכי במקרה של =+ כדאי להשתמש בהחזרה של מצביע למופע (על מנת לשרשר).

אם נרצה 'לחלץ' מstream, נשתמש באופרטור החילוץ << שמקבל מצביע ל-istream ומחזיר גם שרשור של מצביע כזה.

על מנת שנוכל לבצע הגדלה רק לאחר הכרזת אובייקט באמצעות ++, נשתמש בהוספת int ספרת שנוכל לבצע הגדלה רק לאחר הכרזת אובייקט באמצעות ++, נשתמש בהוספת operator++(int) בחתימה הפונקציה. למשל

copy constructor אופרטור ההשמה מול

מה ההבדל בין השמה ובין בנאי ההעתקה? בבנאי העתקה אנחנו ממש יוצרים אובייקט חדש. במקרה של השמה אנחנו משימים זאת לגבי אובייקט קיים.

החתימה של אופרטור ההשמה נראית כך:

X& X::operator=(const X& x); reference אנחנו מחזירים שנמצא בצד שמאל למעשה, והחזרת רים ייקט שנמצא בצד שמאל למעשה. נועדה על מנת לשרשר.

(rull of three) חוק השלושה

חוק השלושה למעשה בא לומר לנו כי אם נצטרך לממש אחד משלושת הבנאים, סביר להניח שנצטרך לממש את שלושתם:

- .Destructor .1
- .Copy constructor .2
- .Copy assignment .3

הרעיון הוא כי אם נצטרך להקצות זיכרון במקום מסוים, סביר להניח כי נצטרך להקצות בהעיון הוא כי אם נצטרך להקצות זיכרון במקום מסוים, סביר להניח כי נצטרך להקצות בהעתקה וב-assign.

STL - Standard Template Library

עד כה, היינו צריכים בעצמנו מחלקות מורכבות כמו וקטורים, מילונים, וכו'. הספרייה הסטנדרטית של ++c מאפשרת לנו להשתמש במבני נתונים קבועים שאיננו צריכים לקבוע בכל פעם מחדש.

בגדול, STL מורכב משלושה מרכיבים מרכזיים: איטרטורים, מיכלים (containers) ואלגוריתמים.

מיכלים הם למשל כמו וקטורים, רשימות, מילונים וכו', ואלגוריתמים אלו אלגורתימי מיון או כל מיני פעולות על המיכלים. מיכלים מורכבים משני סוגים מרכזיים: בעלי חשיבות לסדר וללא חשיבות לסדר, למשל ההבדל בין set ובין set ובין 1ist, vector, deque.
הם list, vector, deque.

Vector

על מנת ליצור וקטור, נצטרך לגשת לספרייה הסטנדרטית -std::vector<T. ה-T מסמן לנו את הטיפוס שאנו רוצים בתוך הוקטור או הרשימה. בהמשך ניגע בכך כשנדבר על טמפלייטים.

לוקטור יש מספר מתודות:

1. בנאים:

- a. בנאי דיפולטיבי שיוצר וקטור ריק.
- .std::vector<int> v(n) ערכים. למשל b
 - .c בנאי שמאפשר להכניס את האיברים עצמם.
 - d. בנאי העתקה.
 - e. בנאי שמאפשר להכניס מספר איברים מסוג מסוים.

2. מתודות מרכזיות:

- הוקטור. $push_back(k)$.a
 - .b pop_back() .b
 - .c ריקון הוקטור. clear ()
 - .i- קבלת האיבר במקום ה- at(i).d
 - .i- מחזיר את האינדקס operator [] .e
 - .f בודק האם הוא ריק. נודק האם הוא ריק.
 - .g מחזיר את הגודל של הוקטור. size()

.push_front-יעיל יותר מpush_back כדאי להבחין כי

לעומת זאת, בeque אין הבדל בין push_back ו-push_front אם כך, כיצד הוא עובד? על deque שני מערכים שונים, כלומר לוקח יותר מקום.

Container Adapter

ב-STL ישנן מספר קונטיינירים שאינם מחלקות בפני עצמן אלא המטרה שלהם הוא להגדיר STL בבור צמצום את הפונקציונלית של מחלקה קיימת. כלומר, למשל נוכל להגדיר את stack את הפונקציונלית של מחלקה קיימת. כלומר, למשל נוכל להגדיר את op_back vector ל-push_back vector ואת תור (queue) בתור צמצום הפונקציונלית של deque ל-pop_front push_back deque.

קונטיינר אסוציאטיבי

בדומה למילון בפייתון, יש לנו סוג של מילון בשפת ++c. כך למשל:

```
std::map<T1, T2>
std::set<T>
std::multimap<T1, T2>
std::multiset<T>
std::unordered_map<T1, T2>
std::unordered_map<T1, T2>
std::unordered_set<T>
std::unordered_set<T>
and the first content of t
```

כל אחד ממבני הנתונים שלעיל מכיל הבדלים, מבחינת המימוש, או מבחינת מספר האיבירים שנמצאים בו.

איטרטורים

כיצד נוכל לרוץ מעל מיכלים אסוציאטיבים למשל? הרי, אין שם אינדקסים! באמצעות איטרטורים, נוכל לרוץ על כל container שנרצה, בעל אינדקסים או ללא אינדקסים, אף אם יש חשיבות לסדר או אף אם אין.

לשם כך, נצטרך את שתי הפעולות הבאות: () begin ו-() שמחזירות איטרטורים לשם כך, נצטרך את הפעולות הבאות: לתחילת הסדרה ולסופה, בהתאמה:

```
std::set<int> mySet;
// add some integers to mySet
std::set<int>::iterator i1 = mySet.begin();
std::set<int>::iterator i2 = mySet.end();
```

איטרטורים הם **סוג** של מצביעים, ולכן נבצע dereference איטרטורים הם **סוג** של מצביעים, ולכן נבצע המקום.

ניתן לקדם אותו גם עם ++. למשל:

```
while (i1 != i2) {
std::cout << *i1 << ' ';
++i1;
}

std::set<int> mySet;
// add some integers to mySet

for (std::set<int>::iterator it = mySet.begin();
it != mySet.end(); it++)
{
std::cout << *it << ' ';
}</pre>
```

range-based for אגב, במקום לעשות זאת בצורה זו, ניתן להמיר לתצורה הבאה, שנקראת ויתן להמיר לתצורה הבאה, שנקראת וססף:

```
std::map<std::string,int> dict;
for (auto entry : dict) {
std::cout << entry.first << " "
<< entry.second << std::endl;
}</pre>
```

לרוב הקונטיינרים של STL ישנו איטרטור מובנה.

למעשה, כאשר נממש איטרטור, נצטרך גם לממש מתודות קבועות שאינם משנים את הערכים:

```
const_iterator begin() const
const_iterator end() const
```

אך במקרה זה הקומפיילר לא יודע להכניס לאיטרטור איברים שאינם קבועים, ולכן נצטרך לייצר עוד שתי מתודות, על מנת לאפשר שימוש באיברים שאינם קבועים באיטרטור קבוע:

```
const_iterator cbegin() const
const_iterator cend() const
```

סך הכל נצטרך שש מתודות.

עלינו להבחין בין איטרטורים שרציפים בזיכרון או שאינם רציפים בזיכרון.

Iterator traits

לאיטרטור יש מספר תכונות שעלינו לממש על מנת שייקרא איטרטור סטנדרטי של סי. עלינו לממש ל typedef 5

- .int למשל, value type משל.
- .2. הרפרנס של האיטרטור reference הסוג של הרפרנס.
- .3. המצביע של האיטרטור pointer סוג המצביע על האיטרטורים.

```
4. הגדרת ההבדל בין האיטרטורים – diffrenece_type – דרך להגדיר את המרחק
                                                      בין האיטרטורים.
```

```
5. הסוג של האיטרטור – iterator_category. אחד מה-terator_tag:..
                                  .std::input_iterator_tag .a
                                 .std::output iterator tag .b
                                .std::forward_iterator_tag .c
                           .std:bidrectional_itrerator_tag .d
                              .std::random_access_iterator .e
אם נרצה לממש איטרטור, נצטרך לממש את כל הtraits הללו. למשל, עבור רשימה
                                                               מקושרת:
class Iterator {
private:
 friend class ConstIterator; // to allow Conversion constructor from
Iterator to ConstIterator
Node *node ;
public:
 /* ITERATOR TRAITS - must be defined (and public) in the iterator,
for it to work with all STL algorithms.
 * Comment this out and attempt to call std::find with this iterator
to watch the runtime error
 * you will get if you don't define iterator traits */
 typedef int value_type;
 typedef int &reference;
 typedef int *pointer;
 typedef std::ptrdiff_t difference_type; // irrelevant here, as we
have no difference - but still required
 typedef std::forward_iterator_tag iterator_category;
 Iterator(Node *node) : node_(node) {}
 Iterator & operator++() {
 node_ = node_->next_;
 return *this;
 Iterator operator++(int) {
 Iterator it(node );
 node_ = node_->next_;
 return it;
 }
 bool operator==(const Iterator &rhs) const { return node_ ==
rhs.node_; }
 bool operator!=(const Iterator &rhs) const { return node_ !=
rhs.node_; }
 reference operator*() { return node_->data_; }
```

pointer operator->() { return &(operator*()); }

};

אלגוריתמים

ישנם מספר אלגוריתמים שמבוססים על איטרטורים. למשל:

```
auto result = std::find(v.begin(), v.end(), n1);

std::sort(v.begin(), v.end());
```

למעשה, כמעט כל פעולה שנרצה לעשות קיימת באלגוריתמים של השפה, ולכן היתרון שבמימוש או בתמיכת איטרטורים הוא ענק.

מחלקות מקוננות

כך נוכל לייצר מחלקה בתוך מחלקה:

```
class List
{
  private:

  class Node
  {
  public:

  Node(int d):data_(d),next_(nullptr) {}
  int data_;

  Node* next_;
  };

  Node* pHead;
  ...
};
```

דבר זה יכול להיות משמעותי אם נרצה למשל לממש איטרטור בתוך המחלקה עצמה.

ננריות

Function overloading

בשונה מב-c, בשפת סיפיפי אפשר לכתוב אותו שם של פונקציה עם פרמטרים **שונים**. הקומפיילר למעשה יוצר שתי שמות שונים לפונקציות כאשר נבצע Overloading. למשל:

```
f(double) \rightarrow Z1fd
f(int) \rightarrow Z1fi
f(int, double) \rightarrow Z1fid
```

כיצד הלינקר יודע לאיזה פונקציות לקרוא? הלינקר קורא לפונקציה המתאימה ביותר:

- 1. קודם כל בוחר את כל הפונקציות עם אותו שם.
- 2. אחרי זה בוחר את **מספר הארגומנטים** המתאים ביותר.
 - 3. לאחר מכן בוחר את סוג המשתנים המתאים ביותר.

ישנם כל מיני קונבנציות לגבי מעבר בין סוגים של משתנים. **אסור** לעשות overloading על ערך החזרה בלבד.

Templates

כאשר רצינו לייצר גנריות ב- $_{\circ}$, השתמשנו ב* $_{\circ}$ - ובהמרה. ב+ $_{\circ}$ נוכל להשתמש בגנריות ב- $_{\circ}$, השמורה בסוג $_{\circ}$ template $_{\circ}$ typename $_{\circ}$ להשתמש בסוג כללי בפונקציה עצמה (ניתן גם להחליף את $_{\circ}$ את $_{\circ}$ ב- $_{\circ}$):

```
void swap( T& a, T &b )
{
  T tmp = a;
  a = b;
  b = tmp;
}
```

כאשר הקומפיילר מזהה פונקציה גנרית, הוא מייצרת גרסה שעובדת לפונקציה עצמה לפי הסוג הספציפי שהפעלנו עליו. הרבה הפעלות עלולות לגרום לניפוח של הקוד.

עלינו לשים לב איזה **הנחות** אנחנו מניחים כשאנחנו מפעילים את הפונקציה בצורה גנרית. למשל בפונקציה לעיל הנחנו כי אופרטור ההשמה קיים.

נבחין כי קוד מסוג טמפלייט חייב להיות בקובץ h בעצמו, כי למעשה הוא סוג של הכרזה. בנוסף, שגיאות קומפליציה עלולות להתרחש על סוג ספציפי כפי שראינו קודם.

מחלקות גנריות

מה אם נרצה מחלקה שהיא בעצמה גנרית? נוכל לעשות זאת כך:

```
template <typename T>
class genericClass {
T _member;
public:
void print() const;
};
                                                            ובמימוש עצמו:
template <typename T> void genericClass<T>::print()
const
{
 std::cout << _member;</pre>
אם נגדיר שתי מחלקות עם פרמטרים גנריים שונים, נקבל למעשה שתי מחלקות שונות
                                                                  לחלוטין:
int main() {
genericClass<int> intObj;
genericClass<float> floatObj;
}
                                            ואם נרצה להגדיר מספר פרמטרים?
template <class T1, class T2>
 class A {
T1 _d;
T2 _c;
};
                                      נוכל להגדיר ערכים דיפולטיביים למחלקות:
template<class T = char, int Size = 1024>
class Buffer
 T m_values[Size];
};
Buffer<char> buff1;
Buffer<> buff2;
// same as Buff1, needs <>
/Buffer<int, 256> buff3
                                   אם נרצה, נוכל לממש גרסה עבור סוג ספציפי:
template <class Type> class A { ... };
template<> class A<char*>
 public:
 char* _data;
 A(char* data) : _data(data) { }
 bool isBigger(char* data);
};
```

ירושה

מחלקה היא למעשה קונספט כללי, למשל סטודנט, פרי, ועוד. הקונספט של ירושה מאפשר לנו לקחת מחלקה מסוימת ולירש ממנה תכונות מסוימות. למשל המחלקות תפוח ובננה יירשו מהמחלקה פרי, והמחלקה 'מתכנת' תירש מהמחלקה 'איש':

```
class Programmer : public Person
{
   ...
};
```

לירושה יכולות להיות מספר modifiers שהם: private, public, protected. אם נשים private, public, protected. אם נשים משתנים מסוימים בתור protected המחלקה היורשת תוכל לגשת אליהם. אם מדובר במשתני public במחלקת האב, כולם יכולים לגשת אליהם, ובפרט אם נגדיר את המחלקה היורשת להיות public.

העקרונות המשמעותיים בשלושת הגישות:

- אין גישה למשתנים הפרטיים מתוך המחלקה היורשת.
- Protected public public מחלקה שיורשת public יורשת את משתני האב public מחלקה שיורשת public public מחלקה שיורשת.
 - .Protected יורשת את כל המשתנים כמו protected מחלקה שיורשת
 - .private יורשת את כל המשתנים בתור יורשת את כל המשתנים בתור •

דוגמה קטנה לאחד מהעקרונות הללו:

```
class A { public:
 int x;
};
class B: private A { public:
 int x;
void F() {
 cout << x << ","
 << A::x << endl;
};
int main ()
{
A a;
a.x = 5i // OK
в b;
b.x = 2i // OK
b.A::x = 5; // ERROR
b.F();
}
```

.is a בלתי אפשרי לעשות ירושה מעגלית. כדאי להשתמש בירושה כאשר יש יחס של

סדר הבנייה של המחלקות

כמו שהיינו חושבים, אכן קודם כל נבנית מחלקת האב וכל המשתנים שלה, ורק לאחר מכן נוצרת המחלקה היורשת. ב-destructor מדובר על סדר הפוך.

דוגמה לבנייה של שתי מחלקות, אב ויורשת:

```
class A
 int a_;
public:
A(int a);
~A();
};
A::A(int a):a_(a)
 std::cout << "A ctor\n";</pre>
}
A::~A()
 std::cout << "A dtor\n";</pre>
class B : public A
 int b;
public:
B(int a, int b);
~B();
B::B(int a, int b) : A(a), b_(b)
 std::cout << "B ctor\n";</pre>
}
B::~B()
 std::cout << "B dtor\n";</pre>
```

דריסת פונקציות אב

במקום ליצור פונקציות חדשות מהיסוד, ניתן 'לדרוס' את מתודת האב באמצעות הרחבה של המתודה הקיימת. כלומר, קריאה למתודת האב, והוספה של פרטים אליה:

```
void Person::OutputDetails(ostream& os) const

{
   if(name_ != "") os<< " name: " << name_;

if(id_ != kNoIdVal) os << ", I.D: " << id_;
}

void Programmer::OutputDetails(ostream& os) const
{

Person::OutputDetails(os);

os << " [" << company_ << "]";
}</pre>
```

נבחין שקראנו למחלקת האב באמצעות Namespace שלה.

מתודיות וירטואליות ופולימורפיזם

לאיזה פונקציה מחליט הקומפיילר לקרוא? תלוי בסוג המצביע. למשל, בחלק הקודם אם יצרנו מצביע שהינו מסוג Progarmmer, עדיין הקומפיילר ,Rerson, עדיין הקומפיילר יתייחס אליו בתור

לכך שהמצביע יכול להתייחס למחלקה היורשת בתור מחלקת האב, אנחנו קוראים פולימורפיזם – ריבוי צורות.

אם נסתכל בדוגמה הבאה (נניח כי Square-ו ו-Square):

```
Shape* MyShapes[2];
MyShapes[0] = new Circle();
MyShapes[1] = new Square();
MyShapes[0]->Draw();
```

יודפסו לנו המתודות של מחלקת האב, ולא המתודות הדורסות. הסיבה לכך קשורה למה שאמרנו קודם, שהמבציע הוא על מחלקת האב.

רזולוציה דינמית

על מנת למנוע בעיות כמו שקרו קודם, ננסה למצא פיתרון, באמצעות החלטה תוך כדי זמן הריצה לאיזו פונקציה לקרוא. דבר זה מתאפשר באמצעות המילה השמורה virtual – כך הקומפיילר יודע לקרוא לפונקציה לפי הטיפוס של האובייקט. למשל בדוגמה הקודמת, אם היינו מוסיפים virtual לכל המתודות, אזי הייתה נקראת המתודה של המחלקות היורשות ולא של האב.

חשוב להבחין כי אם אנחנו מבצעים השמה של מחלקה יורשת באמצעות מחלקת האב, אזי מתבצע 'חיתוך' וכל המתודות יקראו לאב. אמנם, השתמשנו ברפרנס בלבד, אזי נקרא למחלקה היורשת:

```
int main()
{
D d1;

B b1 = d1;

b1.F(); // prints B

D d2;

B& b2 = d2;
```

```
b2.F(); // prints D
```

גם כאשר נעביר ממתודה שאיננה וירטואל, למתודה שהינה וירטואל, נקרא למתודה המתאימה. מסיבה זו לא מומלץ לקרוא למתודיות וירטואליות מתוך הבנאי (עלול ליצור בעיות, מבחינה הוירטואליות וכו').

טבלה וירטואלית

כיצד זה מתקיים בפועל? אם מדובר במתודה שהינה וירטואל, כל אובייקט מחזיק מצביע למימוש של הפונקציה, בדומה למה שהיה לנו ב-c.

הבעיה היא כי כל מתודה וירוטואלית מחזיקה בעצם מצביע, ויש בזבוז של מקום. הפתרון הוא שכל אובייקט מחזיק מצביע לתוך טבלת מצביעי הפונקציות, וכך למעשה כל אובייקט מחזיק מצביע אחד, וכל מחלקה בפני עצמה מחזיקה את כל המצביעים (רק פעם אחת). דבר זה נקרא virtual table אחד.

Destructors

מה קורה במצב בו נקרא לאובייקט היורש, באמצעות מחלקת האב, בעת מחיקת האובייקט?

```
class Base
{
  public:
    ~Base();
};
  class Derived : public Base
  { public:
    ~Derived();
}; Base *p = new Derived;
  delete p;
```

לכאורה, נקרא ל-destructor של האב! אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. ולכן עלינו להפוך גם את מהרה, נקרא ל-destructor של האב! אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. ולכן עלינו להפוך להפוך להפוך להיות וירטואליו. בעקבות כך, תמיד, אם יש לנו מתודות וירטואליות, צריך להפוך את הdestructor להיות וירטואלי.

Override

אם למשל ניצור מתודות במחלקה היורשת שדורסת את מחלקת האב, אבל עם פרמטר שונה (למשל int במקום float), אז הקומפיילר לא יזהה שמדובר באותה מתודה והוא יצור מתודה חדשה. בשביל לפתור בעיה זו, נשתמש במילה השמורה override על מנת לומר לקומפיילר שאנחנו אכן דורסים את המתודה – במצב זה, הקומפיילר יכעס אם לא נשתמש באותו פרמטר ("אתה לא באמת דורס את המתודה"). לכן כדאי לשים בכל מצב override.

Final

אם נרצה ליצור מצב בו המחלקה היורשת לא תוכל לדרוס את המתודה של האב, נשתמש במילה השמורה final. ניתן גם להשתמש במילה השמורה final על מחלקה, ואז בלתי אפשרי לרשת ממנה. נשתמש בזה רק אם נהיה חייבים.

מחלקות אבסטרקטיות

אם נתבונן בדוגמה שראינו מקודם, shape הינו למעשה אבסטרקטי ואין לו באמת מתודה של shape הינו למנוע מהמשתמש ליצור אובייקט מסוג זה. ב-c השתמשנו ב-(asser(false), גבל זה דרך של c. ב-++2 נוכל להגדיר מחלקה שהיא כולה וירטואלית:

```
class Shape
{ public:
    virtual ~Shape();
Virtual destructor
    virtual void Draw() = 0; //Pure virtual
    virtual double Area() = 0; //Also
};

cup:
    class Shape * p; // legal

Shape * p; // legal

Circle c; // legal

p = &c; // legal

Shape& s = c; // legal

p = new Shape; // illegal
```

Smart pointers – מצביעים חכמים

אחד האתגרים המרכזיים בשפות c ו-+-ו של הזיכרון.

עד כה, המודל שאיתו עסקנו היה המודל של 'אחריות אישית' – אחרי שהקצנו זיכרון דינמי, string אל data, אז string יש משתנה דינמי בשם data, אז string, אז אנחוק אותו. אם למשל למחלקה למחלקה של הדברים כפי שלמדנו, אז אנחנו לא צריכים לחשוש הוא הבעלים של data. אם הגדרנו את כל הדברים כפי שלמדנו, אז אנחנו לא צריכים לחשוש לזיכרון, ולמעשה נאמר כי המחלקה היא memory-tight. הבעיה היא שזה מונע מאיתנו גמישות חסויחת.

בעקבות כך, אפשר להציע רעיון אחר שנקרא dynamic ownership. מצביעים צריכים 'בעלים' שישחררו את הזיכרון שלו, אך כעת הבעלות משתנה באופן דינמי. אמנם, מה שראינו עד עכשיו היה שהבעלות השתנתה בזמן הקומפליציה בלבד, אך גם זה עלול ליצור בעיות. למשל, אם ישנה פונקציה שמחזירה מצביעה מסוים, אז הפונקציה שמקבלת את הפונקציה הקודמת צריכה לשחרר את הזיכרון.

הפיתרון שלנו הוא ליצור אובייקט שבזמן ריצה מנהל את הזיכרון של האובייקט האחר, ושיש לאובייקט זה גמישות. כלומר, נרצה מצביע חכם, שידאג לשחרור זיכרון וכו' למצביע המקורי. על מנת ליצור מצביע חכם כזה, נצטרך את כל המתודות הבאות:

```
class pointer {    public:
        pointer( T* );
        pointer( pointer const& );
        pointer& operator=( pointer const& );
        T& operator*() const;
        T* operator->() const;
}
```

נוכל להבחין שיש כאן המון מתודות שנותנים 'תחושה' של מצביע. ל-STL ישנם מספר סוגים של מצביעים חכמים:

- בתלקה שמאפשרת להעביר בעלות באופן דינמי, אבל רק מצביע std::unique_ptr .1 אחד יכול להיות בעלים של מצביע כלשהו.
 - 2. std::shared_ptr מאפשר למספר בעלים לחלוק בעלות על מצביע בודד.
 - 3. std::weak ptr הוא איננו הבעלים אבל הוא מאפשר לעשות מספר פעולות.

נתחיל להתבונן ב-unique ptr.

std:unique_ptr

נתבונן במימוש הבא של המצביע:

```
template <typename T>
class unique_ptr
public:
 explicit unique_ptr( T* p ) : _p (p) {}
 T& operator*() const { return *_p; }
 T* operator->() const { return _p; }
 T* get() const { return _p; }
 ~auto_ptr(){ delete _p; }
 //other methods
private:
 T*_p; // actual pointer ("raw" pointer)
                                                                      ונשתמש בו כך:
#include <memory>
struct bar { /* ... */ };
void foo()
   std::unique_ptr<bar> my_bar
( new bar(arg1, arg2) );
  // use my_bar as any raw pointer
bar->do something();
} // my_bar is deleted automatically
```

בעקבות כך, איננו צריכים לזכור למחוק את המצביע, כיוון שהאובייקט החדש ששמנו בתור דואג לעשות זאת היטב.

בדרך אחרת, נוכל להשתמש כך:

```
#include <memory>
struct bar { /* ... */ };
void foo()
{

   std::unique_ptr<bar> my_bar = std::make_unique<bar>(arg1, arg2);

   // use my_bar just like any raw pointer
bar->do_something();
} // my_bar is deleted automatically
```

make_unique הוא סוג של mew

העברת בעלות

על מנת למנוע מחיקות מיותרות, ישנה בעלות יחידה. לכן עלינו ליצור העברת בעלות, באמצעות (..)std::move. מבחינה תכנותית, נבצע זאת כך:

```
template <typename T>
class unique_ptr
{
public:
    explicit unique_ptr( T* p ) : _p (p) {}
```

```
// move-constructor:
    std::unique_ptr( std::unqiue_ptr&& rhs );
    // move-assignment operator:
    unique_ptr& operator=( unique_ptr&& rhs ); ...
private:
    T* _p; // actual pointer ("raw" pointer)
};
```

הסימן 30 הוא מעין סוג משוכלל של רפרנס. במקום להעתיק, אנחנו מעבירים בעלות. במימוש עצמו, מתבצעת קריאה לפונקציית (release של האובייקט המקורי, שבעצם מוחקת את הבעלות של הקודם. גם האורפטורים האחרים מתנהגים בצורה דומה.