### "מבט מהיר על "OUIC"

#### כללי:

QUIC הוא הפיתוח האחרון בפרוטוקולי תקשורת, עם הפוטנציאל להחליף את פרוטוקול TCP בהמשך הזמן. במקום QUIC הוא הפיתוח האחרון בפרוטוקולי תקשורת, עם הפוטנציאל להחליף את QUIC מהעקרונות שהעיצוב שלו מבוסס עליהם.

נתאר קודם את TCP, פרוטוקול התקשרות הראשון שהופץ וזה שהכי נפוץ בשימוש עד כה, כדי להסביר את הפעולות הבסיסיות שפרוטוקול תקשורת מבצע ואת הבעיות העולות מהפעולה של TCP. נדון גם בתובנות העולות מהעיצוב של כמה פרוטוקולי תקשורת אחרים.

לאחר מכן, נתאר לפרטים את העיצוב שך QUIC, תוך התמקדות ביסודות של העקרונות הכי חשובים שלו:

- 1) השילוב של יצירת חיבור ואבטחה,
- עצמאיים ומצב חיבור מתמיד, IP שימוש במזהי חיבור כתובת (2
- 3) מנגנוני חלון נפרדים לבקרת עומס ושליחה אמינה של מידע,
  - 4) חיבור קרוב לאפליקציות,

והדגמה איך תכונות העיצוב החדשות האלה עונות על הבעיות המזוהות בפרוטוקול תקשורת קיימים.

### 1 מבוא:

QUIC הוא פרוטוקול התקשורת העדכני הנקלט במהירות. יש שצופים שהוא יחליף את TCP עם הזמן [13]. למרבה QUIC הצער, ההגדרות של QUIC לא רק ארוכות, הן גם מתמקדות בעיקר בתיאור הפעולות של הפרוטוקול, בעוד ההסברים למה קבור עמוק בפרטים של הפרוטוקול או פשוט חסרים. עבור הרבה אנשים שרוצים ללמוד על QUIC ההסברים, צלילה ישירות לתוך הפרטים של QUIC לא נראית כמו דרך יעילה להשגת המטרה. המסמך הזה מכוון להציע מבט מובן ומלא תובנות לתוך QUIC.

QUIC נראה שונה מאד מ-TCP שאנשים מכירים, אבל מה הם ההבדלים בדיוק? ויותר חשוב, *למה* ההבדלים האלה? מאיפה הרעיונות האלה הגיעו? למרות שהעיצוב ופיתוח של QUIC עדיין בתהליכי התקדמות, ולכן מאפיינים ספציפיים שונים עלולים להשתנות בעתיד. בכל זאת, אנחנו מצפים שהחלקים הבסיסיים במאמר הזה יישארו עם הפרוטוקול.

נתחיל את ההסבר קודם על ידי סקירה של TCP, הפעולות הבסיסיות שלו, בעיות שזוהו, והמסקנות שנלמדו לאורך שנים של עיצוב פרוטוקולי תקשורת (2). לאחר מכן, נעבור לסקירה של פרוטוקול QUIC בעצמו, בהפרדה ל:

- (3) ;QUIC חיבורי (1
- (4) ;QUIC (חבילות) (2)
  - (5) ;QUIC שחזור (3
  - (6) ;QUIC אבטחת (4
- (7) .QUIC ואפליקציות מעל) (5

בסוף, נתאר את האתגרים הנותרים שעומדים בפני QUIC בפרט ופרוטוקולי תקשורת עתידיים בכלל. (8)

# 2 מבוא לפרוטוקולי תעבורה:

בחלק הזה, נשתמש בTCP כדוגמה כדי לזהות את הקבוצה של פעולות בסיסיות שפרוטוקול תעבורה צריך לתמוך QUIC בהם. אנשים שמכירים TCP יכולים לדלג לחלק 2.3, שמתאר כמה פרוטוקולי תעבורה אחרים שהעיצוב של למד מהם. למד מהם.

#### :TCP 2.1

כפרוטוקול תעבורה, TCP מבצע את 3 הפעולות הבסיסיות הבאות:

- של מידע תוך שימוש במספרי פורטים; (Demultiplexing) פענוח (1
- עם בקרת זרימה מבוססת חלון $^1$ ; שליחה אמינה של זרם בתים (Byte stream) שליחה אמינה של זרם בתים
  - .3) בקרת עומס על מנת לשלו על מספר החבילות בתוך הרשת.

**ראשית**, הפרוטוקול TCP/IP מגשר על הפער בין שמות אפליקציות/תהליכים בעלי משמעות סמנטית והפרוטוקולים ברמה נמוכה יותר, על ידי שימוש במספרי פורטים. כל אפליקציה או תהליך סטנדרטי מקבל מספר פורט תעבורה מסוים [5, 12]. כל פרוטוקולי התעבורה הקיימים משתמשים בשילוב של מספרי פורט מוצא ויעד כדי לשלוח חבילות נכנסות לתהליכים הנכונים.

שנית, כדי לספק שירות העברת מידע אמין בין שתי נקודות קצה, כל חלק מידע (במקרה של TCP, כל בית מידע) צריך לקבל מזהה ייחודי, שמאפשר לשני הקצוות להבין אם כל החלקים נשלחו. כל פרוטוקולי התעבורה משיגים את המטרה הזו ע"י קודם נתינת מזהה חיבור ייחודי, ובתוך החיבור כל יחידת מידע מקבלת מזהה ייחודי שהוא מספר סדרתי עולה מונוטונית באופן כללי. עם מספרים סדרתיים מונוטוניים עולים, המקבל יכול ליידע את השולח לגבי כל המידע שהתקבל עד מספר מסוים n ע"י אישור מסכם כללי, (ACK(n).

TCP משתמש בשילוב של כתובות הIP ומספרי הפורט של שני הקצוות כדי לייצר מזהה חיבור ייחודי באופן גלובלי, ותהליך יצירת חיבור אמין כדי לאפשר לשני הצדדים להסכים על מספר סדרה התחלתי להשתמש בו בהתחלת התקשורת. TCP גם משתמש בשיטה דומה בפירוק חיבור כדי לתת לכל צד ליידע את השני לגבי המספר הסדרתי הסופי שמזהה את בית המידע האחרון שהוא שולח. גם התהליך של יצירת החיבור וגם של פירוק החיבור מבצעים לחיצת ידיים משולשת סטנדרטית.

ליצירת החיבור, כדי למזער את הסיכוי שמספר סדרתי בחיבור החדר יתנגש עם מספר סדרתי מחיבורים ישנים<sup>2</sup>, TCP נותן לכל אחד מהצדדים לבחור מספר אקראי בתור המספר הסתדרתי ההתחלתי שלו. במקרה הזה, הצד המתחיל (לקוח) יכול להתחיל לשלוח מידע עם ההודעה השלישית של לחיצת הידיים, ולכן יש עיכוב של RTT אחד כדי ליידע אחד את השני לגבי המספרים הסדרתיים ההתחלתיים.

**שלישית**, המטרה של בקרת עומס היא להגביל את מספר החבילות *בתוך* הרשת. TCP לא ייועד לבצע בקרת עומס בגדרתו [1], המימוש של TCP שונה באמצע שנות ה-80 כדי להוסיף בקרת עומס מעל המנגנון בקרת זרימה (מבוסס חלון) שהיה לו. בקרת עומס של TCP נותנת לשולח לשמר *חלון בקרת עומס*, ולשלוח מידע בהתאם למינימום מתוך שני החלונות.


<sup>1</sup> על מנת להבטיח שירות שליחה אמינה של מידע גנרי לאפליקציות שונות, TCP משתמש ב*בית (Byte)* בתור יחידת המידה הבסיסית שלו, כדי להבטיח שליחה לפי הסדר של הזרם בתים.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> כדי למנוע מצב שבו מידע מחיבור קודם נחשב בטעות למידע מהחיבור הנוכחי, למקרה שבו לשני החיבורים יש כתובת IP ומספר פורט זהים.

#### הבעיות של TCP: 2.2

הבעיות המרכזיות בשימוש בTCP שזוהו לאורך השנים:

1) השילוב של בקרת עומס ושליחה אמינה: המטרה של בקרת עומס היא לשלוט במספר החבילות *בתוך הרשת*, והיא נוספה למנגנון שייועד במקור לאפשר למקבל לבצע בקרת זרימה על השולח, כדי להבטיח שליחה אמינה. לכן, כל אובדן האבידה; בזמן של גילוי אבידה ושליחה מחדש, יכול





→ ACK(1)

Sender: sending window=8

2

Retransmit packet 2

987654321

process

להיות שרוב (אם לא כל) החבילות בתוך החלון כבר התקבלו, כלומר יצאו מהרשת. כמו שמתואר באיור 1, כשהמקבל קבע את גודל החלון ל-8 חבילות. ניתן להניח שחלון בקרת העומס הוא גם 8 חבילות. בעוד ההגעה של חבילה 1 מאפשרת לחלון להתקדם לחבילות 2-9, האובדן של חבילה 2 מונע מהחלון להתקדם גם כאשר אין חבילות בתוך הרשת. לכן, מספר החבילות שטרם אושרו לא מייצג את מספר החבילות בתוך הרשת. מספר תיקונים של "ניפוח וצמצום" חלון פותחו כדי להקל על הבעיה, עם תוספת של סיבוך ותועלת מוגבלת [3].

receiver's window

9876543<mark>X</mark>1

process

data-2 is lost, all the rest received

:Head of line blocking – חסימת ראש תור (2 Sending Receiving בגלל שTCP מבטיח שליחת זרם בתים לפי הסדר, 6 5 4 3 2 1 process process האובדן של חבילה אחת יחסום את שליחת כל החבילות העוקבות עד שהחבילה האבודה איור 2: חסימת ראש תור ב-TCP Head Of Line Blocking תתקבל. איור 2 מראה דוגמה שבה חבילה 2 נשלחה אבל חבילה 1 נאבדה בדרך. המידע בחבילה 2 לא יכול להגיע לאפליקציה

עד שהמידע של חבילה 1 נשלח מחדש ומתקבל, ומועבר לאפליקציה קודם, כדי להבטיח שליחה לפי הסדר של כל המידע. איורים 1 ו-2 נראים דומים, כאשר הראשון משקף בעיה אצל השולח (שנמנע מלשלוח עוד חבילות) והשני בעיה אצל המקבל (מידע שכבר התקבל נחסם בkernel).

- 3) עיכוב בגלל בניית חיבור: כל פעם שקצה אחד רוצה לתקשר עם השני בעזרת TCP, לחיצת-יד משולשת נדרשת כדי לבנות חיבור TCP לפני שמידע יכול להישלח. ואם רוצים לאבטח את החיבור בעזרת TLS, נדרש עוד הלוך-חזור כדי ששני הקצוות יחליפו אישורי אבטחה.
- 4) הגבלות בגלל כותרת באורך מקובע: הכותרת של TCP היא אוסף של שדות בגודל קבוע. קיים שדה אפשרויות, שמוגבל ל-40 בתים לכל היותר. בנוסף לנשיאת המידע בין שני הקצוות, פרוטוקול TCP גם מאגד את כל פעולות השליטה לתוך אותה כותרת של 20 בתים: בניית החיבור, פירוק, ואיפוס; ואישור מידע. כאשר מזוהים עוד פעולות – לדוגמה ACK סלקטיבי הם נוספים לתוך שדה האפשרויות שהוא בעצמו מוגבל ל-40 בתים לכל היותר. שלושה שדות ספציפיים בכותרת של TCP הושפעו ישירות מהעלייה המתמדת של מהירות הרשת במשך הזמן. המספרים הסדרתיים ומספרי האישור שניהם באורך 4 בתים; גודל חלון בקרת הזרימה הוא באורך 2 בתים בלבד. השדות בעלי הגודל הקטן והקבוע מגבילים את הביצועים של TCP ברשתות בעלי מהירות גבוהה: השניים הראשונים מתאפסים מהר מדי, כך שהם כבר לא ייחודיים; וגודל קטן של חלון בקרת זרימה מגביל ישירות את התפוקה של חיבור ה-TCP, שחסום מלמעלה על ידי הנוסחה: (גודל חלון)X(RTT)X. גם פה, נעשה שימוש בשדה האפשרויות כדי להגדיל את האורכים שלהם.
  - 5) מזהה חיבור ייחודי וכתובות IP: כתובת ה-IP של כל אחד מהקצוות בחיבור TCP עלול להשתנות בזמן החיבור, בגלל מגוון סיבות: רב-גישות של שרת (multihoming), ניידות, או הרצה מאחורי NAT. בגלל שTCP משתמש בשילוב של כתובות ה-IP ומספרי פורט של שני הקצוות בשביל מזהה החיבור, כל שינוי בכתובת ה-IP של אחד הצדדים ינתק את החיבור הקיים, וכל המידע ששותף עד אותו זמן ייזרק. כדי לשחזר את החיבור שנכשל, צריך לבצע לחיצת ידיים חדשה.

### 2.3 פרוטוקולי תקשורת אחרים:

אמנם TCP הוא הפרוטוקול השולט בינתיים, נעשה שימוש בעוד כמה פרוטוקולים אחרים, שכל אחד מהם ממלא איזשהו צורך שחסר בTCP.

- 2.3.1 [4] T/TCP Transaction TCP [4] פותח כדי לתמוך באפליקציות שצריכות לבצע התקשרות בזמן אמת, בלי לשלם את המחיר של עיכוב ותקורה מתהליך בניית החיבור של T/TCP .TCP שומר את מצב החיבור אחרי שהוא נוצר, בפרט את מזהה החיבור עם המספר הסידורי המשויך בשני הצדדים. שמירת המידע הזה דורשת עוד זיכרון אבל נמנעת מלחיצת ידיים משולשת להעברות קצרות אחר כך, שיכול לעבור זמן רב ביניהן בלי תקשורת.
- ביותר מ-10 שנים. העיצוב שלו SCTP Stream Control Transmission Protocol 2.3.2 ביותר מ-10 שנים. העיצוב שלו TCP Stream Control Transmission Protocol 2.3.2

עבור בעיה 2# – HLB, הפרוטוקול מאפשר לכל חיבור להכיל תתי-זרמים של מידע, ובכך מונע את הבעיה בין זרמים שונים. חסימה בזרם אחד לא תשפיע על השני, ובכך הבעיה נתחמת בתוך כל זרם בנפרד, שעדיין נשלח לפי הסדר. למרות זאת, SCTP לא עונה על הבעיה בצורה מלאה; כל חיבור SCTP משתמש ב-TSN נשלח לפי הסדר. למרות זאת, transmission sequence number – מספר שידור סידורי) יחיד עבור שליחה אמינה של מידע ועבור בקרת עומס, באותה דרך כמו TCP. לכן, כאשר חלון ה-TSN חסום על ידי חבילות אבודות, השולח לא יכול לשלוח מידע חדש באף זרם, בעיה דומה ל-TCP.

עבור בעיה 44 – כותרת קבועה, SCTP מגדיר *סוגי גושים*, כל גוש מוגדר על ידי כותרת בפורמט משלו, וגושים שונים יכולים להישלח לתוך חבילה אחת (במגבלות ה-MTU). כל פקודה של ניהול החיבור (בנייה, פירוק, איפוס) מוגדרת בתור גוש שליטה נפרד, וגם ה-ACK הסלקטיבי. המידע של האפליקציה נשלח בגושי מידע בתור ADU-ים, כל אחד מזוהה על ידי [מזהה זרם, מספר סידורי בזרם]<sup>3</sup>. העיצוב הזה מאפשר ל-SCTP גמישות בהגדרת פקודות שליטה חדשות פשוט על ידי הוספת סוג גוש חדש.

SCTP עונה על בעיה 5# – שינוי כתובות IP – באופן חלקי. כל קצה של החיבור יכול להכיל מספר כתובות IP, והקבוצה יכולה להשתנות בזמן שהחיבור קיים. בכל זאת, מזהי חיבור של SCTP עדיין תלויים בכתובות IP. ה-IP.

2.3.3 RTP – Real-time Transport Protocol 2.3.3 אמת, כמו שיחות וידאו. אפליקציות של העברת מולטימדיה בזמן אמת דורשות העברת מידע בזמן, ולכן אמת, כמו שיחות וידאו. אפליקציות של העברת מולטימדיה בזמן אמת דורשות העברת מידע בזמן, ולכן יכולות להכיל אבדן חבילות עד רמה מסוימת. הפרוטוקול גם מספק שירותים של multicast package יכולות להכיל אבדן חבילות עד רמה מסוימת. הפרוטוקול גם מספק שירותים של pitter compensation ,delivery. בגלל ההבדלים בינו לבין פרוטוקולים קודמים – הם מתמקדים בשליחה אמינה של מידע, ולא במהירות – RTP פיתח רעיונות חדשים בעיצוב של פרוטוקולי תעבורה. RTP הוא הפרוטוקול הראשון שבשימוש נרחב שרץ על UDP, והתוצאה של זה היא שהמימוש של RTP הוא מחוץ ל-kernel. אפשר לראות את demultiplexing), ולקבל checksum אופטימלי. אבל, UDP כן מספק יתרון שבדרך כלל לא שמים לב אליו: הוא מאפשר לאפליקציות איזה מידע נכנס לכל חבילת ובכך מאפשר מימוש של ADU (ADU) (מודי להשתמש בPT). זה מאפשר להיות קשור למימוש של ADU.

שנית, RTP הוא פרוטוקול התקשורת הראשון שמשתמש ב- IP multicast delivery. פעילות של RTCP. אחד ל-RTCP. אחד ל-RTCP. RTCP. בתוספת זוג פורטים של UDP – אחד ל-RTCP, אחד ל-RTCP. בנוסף, חבילות המידע של RTP נושאות חותמות זמן ומספרים סדרתיים, בשביל סדר וזיהוי אבידות.

<sup>3</sup> נשים לב שכל מספר סידורי בזרם מזהה גוש מידע שניתן על ידי האפליקציה, שגודלו יכול להיות יותר מה-MTU של הרשת. לכן, SCTP צריך לתמוך בפירוק והרכבה של הגושים, בניגוד למודל הבתים של TCP, שבו המספר הסידורי של כל בית מאפשר לפרק את המידע של האפליקציה לפי כל חלוקה של בתים.

### .DTLS ו- TLS אבטחת פרוטוקולי תקשורת: 2.4

אפליקציות אינטרנט צריכות אבטחה קריפטוגרפית, שבדרך כלל נוסף מעל פרוטוקול תעבורה קיים.
היתרון המרכזי של TLS – Transport Layer Security בין שכבת האפליקציה לשכבת התעבורה, בדרך כלל TLS .TCP בין שכבת האפליקציה לשכבת התעבורה, בדרך כלל TLS .TCP במרחב מצפין את העברות המידע של חיבור הTLS .ICP, ונותן אימות ואבטחה בין הצדדים המתקשרים [17]. TLS רץ במרחב המשתמש ומסתמך על TCP בשביל שליחה אמינה של יחידות המידע שלו שהוא משתמש בהן להצפנת המידע. יש צורך בתהליך לחיצת ידיים כדי לקבוע פרמטרים נחוצים להצפנה לפני שאפשר לשלוח מידע בחיבור הTCP. פרוטוקול PDLS בעהליך לחיצת ידיים כדי לקבוע פרמטרים נחוצים להצפנה לפני שאפשר לשלוח מידע בחיבור הUDP. פרוטוקול TLS "datagram [8] מעוצב לאבטח אפליקציות שמשתמשות ב-UDP פילוסופיית העיצוב הבסיסית של DTLS היא לבנות "TLS מעל תמיכה בשלות יכולות ללכת לאיבוד. DTLS עושה רק חבילות ואי אפשר להשתמש בו ישירות בסביבה של UDP שבה חבילות יכולות ללכת לאיבוד. DTLS עושה רק שינויים קלים ב-TLS כדי לתקן את הבעיה הזאת. DTLS משתמש בטיימר שידור פשוט כדי להתמודד עם סידור מחדש, ומבצע פירוק והרכבה של המידע לפי הצורך. במהות, DTLS מבצע את כל המשימות של TLS עם הבטחת אמינות דומה ל-TCP. כתוצאה מכך, שימוש ב-DTLS כדי לאבטח מבצע את כל המשימות של TLS עם הבטחת אמינות דומה ל-TCP. כתוצאה מכך, שימוש ב-DTLS כדי לאבטח מבצע את כל המשימות של TLS עם הרבה הלוך-חזור.

# 2.5 סיכום: פעולות פרוטוקול תעבורה על IP:

בהתבססות על התבוננות בעיצובי פרוטוקולי תעבורה והשימוש שלהם בעשורים האחרונים, נעשה סיכום של הפעולות הבסיסיות שפרוטוקול תעבורה שרץ מעל IP צריך לספק, ושאלות העיצוב הנלוות. נשים לב שכל פרוטוקולי הפעולות הבסיסיות שפרוטוקול תעבורה שרץ מעל IP צריך לספק, ושאלות העיצוב הנלוות. נשירה, ולכן לא נזכיר התעבורה הקיימים משתמשים במספרי פורטים בשביל demultiplexing בתוך האסה:

#### 1. הגדרת מזהה חיבור ומזהה מידע.

#### 2. ניהול חיבור תעבורה:

- אבל צריך IP מזהה חיבור ייחודי באופן גלובלי שמקשר את שני צידי החיבור, ורוצה להיות עצמאי מIP אבל צריך להיות ממופה בצורה אמינה לכתובת IP.
  - ייצור ופירוק של מצב החיבור.
  - **שליטה על החלפת מידע** בין שני הקצוות; רוצים גמישות בהגדרת הודעות שליטה חדשות.
    - תמיכה בשינוי של כתובת IP של הhost.

### 3. שליחת מידע בצורה אמינה:

- מזהה מידע ייחודי שצריך להיות משותף בצורה אמינה עם הצד השני.
- בקרת זרימה מבוססת חלון לשליחה אמינה, כדי להימנע מחסימת ראש תור.
  - 4. בקרת עומס: $^4$  כדי לשלוט על מספר החבילות בתוך הרשת.
- 5. אבטחה. ליתר דיוק, אנשים רואים חיבורים מאובטחים בתור אבטחת רשת, למרות שערוצים עם אבטחת 15. נותנים רק הסתרת מידע. אימות של גופים חיצוניים מנוהל דרך גופי אישורים צד שלישי (Certificate Authorities CAs).

יצירת ואבטחת חיבור היו שלבים נפרדים; לדוגמה, נייצר קודם חיבור TCP כדי לאפשר העברת מידע בצורה אמינה, ואז נבנה אסוציאציית TLS מעליו. DTLS מאחד את השניים.

בנוסף, בדרך כלל פרוטוקולי תקשורת היו ממומשים בתוך הkernel, וסיבה אחת היא ליעילות של ביצועים. הצד השני הוא שיש פחות שליטה על הדרך שבה אורזים את המידע וקושי בשינוי דברים בפרוטוקול. בדרך שבה RTP רץ מעל UDP עושה את זה מחוץ לkernel ותומך בDDL. כמו שנראה, QUIC משתמש באותה שיטה.

<sup>4</sup> אידיאלית, בקרת העומס צריכה להיות פונקציה של שכבת הnetwork. זה נחת על הTCP בגלל ש-IP הוא open-loop ולכן אין לו דרך אפקטיבית לשלוט על שליחת חבילות.

### :QUIC חיבורי

QUIC הוא פרוטוקול תעבורה שפותח ע"י גוגל כדי לשפר ביצועים לתקשורת מוצפנת ולאפשר ייצוא מהיר ולתמוך QUIC בהתפתחות מהירה של מנגנוני תעבורה. [6] QUIC משתמש בUPP כפרוטוקול מאחורי הקלעים, והמימוש שלו רץ במרחב המשתמש. ככה שנוח לעדכן אותו בעתיד בלי צורך לשנות לעדכון של הlernel. כלקח מעיצובים קודמים של פרוטוקולים, QUIC עונה על הבעיות שיש בTCP שהזכרנו ב-2.2. חיבור QUIC הוא מצב משותף בין שרת ולקוח, שתמיד מתחיל עם לחיצת יד שבה שני הצדדים קובעים פרמטרים לחיבור.

### 3.1 מזהה חיבור:

פרוטוקול QUIC משתמש בשילוב של שני מספרים, אחד מכל צד, כדי לייצר זוג של מזהי חיבור. ה- Connection פרוטוקול D(CID) משמש כמזהה ייחודי לחיבור, כדי להבטיח ששינויים ברמות נמוכות יותר בפרוטוקול לא יגרמו לחבילות ID (CID) מאפשר יכולת demultiplexing דומה ל-TCP.

# 3.2 לחיצת יד של QUIC:

QUIC משלב לחיצות יד של תעבורה והצפנה ביחד, ומקבל את המידע הנחוץ לשניהם ב- RTT אחד. בפרט, זה דורש QUIC ביצוע של החלפת מפתחות TLS ביחד עם החלפת פרמטרים של תעבורה באותו זמן. זה ממזער את ההשהיה שנצרכת כדי לבנות חיבור מאובטח. בעוד TCP רגיל מפריד בין החלפות המידע של הפרמטרים של אבטחה ותעבורה, ודורש RTT 2 כדי לייצר חיבור מאובטח.

QUIC משתמש בחבילה הראשונה כדי לקבוע את מזהי החיבור בשביל החיבור החדש. כל צד נותן ערך שהוא בוחר לשדה ה- Source Connection ID בחבילה הראשונה, והצד השני משתמש בDI הזה כדי לקבוע לאן לשלוח חבילות לשדה ה- Source Connection ID בחבילה הראשונה, הוא יכול לבחור לאמת את הכתובת של הלקוח על ידי שליחת חבילת retry שיש בה token רנדומלי, שהלקוח צריך להחזיר בחבילה ראשונה חדשה כדי להמשיך את תהליך לחיצת הידיים. הודעות לחיצת ידיים של TLS גם נמצאים בחבילות הראשונות האלה, שמאפשר יצירת סוד משותף לחיצת הידיים של TRT. מזהי החיבור שנבחרים יכללו בפרמטרי התעבורה של QUIC, שיאומתו בזמן לחיצת הידיים של TLS. בזמן השיחות על מזהי החיבור, QUIC תומך ביצירה אמינה של חיבורים בדומה לTCP. בזמן לשלוח מידע אפליקציה מוצפן ב-TTT 0 בחבילה הראשונה על ידי שימוש בפרמטרים מחיבור קודם ומפתח TLS שהשרת שיתף קודם לכן, אבל המידע RTT 0 הזה לא מוגן בפני reply attack. בכך שהוא תומך בשליחה בTCP יכול לתמוך במצבים שבהם נדרש T/TCP. נדון בהרחבה בחלק הקריפטוגרפי של תהליך לחיצת הידיים ב-6.1.

### 3.3 נדידת חיבור:

בשונה מTCP שבו השילוב של כתובות ה-IP ומספרי הפורט של שני הקצוות משמשים ליצירת מזהה החיבור, חיבור QUIC יכול לשרוד שינויים בכתובות הפרוטוקולים מאחורי הקלעים בגלל שימוש במספר זהות של חיבור – QUIC connection ID. אחרי שינוי ברשת, הקצה שנדד יכול לשלוח חבילות עם מזהה החיבור הקודם עם הכתובת החדשה שלו כדי לחדש את החיבור. אחרי שהצד השני מקבל את החבילה, הוא יבצע אימות מסלול כדי לאמת את הבעלות של הצד השני על הכתובת החדשה על ידי שליחה של challenge frame — שליחה של מידע רנדומלי לכתובת החדשה והמתנה לשליחה חוזרת של המידע, ואז שני הצדדים יכולים להמשיך לשלוח מידע. כדי למנוע מצופה פסיבי להסיק את הפעילות של קצה אחד בין מסלולי רשת שונים, קצה של QUIC יכול לספק לצד השני מזהי חיבור אלטרנטיביים מראש וקצה נודד יכול להשתמש במזהי חיבור שונים בזמן שליחת מידע מכתובות שונות. QUIC גם מאפשר לשרת לקבל חיבורים באותו IP, ולבקש מהלקוח לנדוד לכתובת שרת אחרת על ידי שימוש בפרמטרי התעבורה כדי לתת את הכתובת המועדפת בזמן תהליך לחיצת הידיים. אחרי שלחיצת הידיים מאומתת,

הלקוח מבצע אימות מסלול על הכתובת המועדפת של השרת ואם הוא מצליח, הוא ישלח את כל החבילות העתידיות לכתובת החדשה.

Connection ID SYN [Data] איור 3: QUIC מול TCP אחרי שינוי כתובת. SYN Connection בTCP, אחרי שינוי החיבור הישן נזרק ויש צורך בלחיצת ידיים חדשה (1 RTT) לפני שמידע [Data] חדש יכול להישלח. בOUIC. אפשר להשתמש ACK [Data] שוב בחיבור הישן ואפשר לשלוח מידע מיד אם השרת זיהה את הכתובת של הלקוח בעבר (לדוגמה, אם הלקוח חוזר לכתובת ישנה). Using TCP Using QUIC

# 4 חבילת QUIC:

#### 4.1 מבנה החבילה:


בשונה מTCP שבו המבנה של כותרת החבילה קבוע, ל-QUIC יש שני סוגים של כותרת. חבילות שקשורות ליצירת חיבור צריכות להכיל מגוון חלקי מידע, ומשתמשים במבנה כותרת ארוכה. אחרי שהחיבור נבנה, רק חלק מהחלקים בכותרת נחוצים ושאר החבילות משתמשות בכותרת קצרה יותר, בשביל יעילות. המבנה הקצר מודגם באיור 4. כל חבילה יכולה להכיל אחד או יותר מהמסגרות (frames) והמסגרות לא

Flags Destination Connection ID | Frame 1 | Stream ID +-+-+-+-+-+-[Offset] Packet Number Frame 2 +-+-+-+-+-+-Protected Payload (\*) [Length] | Stream Data (\*) ... | Frame n |

איור 4: מבנה של כותרת קצרה. מסגרת 2 היא מסגרת סטרים שמכילה מידע אפליקציה.

לכל חבילה בQUIC יש מספר סידורי ייחודי. המספר הזה עולה באופן מונוטוני, מסמן את סדר השליחה של החבילות ולא קשור לאחזור אבידות5. כך ניתן בקלות וביעילות לדעת כמה חבילות עלולות להיות בתוך הרשת, בניגוד לבקרת עומס של TCP שחולק את אותו החלון עם בקרת הזרימה (אמינות שליחת המידע). המקבל בQUIC מאשר את מספר החבילה הגדול ביותר

המקבל בQUIC מאשר את מספר החבילה הגדול ביותר שהתקבל עד כה, ביחד עם אישורים סלקטיביים שהתקבלות שהתקבלו (selective ACKs) – אישור של כל החבילות שהתקבלו מתחתיו, בקידוד לפי טווחי מספרים רציפים, כמו שניתן לראות באיור 5. השימוש במסגרות שמיועדות לACK יכול לתמוך בעד 256 בלוקים של אישורים במסגרת



איור 5: מבנה של מסגרת ACK ב-QUIC. השדה של Largest Acknowledged מתאר את מספר החבילה הגדול ביותר שהשולח מכיר. טווח אישורים (ACK range) הוא מספר החבילות הרציפות שאושרו לפני מספר החבילה הגדול ביותר שאושר. הפער הוא מספר החבילות שלא אושרו ברצף לפני כל טווח אישורים.

אחת, בניגוד ל3 הטווחים שיש לTCP בגלל מגבלת הגודל של שדה הoptions. זה מאפשר לQUIC לאשר חבילות שהתקבלת ACK מקבלת שהתקבלו במסגרות ACK מרובות, שמעלה את העמידות מול סידור מחדש ואיבוד חבילות. כשחבילת QUIC מקבלת אישור, זה אומר שכל המסגרות שהגיעו באותה החבילה הגיעו.

#### :Stream – זרם 4.2


QUIC אימץ מספר דברים ישירות מ-HTTP/2, ואחד מהם זה הכנסה של stream multiplexing לתוך שכבת התעבורה. באותה דרך שבה ב-HTTP/2 מספר זרמים יכולים להתקיים בחיבור TCP אחד, כל חיבור QUIC יכול התעבורה. באותה דרך שבה ב-HTTP/2 מספר זרמים במקביל. הרעיון הזה גם לוקח השראה מהמבנה של זרמים של SST [11]. בכלל, QUIC גם אימץ את הרעיון של לפרק את המידע למסגרות ושימוש בהם כיחידות התקשורת הבסיסיות. כל זרם ב-QUIC מזוהה על ידי מזהה זרם ייחודי, כאשר שני הביטים הכי קטנים (LSB) שלו מייצגים את הקצה שהתחיל את הזרם והאם הזרם הוא דו-כיווני. כל זרם דומה לחיבור TCP, שמספק שליחה לפי הסדר של זרם בתים

(Byte stream). הזרם מחולק למסגרות, באופן דומה לסגמנטים של TCP. Stream frame offset .TCP – כמו מספרים סדרתיים של TCP, משמשים לסידור של המידע וזיהוי ושליחה מחדש של אבידות. כל מסגרת מזוהה על ידי [frame offset, stream ID משתמש במסגרות הSTREAM כדי לשדר מידע אפליקציה, ומספר מסגרות מזרמים שונים יכולים להיות ארוזים בתוך חבילה אחת.

הקצוות בQUIC יכולים להחליט איך לחלק את הרוחב פס בין זרמים שונים, ואיך לתת סדר עדיפויות למסגרות זרמים לפי מידע מהאפליקציה. זה מבטיח שחזור אבידות יעיל, בקרת עומס, ובקרת זרימה, שמאד משפיעים על הביצועים של האפליקציה.

e QUIC משתמש במרחבי מספרים שונים לכל רמת הצפנה (חבילות ראשונות, לחיצת יד, מידע של אפליקציה). מספרי חבילות הם ייחודיים בכל מרחב מספרים, וחבילות מקבלות אישורים במרחבים האלה. זה מאפשר הפרדה של מידע קריפטוגרפי בין מרחבי חבילות שונים.

חסימת ראש תור – Head of Line Blocking: פרוטוקול PTP/2 ניסה להשתמש ב- TCP כדי לפתור את הבעיה (לקוח של HTTP יכול לפתוח רק מספר מסוים של חיבורי TCP לשרת במקביל, וכאשר מגיעים לגבול הזה כל בקשה חדשה צריכה לחכות עד שבקשה קודמת תסתיים). אבל, בגלל ש-HTTP/2 עושה לגבול הזה כל בקשה חדשה צריכה לחכות עד שבקשה קודמת תסתיים). אבל, בגלל ש-TCP. תוכים TCP יחיד הוא עדיין יסבול מאותה בעיה של חסימת ראש תור ב-TCP. משתמש בזרמים בלתי-תלויים מרובים, הוא נמנע מבעיית HLB שנגרמת מהמתנה לחבילות אבודות בCP. בשחבילת נאבדת, רק הזרמים עם מסגרות שמוכלות בחבילה הזאת יצטרכו לחכות לשליחה מחדש. שאר הזרמים לא ייחסמו.



לדוגמה, באיור 6 יש 3 זרמי QUIC מסומנים באדום, ירוק, וכחול. הם מהווים חיבור יחיד. במקרה של אובדן חבילה בזרם האדום, הוא לא יחסום את השליחה בזרמים הירוק והכחול.

### :Datagram שליחה לא אמינה של 4.3

אפליקציות מסוימות, בפרט כאלה שצריכות לשלוח מידע בזמן אמת, מעדיפות לשלוח מידע בלי שליחה אמינה. כיום אפשר לתמוך באפליקציות האלה על ידי שימוש בUDP, או QUIC .DTLS תומך בשליחה לא אמינה אבל מוצפנת עם אפשר לתמוך באפליקציות האלה על ידי שימוש בPUIC, או QUIC עם תמיכה בDATAGRAM לא אמין, QUIC יכול לשפר מסגרות שלא יישלחו מחדש גם בגילוי אבדן [10]. עם תמיכה בdatagrams לא אמינה של DATAGRAM. חבילות את הגישה הנ"ל עם לחיצת יד אמינה ומאובטחת, ואז שליחה מאובטחת אך לא אמינה של DATAGRAM גם גורמות לACK, אז האפליקציה יכולה לבדוק האם המסגרת נשלחה או לא.

### :QUICב 5

### :RTT שערוך 5.1

ACK של QUIC מקודדים את העיכוב בין הקבלה של החבילה ושליחת הACK שלה, שמאפשר למקבל של הACK לחשב את הזמן בפועל שלוקח לשדר חבילה ברשת. אז כשקצה מקבל מסגרת ACK, הוא יכול לייצר דוגמה של הTTT של המסלול ברשת של ידי חישוב של הזמן שעבר מאז השליחה של החבילה הכי גדולה שאושרה. QUIC משתמש ב3 הערכים הבאים כדי לייצר תיאור סטטיסטי של הTTT של המסלול ברשת: RTT מינימלי (smoothed\_rtt) RTT שנצפו (min\_rtt), ממוצע משוקלל מעריכי דינאמי של TTT (smoothed\_rtt), והשונות הממוצעת של דוגמאות ה"שליחה מחדש לrttvar). על ידי שימוש במספרי חבילות מונוטוניים עולים, השליחה מחדש בQUIC נמנעת מבעיית ה"שליחה מחדש לא ברורה" של TCP, שנגרמת מזה שלחבילה שנשלחת מחדש יש את אותו מספר כמו החבילה המקורית.

### **5.2** בקרת עומס:

הפרדה של בקרת עומס, ו-QUIC משתמש במספרי חבילות לבקרת עומס, ו-QUIC הפרדה של בקרת עומס, ו-stream frame offset לבקרת אמינות.

שימוש באלגוריתמים קיימים: בדומה לבקרת עומס ב-QUIC ,TCP משתמש בבקרת עומס מבוססת חלון שמגבילה את מספר הבתים שהשולח יכול לשלוח בפרק זמן מסוים. QUIC לא מנסה לפתח אלגוריתמים משל עצמו לבקרת עומס, ולא להשתמש באחד ספציפי. QUIC מספק סימנים גנריים לבקרת עומס, והמשתמש חופשי להשתמש במנגנונים משלו. אלגוריתם בקרת עומס שמתועדת בסטנדרט של QUIC מתואר בנספח A.

כדי להימנע מהקטנה מיותרת של חלון בקרת העומס, QUIC לא מקטין את החלון אלא אם כן הוא מזהה *עומס* מדי להימנע מהקטנה מיותרת שצריכות ACK מוגדרות כאבודות, נגדיר מצב של עומס מתמיד רק אם:

- אף אחת מהחבילות ביניהן לא קיבלה ACK,
  - קיימת דוגמה RTT מלפני שהן נשלחו,
- .persistent congestion duration וההבדל בין זמני השליחה שלהן גדול מזמן העומס המתמיד

זמן העומס המתמיד מחושב על ידי שילוב של ה- rttvar ,smoothed\_rtt, והזמן המקסימלי שמקבל עלול להשתהות לפני שליחת אישור.

שולח בQUIC יקציב את השליחה כדי למזער את הסיכוי לגרום לעומס בטווח הקצר, על ידי ווידוא שההפרשים בין שליחת החבילות הם יותר מהזמן המחושב לפי ה-smoothed\_rtt, גודל החלון, וגודל החבילה.

# 5.3 גילוי ושחזור אובדן:

גילוי אבדות לפי ACK: כמו שמתואר לעיל, כל חבילת QUIC מכילה כמה מסגרות, שכל אחת מהן יכולה להיחשב כמקבילה לפקטת QUIC .IP מגלה אבידות לפי החבילות האלה (כלומר, מקביל לאוסף של פקטות IP): לכל חבילה שמקבלת ACK, כל המסגרות בחבילה הזאת נחשבות שקיבלו ACK. המסגרות נחשבות אבודות אם החבילה לא קיבלה ACK, או אם חבילה מאוחרת יותר קיבלה ACK ונחצה רף מסוים. QUIC משתמש בשני סוגי רפים כדי לקבוע האם חבילה תיחשב אבודה:

- על חבילה עם מספר גבוה בפער מסוים מהחבילה האבודה. לדוגמה, אם ACK לפי מספר חבילה: אם קיבלנו ACK על חבילה עם מספר גבוה בפער מסוים מהחבילה המאושרת הכי גדול הוא X והרף הוא T, אז כל החבילות "באוויר" שיש להן מספר קטן מ X-T ייחשבו אבודות.
- רשת המקסימום מבין הTTT המשוער של הרשת (2 לפי זמן: אם החבילה האבודה נשלחה לפני לפחות מספר פעמים המקסימום מבין הTTT המשוער של הרשת והTTT האחרון שנמדד, ולוקחים את המקסימום. RTT האחרון שנמדד, ולוקחים את המקסימום.  $m\cdot c$  נקרא לו  $m\cdot c$  שמגדיר את הרף. אז הרף יהיה  $m\cdot c$  ייחשבו מניח שחבילה קיבלה ACK בזמן t והרף הוא t והרף הוא t אז כל החבילות "באוויר" שנשלחו לפני  $t-t_0$  ייחשבו אבודות.

הרפים האלה נותנים איזשהו מרווח בשביל סידור מחדש של חבילות ונמנע משליחה מחדש מיותרת. זה גם נועד למנוע ירידה בביצועים שנגרמת מבקרת העומס בגלל גילוי אבידות.

כדי לגלות אובדן של חבילות "זנב", QUIC מאתחל טיימר בשביל ה- (Probe Timeout Period (PTO) בכל זמן UPTO מאתחל טיימר בשבילה שדורשת ACK נשלחת. ה-PTO מוגדר כמו זמן העומס המתמיד (5.2). כשהטיימר של ה-PTO נגמר, השולח ישלח עוד חבילה שדורשת ACK בתור גישוש, שיכול לחזור על מידע שכבר באוויר כדי למנוע שליחות מחדש.

**שחזור אובדן:** אחרי שמגלים אבידה, המסגרות האבודות מוכנסות לתוך חבילות יוצאות חדשות (שיקבלו מספרים חדשים, בלי קשר לחבילות האבודות).

עם גילוי ושחזור אבידות, QUIC מאפשר שליחה של זרם בתים בצורה מסודרת ואמינה, בדומה לTCP.

### :QUIC אבטחת 6

אבטחה היא בעדיפות ראשונה בפרוטוקול. כתוצאה מכך, QUIC מצפין כמעט הכל בתוך הפרוטוקול (חוץ משדות שהכרחיים לרשת, כמו כתובות מקור ויעד), ביחד עם שילוב הדוק של אבטחה. חלק מהשילוב הזה הוא איחוד שהכרחיים של התעבורה והאבטחה: זה מאפשר להוריד RTT אחד מהזמן שדרוש לבנות את החיבור. למרות שבאופן נאיבי נראה שזה עובר על העקרון של הפרדת רכיבים, ברוב המקרים שבהם משתמשים בTCP, משתמשים בTLS מעליו, ככה שאין פה הקרבה בכלל.


## 6.1 לחיצת ידיים קריפטוגרפית בQUIC:

QUIC משתמש במפתחות שנגזרים מלחיצת ידיים של TLS כדי להגן על הסודיות של החבילות [19] וההודעות של QUIC לחיצת הידיים של TLS נשלחות במסגרות CRYPTO בחבילות הראשונות וחבילות לחיצת הידיים, שמחוברות TLS לתהליך לחיצת הידיים של התעבורה. אפשר לתאר את היחס בין QUIC ל-TLS כך: QUIC לוקח מידע מ-TLS לתהליך לחיצת ידיים של התעבורה נותן לTLS זרם אמין. התהליך הכולל ללחיצת ידיים קריפטוגרפית בTTT (הודעות לחיצת יד מפתחות וכו') ובתמורה נותן לTLS זרם אמין. התהליך הכולל ללחיצת ידיים קריפטוגרפית בTT בלי אימות של הלקוח מתוארת באיור 7 ועובדת כך:

- הלקוח מאתחל את תהליך לחיצת היד הקריפטוגרפית על ידי שליחת הודעת ClientHello של Enzy בחבילה public share of its ephermal שהלקוח תומך בהם, ה- cipher suites את הפוללת את הכוללת את הביש משלים בהם, ה- Diffie-Helman key (החלק הפומבי של מפתח ה-DH החולף) ופרמטרי התעבורה שלו. עוד תוספות של TLS כמו אינדיקציה לשם השרת יכולות גם להיכלל בהודעת ה ClientHello.
  - אחרי שהשרת מקבל את החבילה הראשונית של הלקוח, הוא עונה עם חבילה ראשונית שיש בה:
     הודעת הServerHello של TLS, שכוללת את הפומבי של המפתח Diffie-Helman של השרת,
- ואולי עוד הרחבות של TLS שהכרחיות ליצירת ההקשר הקריפטוגרפי. בשלב הזה, השרת יכול לגזור את Master Secreta עם המפתח הפרטי שלו והמפתח הציבורי של הלקוח, וישתמש במפתחות האלה כדי להגן Master Secreta על החבילות העתידיות. אחרי זה, השרת שולח חבילת לחיצת יד שיש בו את הודעת לחיצת היד הבאה: EncryptedEx tensions כוללת את פרמטרי התעבורה של השרת, עוד תוספות של TLS שלא נדרשות בשביל לייצר הקשר קריפטוגרפי, הודעה הכוללת את ה certificate chain של לחיצת היד מפתח הפרטי, והודעת Finished שנותנת אימות של ללחיצת היד והמפתחות [17].
  - השרת יכול עכשיו להתחיל לשלוח מידע עם חבילות 1 RTT למרות שעוד לא ווידאנו שהלקוח "חי".
- אחרי שהלקוח קיבל את החבילה הראשונית וחבילת לחיצת היד של השרת, הוא גם יכול להסיק את ה
   Master Secret של החיבור ולחשב את המפתחות כדי להגן על החבילות העתידיות. הוא ישלח את הודעת
   הFinished של TLS בחבילת לחיצת יד כדי לאשר את לחיצת היד. הוא גם יכול להתחיל לשלוח מידע לשרת
   בחבילות 1 RTT.
  - אחרי שהקבלה על הודעת הFinished מהלקוח, השרת ישלח מסגרת Finished בחבילת RTT כדי

בחבילת 1 RII כדי לאשר את סיום לחיצת היד.

בגלל שחבילות רבות יכולות להיכלל ב UDP datagram יחיד, הפעולות הנ"ל יכולות להתבצע ב4 Datagrams בלבד.




QUIC-TLS של 1 RTT איור 7: לחיצת יד

שליחה של מידע QUIC :0 RTT מאפשר ללקוח לשלוח מידע אפליקציה מוצפן לפני שלחיצת הידיים הושלמה על ידי QUIC ידי QUIC יכול לייצא זהות מפתח שכבר שותף Pre – שימוש בפרמטרים מחיבור קודם [19]. אחרי שחיבור נקבע, שרת QUIC יכול לייצא זהות מפתח שכבר שותף TLS של NewSessionTicket של החיבור דרך הודעת TLS של השקושר ל PSK של הזהות הPSK הזו קבל מידע QUIC יכול לזכור את זהות הPSK הזו הצדל מידע מוקדם מקסימלי מיוחד כדי לסמן שהוא יקבל מידע RTT 0. לקוח PSK יכול לזכור את זהות הלדע יד שיוכל לעשות לחיצת יד פשוטה יותר בפעם הבאה. התהליך הכללי של לחיצת יד 0 מתוארת באיור 8 ועובדת כך:

- הלקוח יוזם את לחיצת היד על ידי שליחת חבילה ראשונית בדומה לזו בתהליך לחיצת יד של 1 RTT, עם הלקוח יוזם את לחיצת היד על ידי שליחת חבילה ראשונית בדומה לזו בתהליך לחיצת יד של PSK תוספות TLS מסוימות. הלקוח ישתמש בתוספת בדוספת בדוספת בידי לסמן שיש לו מידע 0 RTT לשלוח. המידע אפליקציה נכלל בחבילת ישימוגן על ידי ה-resumption secret, שיכול להיכנס לתוך UDP datagram יחיד ביחד עם החבילה הראשונית.
- סעור השרת משתמש במחסנית הTLS כדי לבדוק אם החבילה אמינה. אם כן, השרת משתמש במחסנית הTLS ופרוטוקול האפליקציה כדי לבדוק את האמינות של החבילה. חלק מהבדיקה של מחסנית הQUIC היא לוודא שאיזשהו מצב תעבורה מחובר ל-session ticket, מעל ומעבר לדרישות של TLS.
  - אם השרת בוחר לא לקבל מידע RTT 0, הוא יחזור ללחיצת יד RTT 1 ואין צורך בפעולות מיוחדות.
- השרת ישלח חבילה ראשונית וחבילת לחיצת יד בדומה ללחיצת יד 1 RTT עם כמה שינויים. בהודעת השרת ישלח חבילה ראשונית וחבילת לחיצת יד בדומה ללחיצת יכלול את תוספת ה pre\_shared\_key כדי לסמן שהוא מצפה לזהות הServerHello כדי לסמן שמידע ה EncryptedExtensions כדי לסמן שמידע ה early\_data TLS כדי לסמן שמידע ה לחיצת הידעת לא צריך לשלוח early\_data TLS או הודעת Certificate Verify כי הזהות שלו כבר אומתה. כדי מקובל, והשרת לא צריך לשלוח בר שלו שמשלב או הודעת Master Secret חדש שמשלב את ה- Horestar שנגזר מהחלפת מפתחות ה-DH החדשים. השרת גם ישלח מסגרת Shared Secret ואת חבילת ה TT לאשר את חבילת ה O RTT.
  - החולף של DH החדש חרי שהוא קיבל את החלק הפומבי של מפתח הDH החולף של השרת. שאר התהליך זהה ללחיצת יד של RTT 1.

בכל זאת, יש כמה דברים שכדאי לעשות באופן כללי. לדוגמה, כשמשתמשים בRTT 0, עדיף להשתמש במפתחות 0 RTT כדי להגן רק על מידע אימפוטנטי בגלל שחבילות 0 RTT אינן מוגנות בפני reply attack. בנוסף, כדי למזער 0 RTT פגיעות אבטחה, כשהמידע השמור של הלקוח פג תוקף, השרת צריך לדחות את חיבור ה RTT 0 ולשלוח את מידע האימות שלו כמו ביצירת חיבור בפעם הראשונה. זה מובנה בפרוטוקול QUIC, והלקוח אמור לעבור ישירות לתהליך הזה בלי בעיות.



# כותרת ומטען מאומת ומוצפן:

פרוטוקול QUIC מצפין את כל החלקים הפרקטיים של החבילה, בכוונה. למרות שיש פה פשרה – לדוגמה, להסתרת מידע מהFP יש יתרונות וחסרונות – זה מאפשר הגנה חדשה למשתמשים. בפרט, QUIC מאמת את כל הכותרות ומטענים שלו (חוץ מחבילות שקובעות גרסה), וגם מצפין את רוב המידע שעובר. איור 4 מראה את מבנה החבילה של QUIC, כותרות של חבילות אינן מוצפנות כי הן משמשות להכוונה או פענוח של המטען. גוף החבילה, שמכיל מסגרות, מוצפן. כל מה שיש בכותרת המוצפנת צריך להישאר ב-plaintext בשביל פעילות תקינה. הכותרת מכילה דגלים שמגדירים איזה שדות קיימים ובאיזה אורך. מזהה החיבור מכוון את החבילה לשרת היעד ובו זמנית משמש כמזהה למצב החיבור. מספר החבילה דרוש בשביל אימות ופענוח, ולכן לא יכול להיות מוצפן.

להצפנה הזו יש גם יתרון בכך שהיא מבטיחה שיחסית נוח לשפר ולעדכן את QUIC. התאבנות של פרוטוקולים היא בעיה ידועה, קשה לעדכן middleboxes כדי להתאים לשינויים בפרוטוקול, שמגביל את הגמישות בעיצוב פרוטוקולי רשת. חבילות QUIC ברובן מוצפנות, מה שמונע שינוי על ידי middleboxes, ומגביל את ההתאבנות של הפרוטוקול.

### 7 אפליקציות מעל HTTP/3 :QUIC בתור דוגמה:

כפרוטוקול אפליקציות, HTTP מקודד אלמנטים מסוימים עם סמנטיקה עשירה, והתכונה הכי רלוונטית היא מודל הודעות בקשה-תגובה: לקוח דפדפן יכול לשלוח מספר בקשות בו זמנית, שהתגובות שלהן מצריכות תגובות בעדיפויות שונות כדי לשפר את חווית המשתמש. אבל אם HTTP רץ על חיבור TCP, שמאפשר שליחה על זרם בתים יחיד בלבד, התגובות יכולות להישלח רק בסדר שבו השרת קיבל את הבקשות. העיצוב של QUIC תומך בזרמים מרובים כדי לענות על ההגבלה הזאת של TCP. בפרט, HTTP/3 (הגרסה העדכנית

העיצוב של QUIC תומך בזרמים מרובים כדי לענות על ההגבלה הזאת של TCP. בפרט, HTTP/3 (הגרסה העדכנית QUIC העיצוב של HTTP שנועדה לרוץ על QUIC) משתמש בסמנטיקת הזרמים של HTTP כדי לאפשר לכל תגובת HTTP להישלח באופן בלתי תלוי ועם עדיפויות שונות.

- בתור התעבורה מאחורי הקלעים של QUIC ,HTTP/3 מספק שליחה אמינה לפי הסדר ברמת הזרם, ובקרת עומס ברמת החיבור. כל זוג בקשה-תגובה של HTTP ממופה לזרם עצמאי, וכך זוגות שונים לא יחסמו אחד את השני במקרים של אבידות. QUIC גם מספק אבטחה שווה ל TLS+TCP, ופחות עיכובים ביצירת חיבור.
- בקרת זרמים נשלטת ברמת התעבורה. QUIC מטפל בשליחה אמינה וסידור של המסגרות ושולח את המידע לאפליקציה.

#### 8 סיכום:


QUIC מייצג את העיצוב הכי טוב של פרוטוקול תעבורה עד כה. הרעיונות הבסיסיים של העיצוב לא נפלו מהשמיים יום אחד, אלא QUIC מייצג הצטברות של לקחים שנלמדו מהתנסות ברשתות ועיצובי פרוטוקולים קודמים בעשורים QUIC .0 RTT ושומר וממחזר מצבי חיבור כדי לאפשר התקשרות ב T/TCP ושומר וממחזר מצבי חיבור כדי לאפשר התקשרות ב QUIC .0 RTT גמאמץ רעיונות מRTP, ורץ מעל UDP כדי להישאר מחוץ לוernel ומשתמש ברעיון ALF/ADU שמתואר ב [7]. בדומה ל SCTP ו- QUIC ,HTTP/2 משתמש בזרמים מרובים כדי להקל על חסימת ראש תור, ומסגרות מסוגים שונים כדי לתמוך במגוון התקשרויות שליטה. האימוץ של הרעיונות האלה ואיחודם לפרוטוקול אחד מאפשר לQUIC למזער עיכובים ובעיות אחרות.

- תמיכה בשליחה אמינה של מידע לגופים מרובים.
  - תמיכה בהכלת עיכורים

#### נספח א: אלגוריתם NEWRENO:

האלגוריתם מתועד בסטנדרטים של QUIC [14]. מכונת המצבים מתוארת באיור 9. בנוסף לחלון העומס, יש משתנה slow start threshold – נוסף שנקרא רף התחלה איטית

- 1) **התחלה איטית slow start:** השולח בQUIC מתחיל במצב התחלה איטית ויחזור למצב אם מתגלה עומס מתמיד. במצב הזה, חלון העומס יגדל בצורה מעריכים (אקספוננציאלית); בכל פעם מגדילים במספר הבתים מתמיד. במצב הזה, חלון העומס יגדל בצורה מעריכים (recovery) אם חבילה הוגדרה אבודה או הcounter של ECN-CE הוגדל.
- 2) **התאוששות recovery:** בכל פעם שהשולח נכנס למצב התאוששות, חלון העומס יקטן בחצי ורף ההתחלה האיטית יוגדר הגודל החדש של חלון העומס. השולח ייכנס למצב הימנעות מעומס כשחבילה שנשלחה בזמן מצב התאוששות מקבלת אישור.
- (3) **הימנעות מעומס congestion avoidance:** במצב הזה, נשתמש בגישת "הגדלה בחיבור, הקטנה בכפל" congestion avoidance: מעומס בספל" (AIMD). additive increase, multiplicative decrease אחד לכל היותר. השולח ייכנס למצב התאוששות כאשר חבילה מוגדרת אבודה או הcounter של ECN-CE
- 4) **טיפול בעומס מתמיד:** כשמוכרז עומס מתמיד, חלון העומס יוקטן למינימום והשולח יחזור למצב התחלה איטית.



#### נספח ב: משא ומתן על גרסה:

בניגוד לפרוטוקולי תעבורה אחרים, QUIC תומך בקיום במקביל של גרסאות שונות. כדי לתמוך בתכונה הזו, השרת ולקוח יכולים לנהל משא ומתן כדי להסכים על גרסה נתמכת לפני יצירת החיבור. זה שימושי כדי לאפשר לפרוטוקולים להתפתח ועדיין לאפשר לצדדים להחליט באיזה גרסה להשתמש. בשביל לקוחות שתומכים בגרסאות מרובות, QUIC צריך לבחור את המקסימום מבין גודל החבילה המינימלי מכל הגרסאות הנתמכות בתור החבילה הראשונה. אם השרת לא מקבל את הגרסה, הוא יחזיר חבילה עם רשימה של גרסאות נתמכות. זה יוסיף עיכוב של ATRTT לתהליך לחיצת הידיים.

- [1] Transmission Control Protocol. RFC 793, September 1981.
- [2] Mike Bishop. Hypertext transfer protocol version 3 (http/3). Rfc, February 2021.
- [3] Ethan Blanton, Dr. Vern Paxson, and Mark Allman. TCP Congestion Control. RFC 5681, September 2009.
- [4] Robert Braden. T/tcp– tcp extensions for transactions functional specification. RFC 1644, July
- [5] Michelle Cotton, Lars Eggert, Dr. Joseph D. Touch, MagnusWesterlund, and Stuart Cheshire. Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Procedures for the Management of the Service Name and Transport Protocol Port Number Registry. RFC 6335, August 2011.
- [6] AdamLangley et. al. The quic transport protocol: Design and internet scale deployment. In Proc. of SIGCOMM, 2017.
- [7] David Clark et. al. Architectural considerations for a new generation of protocols. In Proc. of SIGCOMM, 1990.
- [8] Eric Rescorla et. al. Datagram transport layer security version 1.2. RFC 6347, January 2012.
- [9] Henning Schulzrinne et. al. Rtp: A transport protocol for real-time applications. RFC 3550, July 2003.
- [10] Tommy Pault et. al. An unreliable datagram extension to quic. Rfc, March 2021.
- [11] Bryan Ford. Structured streams: a new transport abstraction. In Proceedings of the 2007 conference on Applications, technologies, archi tectures, and protocols for computer communications, pages 361–372, 2007.
- [12] IANA. Registry. Service Name and Transport Protocol Port Number https://www.iana.org/assignments/service-names-port numbers/service-names-port-numbers.xhtml, 2021 (Last Updated 2021-10-04).
- [13] Jana Iyengar. The maturing of quic, fastly, industry insights. https://www.fastly.com/blog/maturing-of-quic, November 2019.
- [14] Jana Iyengar and Ian Swett. QUIC Loss Detection and Congestion Control. RFC 9002, May 2021.
- [15] Jana Iyengar and Martin Thomson. QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. RFC 9000, May 2021.
- [16] Jon Postel. User datagram protocol. RFC 768, August 1980.
- [17] Eric Rescorla. The transport layer security (tls) protocol version 1.3. RFC 8446, August 2018.
- [18] Randall Stewart. Stream control transmission protocol. RFC 4960, September 2007.
- [19] Martin Thomson and Sean Turner. Using TLS to Secure QUIC. RFC 9001, May 2021.