


# OceanBase 存储引擎高级技术



## 目录



第一章/ OB 分布式架构高级技术

第二章 / OB 存储引擎高级技术

第三章 / OB SQL 引擎高级技术

第四章/OB SQL调优

第五章 / OB 分布式事务高级技术


第六章/ OBProxy 路由与使用运维

第七章 / OB 备份与恢复

第八章 / OB 运维、 监控与异常处理



## 2.1 系统架构概念图



## 2.1 内存结构 (一)

- OceanBase是支持多租户架构的准内存分布式数据库,对大容量内存的管理和使用提出了很高要求。
- OceanBase会占据物理服务器的大部分内存并进行统一管理。

**Total Memory** (Physical Server, VM or Docker) observer Memory OS

通过参数设定observer占用的内存上限

- memory\_limit\_percentage
- memory\_limit

## 2.1 内存结构 (二)

OceanBase提供两种方式设置observer内存上限

- 按照物理机器总内存的百分比计算observer内存上限: 由memory limit percentage参数配置。
- 直接设置observer内存上限: 由memory\_limit参数配置。

memory\_limit=0时, memory\_limit\_percentage决定observer内存大小; 否则由memory\_limit决定observer内存大小。

以100GB物理内存的机器为例,下述表格展示了不同配置下机器上的observer内存上限:

	memory_limit_percentage	memory_limit	observer内存上限		
场景1	80	0	80GB		
场景2	80	90GB	90GB		

场景1: memory\_limit=0, 因此由memory\_limit\_percentage确定observer内存大小, 即100GB\*80% = 80GB。


场景2: memory\_limit='90GB', 因此observer内存上限就是90GB, memory\_limit\_percentage参数失效。

#### **OCEANBASE**

## 2.1 内存结构 (三)

#### OB系统内部内存

- 每一个observer都包含多个租户(sys租户 & 非sys租户)的数据,但observer的内存并不是全部分配给租户。
- observer中有些内存不属于任何租户,属于所有租户共享的资源,称为"系统内部内存"。



通过参数设定"系统内部内存"上限

system memory

#### 租户可用的总内存


• "observer内存上限" – "系统内部内存"

### 2.1 内存结构 (四)

每个租户内部的内存总体上分为两个部分

- 不可动态伸缩的内存: MemStore。
- 可动态伸缩的内存: KVCache

MemStore用来保存DML产生的增量数据,空间不可被占用; KVCache空间会被其它众多内存模块复用。



#### MemStore

- 大小由参数memstore\_limit\_percentage决定,表示租户的 MemStore 部分占租户总内存的百分比。
- 默认值为50,即占用租户内存的50%。
- 当MemStore内存使用超过freeze\_trigger\_percentage定义的百分比时(默认70%),触发冻结及后续的转储/合并等行为。

#### **KVCache**

- 保存来自SSTable的热数据,提高查询速度。
- 大小可动态伸缩,会被其它各种Cache挤占。

#### 2.1内存结构总体结构回顾 sys 租户内存 (memstore\_limit\_percentage) 触发 minor 或 major freeze (freeze trigger percentage) sys租户 cache memory 1-freeze-trigger\_percentage (转储、合并时,这部分内存依然可以使用) eg. KV, row , block cache (1-memstore limit percentage) 租户1内存 observer总内存 observer租户内存 (memstore limit percentage) (memory-limit) ( observer 总内存 -触发 minor 或 major freeze (memory-limt-percentage) OS总内存 system memory) (freeze trigger percentage) (物理服务器、VM、docker) 为 OS 预留内存 observer system 内存 租户1 cache memory 1-freeze-trigger\_percentage (转储、合并时,这部分内存依然可以使用) (1-observer内存) (system memory) eg. KV, row , block cache (1-memstore limit percentage) . . . . . . . . 租户N内存 (memstore limit percentage) 触发 minor 或 major freeze (freeze trigger percentage) 1-freeze-trigger\_percentage (转储、合并时,这部分内存依然可以使用) 租户N cache memory eg. KV, row , block cache (1-memstore limit percentage)

ERROR 4030 (HY000): OB-4030:Over tenant memory limits

#### • 判断MemStore是否超过上限

```
select /*+ READ_CONSISTENCY(WEAK), query_timeout(100000000) */ TENANT_ID,IP,
   round(ACTIVE/1024/1024/1024,2) ACTIVE_GB,
   round(TOTAL/1024/1024/1024,2) TOTAL_GB,
   round(FREEZE_TRIGGER/1024/1024/1024,2) FREEZE_TRIGGER_GB,
   round(TOTAL/FREEZE_TRIGGER*100,2) percent_trigger,
   round(MEM_LIMIT/1024/1024/1024,2) MEM_LIMIT_GB
from gv$memstore
where tenant_id >1000 or TENANT_ID=1
order by tenant_id,TOTAL_GB desc;
```

查看TOTAL\_GB是否已经达到MEM\_LIMIT\_GB,即已经将MemStore全部写满。

ERROR 4030 (HY000): OB-4030:Over tenant memory limits

• 如MemStore内存未超限,判断是MemStore之外的哪个module占用内存空间最高

查看排名靠前的内存模块。

ERROR 4030 (HY000): OB-4030:Over tenant memory limits

· 除去MemStore和KVCache, 查看使用超过一定大小(比如10GB)的内存模块

```
select *
from gv$memory
where used > 1024*1024*100
         and CONTEXT not in ('OB_MEMSTORE','OB_KVSTORE_CACHE')
order by used desc;
```

查看排名靠前的内存模块。

500租户内存超限

- tenant\_id=500的租户是OB内部租户,简称500租户。
- 500租户的内存使用量没有被v\$memory和gv\$memory统计,需要单独查询\_\_all\_virtual\_memory\_info表

```
select svr_ip, mod_name, sum (hold) system_memory_sum
from __all_virtual_memory_info
where tenant_id=500 and hold<>0
group by svr_ip, mod_name
order by system_memory_sum desc;
```

查看排名靠前的内存模块。

alloc memory或allocate memory相关的报错

- observer日志报错信息举例
  - ..... alloc memory failed(ret=-4013, size=65536, mem=NULL, label ="OB SQL HASH SET", ctx id =9......
  - ..... oops, alloc failed, tenant\_id=1001 ctx\_id=9 hold=266338304
    limit=268435455 .....
  - ..... allocate memory failed(nbyte=213552, operator type="PHY\_MULTI\_PART\_INSERT") .....
  - ERROR [LIB] ob\_malloc (ob\_malloc.h:49) [41618][YB420BC07F46-0005827EE15391DA] [It=10] allocate memory fail(attr=tenant\_id=1159, mod\_id=389, ctx\_id=14, prio=0) BACKTRACE:0x30cd679 0x305bda7 0xfb62b5 0x25ce0aa 0x25cf11d 0xfed33d 0xe31274 0x25d4cfb 0x25aaf50 0x25a1550

报错的原因,通常是系统内存耗尽,或者已经达到了内存使用的上限。

PLANCACHE命中率低于90%

-- 跑批除外,如果是OLTP系统PLANCACHE 命中率应不低于 90%,运行下述语句查看 PLANCACHE 命中率:

```
select hit_count, executions, (hit_count/executions) as hit_ratio from v$plan_cache_plan_stat where (hit_count/executions) < 0.9;
```

select hit\_count,executions,(hit\_count/executions) as hit\_ratio
from v\$plan\_cache\_plan\_stat
where (hit\_count/executions) < 0.9 and executions > 1000;

# 2.1 参数相关总览

名称.	含义	计算公式
Max_memory	租户最大可用的内存	租户创建过程中用户设定的
Sys Memory	500租户内存上限	默认配置30G
WORK_AREA	租户工作区内存	默认是租户内存的5%
		ob_sql_work_area_percentage
Active Memstore Used	活跃memtable占用的内存	实时统计
Total Memstore Used	Memstore整体占用的内存	active + frozen memstore内存
memstore_limit_percentage	租户内存最大可以给memsotore 使用的比例	默认50%
freeze_trigger_percentage	基于memstore_limit <sub>,</sub> memstore触发冻结的百分比	默认70%

m	mysql> select * from oceanbase.v\$memstore;								
Ť	TENANT_ID						FREEZE_TRIGGER		MEM_LIMIT
+	1	†	849175576	†	855385112	†	12025908370	†	17179869150
	500	ı	0	ı	0	ı	3228180212899171530	ı	4611686018427387900 I
I	1010		66379344	ı	104234576	ı	751619260	ı	1073741800
ı	1013		381563184	ı	489353520	ı	751619260	ı	1073741800
ı	1016		0	ı	37691392	ı	375809630	ı	536870900 I
1	1025		610066512	ı	642424912	I	7516192740	I	10737418200 I
1	1034	ı	0	ı	532480	I	7516192740	I	10737418200
+		+		4		+		+	+



2.2.1 转储与合并

2.2.2 合并操作策略


2.2.3 转储操作策略



#### 2.2.1 LSM Tree 技术简介

LSM Tree (The Log-Structured Merge-Tree) 简介


- 将某个对象 (Partition) 中的数据按照 "key-value" 形式在磁盘上有序存储 (SSTable) ;
- ・ 数据更新先记录在MemStore中的MemTable里,然后再合并(Merge)到底层的ssTable里;
- · SSTable和MemTable之间可以有多级中间数据,同样以key-value形式保存在磁盘上,逐级向下合并。



### 2.2.1 memtable内存结构

• 双索引结构: B+树索引以及哈希索引


• Undo流程



### 2.2.1 基于 LSM Tree 的实践: 合并

OceanBase中最简单的LSM Tree只有C0层(MemTable)和C1层(SSTable)。两层数据的合并过程如下:


- ・ 将所有observer上的MemTable数据做大版本冻结(Major Freeze),其余内存作为新的MemTable继续使用;
- · 将冻结后的MemTable数据合并 (Merge) 到SSTable中,形成新的SSTable,并覆盖旧的SSTable;
- · 合并完成后, 冻结的MemTable内存才可以被清空并重新使用。



## 2.2.1 合并的细化

1. 细化:全量合并、增量合并、渐进合并、轮转合并


2. 引入了转储,当转储产生的增量数据积累到一定程度时,通过Major Freeze实现**大版本的合并**。这样就推迟了合并的时机。



### 2.2.1 基于 LSM Tree 的实践: 转储


为了解决2层LSM Tree合并时引发的问题(资源消耗大,内存释放速度慢等),引入了"转储"机制:

- 1. 将MemTable数据做小版本冻结 (Minor Freeze) 后写到磁盘上单独的转储文件里,不与SSTable数据做合并;
- 2. 转储文件写完之后,冻结的MemTable内存被清空并重新使用;
- 3. 每次转储会将MemTable数据与前一次转储的数据合并(Merge),转储文件最终会合并到SSTable中。



### 2.2.1 基于 LSM Tree 的实践: 分层转储

- 为了优化转储越来越慢的问题,引入了"分层转储"机制:
  - 1. 多层compaction策略:新增 L0 层:被冻结的 MemTable 会直接 flush 为 Mini SSTable,可同时存在多个Mini SSTable。
  - 2. 架构变化: 3层 Vs 4层
    - 1. 3层架构: memtable + minor sstable(L1) + major sstable (L2)
    - 2. 4层架构: memtable + mini sstable(L0) + minor sstable(L1) + major sstable (L2)
  - 3. 参数 minor\_compact\_trigger 控制L0层Mini SSTable 总数
  - 4. 参数 major\_compact\_trigger 控制memtable dump flush次数达到时触发major compaction



### 2.2.1 转储的基本概念

#### 转储功能的引入,是为了解决合并操作引发的一系列问题:

- 1. 资源消耗高,对在线业务性能影响较大。
- 2. 单个租户MemStore使用率高会触发集群级合并,其它租户成为受害者。
- 3. 合并耗时长, MemStore内存释放不及时, 容易造成MemStore满而数据写入失败的情况。

#### 转储的基本设计思路

- 1. 每个MemStore触发单独的冻结 (freeze trigger percentage) 及数据合并,不影响其它租户;
- 2. 也可以通过命令为指定租户、指定observer、指定分区做转储。
- 3. 只和上一次转储的数据做合并,不和SSTable的数据做合并。



### 2.2.1 转储带来的影响

#### 转储的优势

- 1. 每个租户的转储不影响observer上其它的租户,也不会触发集群级转储,避免关联影响。
- 2. 资源消耗小,对在线业务性能影响较低。
- 3. 耗时相对较短, MemStore更快释放, 降低发生MemStore写满的概率。

#### 转储的副作用

- 1. 数据层级增多,查询链路变长,查询性能下降。
- 2. 冗余数据增多,占用更多磁盘空间。



#### 2.2.1 转储&合并对比

转储和合并的最大区别在于,合并是集群上所有的Partition在一个统一的快照点和全局静态数据进行合并的行为,是一个全局的操作,最终形成一个全局快照。转储和合并的对比如下表所示:

转储 (Minor freeze)	合并(Major freeze)
Partition级别,只是MemTable的物化。	全局级别,产生一个全局快照。
每个Partition独立决定自己MemTable的冻	全局Partition一起做MemTable的冻结操作
结操作,主备Partition无需保持一致。	,要求主备Partition保持一致。
转储只与相同大版本的Minor SSTable合并,	合并会把当前大版本的SSTable和MemTable
产生新的Minor SSTable,所以只包含增量数	与前一个大版本的全量静态数据进行合并,产
据,最终被删除的行需要特殊标记。	生新的全量数据



2.2.1 转储与合并

2.2.2 合并操作策略

2.2.3 转储操作策略



### 2.2.2 OB合并触发方式

#### 三种合并触发方式

- 1. 定时合并
- 2. MemStore使用率达到阈值自动合并
- 3. 手动合并

### 2.2.2 OB合并方式: 定时合并

• 由major\_freeze\_duty\_time参数控制定时合并时间,可以修改参数控制合并时间: alter system set major freeze duty time='02:00'

```
mysql> show parameters like '%major_freeze_duty_time%' \G;
zone: ET15SQA_1
    svr_type: observer
      svr_ip: 100.81.166.54
    svr_port: 2882
       name: major_freeze_duty_time
   data_type: NULL
      value: 02:00
value_strict: NULL
       info: the start time of system daily merge procedure. Range: [00:00, 24:00)
 need_reboot: 0
     section: daily_merge
visible_level:
```

## 2.2.2 OB合并方式: MemStore使用率达到阈值自动合并

当租户的 MemStore内存使用率达到freeze\_trigger\_percentage参数的值, 并且转储的次数已经达到了 minor\_freeze\_times参数的值,会自动触发合并。

- 1. 通过查询(g)v\$memstore视图来查看各租户的memstore内存使用情况。
- 2. 查转储次数: gv\$memstore, \_\_all\_virtual\_tenant\_memstore\_info 中 freeze\_cnt 列

mysql> select * from oceanbase.v\$memstore;							
TENANT_ID		TOTAL	1	FREEZE_TRIGGER		4	
1 1	849175576	855385112	Ť	12025908370	Ť	17179869150	
I 500 I	0	1 0	ı	3228180212899171530	ı	4611686018427387900 I	
1010	66379344	104234576		751619260	ı	1073741800 I	
1013	381563184	489353520		751619260	ı	1073741800 I	
1016	0	37691392		375809630	ı	536870900 I	
1025	610066512	642424912		7516192740	ı	10737418200 I	
1034	0	532480		7516192740	ı	10737418200	
+		+	+		+	+	



### 2.2.2 OB合并方式: 手动合并

• 可以在"root@sys"用户下,通过以下命令发起手动合并(忽略当前MemStore的使用率):

```
alter system major freeze;
```

• 合并发起以后,可以在"oceanbase"数据库里用以下命令查看合并状态:

```
select * from all zone; 或者 select * from all zone where name = 'merge status';
```

```
mysal> select * from __all_zone where zone='ET15SOA_3';
                             amt_modified
 amt_create
 2016-04-29 14:55:53.378903 | 2017-06-26 02:04:14.325282 | ET15SQA_3 | all_merged_version
                                                                                                         1249 I
 2016-04-29 14:55:53.378402 | 2017-06-26 02:00:06.590930 | ET15SQA_3 | broadcast_version
                                                                                                         1249 I
 2016-04-29 14:55:53.379224 | 2017-06-26 02:04:14.324942 | ET15SOA_3 | is_merge_timeout
 2016-04-29 14:55:53.378242 | 2017-06-26 02:04:14.323853 | ET15SQA_3 | is_merging
 2016-04-29 14:55:53.378723 | 2017-06-26 02:04:14.324597 | ET15SOA_3 | last_merged_time
                                                                                           1498413854323150
 2016-04-29 14:55:53.378562 | 2017-06-26 02:04:14.324284 | ET15SQA_3 | last_merged_version |
                                                                                                         1249 I
 2016-04-29 14:55:53.379064 | 2017-06-26 02:00:06.591288 | ET15S0A_3 | merge_start_time
                                                                                             1498413606590133
 2016-04-29 14:55:53.379596 | 2017-06-26 02:04:14.325831 | ET15SQA_3 | merge_status
                                                                                                            0 | IDLE
 2017-01-03 14:47:29.144475 | 2017-01-03 14:47:29.144475 | ET15SQA_3 | region
                                                                                                            0 | default_region
 2016-04-29 14:55:53.378083 | 2017-06-10 20:11:38.874648 | ET15SQA_3 | status
                                                                                                            2 | ACTIVE
 2016-04-29 14:55:53.379436 | 2016-04-29 14:55:53.379436 | ET15SOA_3 | suspend_merging
11 rows in set (0.05 sec)
```

## 2.2.2 查看 OB 集群合并和冻结状态 \_\_all\_zone

#### 全局信息:

- frozen\_time 表示冻结时间
- frozen version 表示版本号,从1开始。
- global\_broadcast\_version 表示这个版本已经通过各ObServer进行合并。
- is merge error 表示合并过程中是否出现错误。
- last merged version 表示上次合并完成的版本。
- try\_frozen\_version 表示正在进行哪个版本的冻结,如果
   try\_frozen\_version和frozne\_version相等,则表示该版本已经完成 冻结。
- merge\_list 表示ZONE的合并顺序。

#### zone相关信息:

- all\_merged\_version 表示本zone最近一次已经合并完成的版本。
- broadcast\_version 表示本zone收到的可以进行合并的版本。
- is\_merge\_timeout 如果在一段时间还没有合并完成,则将此字段置为1,表示合并时间太长,具体时间可以通过参数zone\_merge\_timeout来控制。
- merge\_start\_time / last\_merged\_time 分别表示 合并开始、结束时间。
- last\_merged\_version 表示本zone最近一次合并完成的版本。
- merge\_status 表示本zone的合并状态

#### 合并状态:

- IDLE: 未合并
- MERGING:正在合并
- TIMEOUT:合并超时
- ERROR:合并出错

Suspend\_merging

#### 2.2.2 轮转合并

借助自身天然具备的多副本分布式架构, OceanBase引入了轮转合并机制:

- 一般情况下, OceanBase会有3份(或更多)数据副本;可以轮流为每份副本单独做合并。
- 当一个副本在合并时,这个副本上的业务流量可以暂时切到其它没有合并的副本上。
- 某个副本合并完成后,将流量切回这个副本,然后以类似的方式为下一个副本做合并,直至所有副本完成合并。

#### 关于轮转合并的更多说明:


- 通过参数enable\_merge\_by\_turn开启或者关闭轮转合并。
- 以ZONE为单位轮转合并,只有一个ZONE合并完成后才开始下一个ZONE的合并;合并整体时间变长。
- 某一个ZONE的合并开始之前,会将这个ZONE上的Leader服务切换到其它ZONE;切换动作对长事务有影响。
- 由于正在合并的ZONE上没有Leader,避免了合并对在线服务带来的性能影响。

#### **OCEANBASE**

#### 2.2.2 OB 每日合并策略

可通过以下几项控制每日合并的策略:

- enable\_manual\_merge: OB的配置项, 指示是否开启手动合并;
- enable\_merge\_by\_turn: OB的配置项, 指示是否开启自动轮转合并;
- zone\_merge\_order: 指定自动轮转合并的合并顺序;



## 2.2.2 设置轮转合并顺序

- 合并开始前,通过参数zone\_merge\_order设置合并顺序;只对轮转合并有效。
- 场景举例

```
假设集群中有三个zone, 分别是z1,z2,z3, 想设置轮转合并的顺序为"z1 -> z2 -> z3", 步骤如下: alter system set enable_manual_merge = false; -- 关闭手动合并 alter system set enable_merge_by_turn = true; -- 开启轮转合并 alter system set zone merge order = 'z1,z2,z3'; -- 设置合并顺序
```

• 取消自定义的合并顺序

```
alter system set zone merge order = ''; -- 取消自定义合并顺序
```



# 2.2.2 OB轮转合并示例

假设集群中的设置是zone\_merge\_order = 'z1,z2,z3,z4,z5', zone\_merge\_concurrency = 3, 一次轮转合并的大概过程如下:

事件	调度	并发合并的ZONE	合并完成的ZONE
1. 开始合并。	z1,z2,z3发起合并	z1,z2,z3	
2. 一段时间后, z2完成合并。	z4发起合并	z1,z3,z4	z2
3. 一段时间后, z3完成合并。	z5发起合并	z1,z4,z5	z2,z3
4. 一段时间后,全部ZONE完成 合并。			z1,z2,z3,z4,z5



# 2.2.2 合并策略对比

合并策略	调度策略	如何开启	使用场景	注释
手动合并	用户通过sql命 令指定zone开始 合并,需要用户 自己控制并发度	1. 开启手动合并 alter system set enable_manual_merge = true; 2. 用户自主决定合并顺序和并发度,通过SQL命令调度zone合并,比如调度zl开始合并: alter system start merge zone = 'z1';	纯手工操作,一般在业务每日 合并出现问题、需要人工介入 的情况下启用	一旦开启,每次合 并都需要用户主动 调度,除非关掉手 动合并,开启自动 合并;
自动非轮转合并	所有zone一起开 始合并,没有并 发度控制	<ol> <li>关闭手动合并alter system set enable_manual_merge = false;</li> <li>关闭轮转合并 alter system set enable_merge_by_turn = false;</li> </ol>	当业务量比较小的情况下,合并中的zone也能支持业务流量时,则可以开启自动非轮转合并,这样做能够避免用户跨表join请求变成分布式跨机查询	每日合并会对业务 请求产生一定的性 能影响,需要跟业 务进行确认
自动指定顺序的 轮转合并	用户直接指定轮 转的顺序,RS 只负责并发度控 制;	各个版本实现有不同, 具体看相关 版本介绍	一种特殊的轮转合并策略,一般不会使用,只有当智能轮转合并不满足业务需求的情况下,才需要为集群定制特殊的合并调度策略;	在zone成员发生变 更的情况下,自动 指定顺序的轮转合 并会失效,退化成 智能轮转合并
智能轮转合并	RS根据一定策略依次调度zone 合并,并进行并发度控制;  RS根据一定策略依次调度zone 合并,并进行并发度控制;  1. 关闭手动合并 alter system set enable_manual_merge = false; 2. 开启轮转合并 alter system set enable_merge_by_turn = true;  1. 关闭手动合并 alter system			

### 2.2.2 合并注意事项

#### 合并超时时间

- 由参数zone\_merge\_timeout定义超时阈值;默认值为'3h'(3个小时)。
- 如果某个ZONE的合并执行超过阈值,合并状态被设置为TIMEOUT。

#### 空间警告水位

- 由参数data\_disk\_usage\_limit\_percentage定义数据盘空间使用阈值,默认值90。
- 当数据盘空间使用量超过阈值后,合并任务打印ERROR警告日志,合并任务失败;需要尽快扩大数据盘物理空间,并调大data\_disk\_usage\_limit\_percentage参数的值。
- 当数据盘空间使用量超过阈值后,禁止数据迁入。



## 2.2.2 合并控制

- 合并线程数, 由参数merge\_thread\_count控制
- 控制可以同时执行合并的分区个数; 单分区暂不支持拆分合并, 分区表可以加快合并速度。
- 默认值为0: 表示自适应, 实际取值为min(10, cpu cnt \* 0.3)。
- 最大取值不要超过48: 值太大会占用太多CPU和IO资源,对observer的性能影响较大;
- 而且容易触发系统报警,比如CPU使用率超过90%可能会触发主机报警。
- 如对合并速度没有特殊要求,建议使用默认值0。



### 2.2.2 合并控制

设置SSTable中保留的数据合并版本个数

- 由参数max\_kept\_major\_version\_number控制,默认值为2。
- 调大参数值可以保留更多历史数据,但同时占用更多的存储空间。
- 在hint中利用frozen version(<major version>)指定历史版本。

#### 实际用例

```
      MySQL [oceanbase]> select zone, svr_ip, major_version
      mysql> select /*+ frozen_version(29) */ * from tmp1;

      -> from __all_virtual_partition_sstable_image_info
      | c1 | c2 | |

      -> order by 1,2,3;
      | 1 | 1 | 1 |

      | zone | svr_ip | major_version |
      | 3 | 3 | 3 |

      | zone1 | 29 |
      | 3 | 7 | 3 |

      | zone1 | 30 |
      | mysql> select /*+ frozen_version(30) */ * from tmp1;

      | zone2 | 3 | 30 |
      | c1 | c2 |

      | zone2 | 30 | 30 |
      | c1 | c2 |

      | zone3 | 29 | 30 |
      | 1 | 101 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 2 | 202 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 2 | 202 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 2 | 202 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 303 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 303 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 303 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 303 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 303 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 30 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 30 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 30 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 30 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 30 |

      | zone3 | 30 | 30 |
      | 3 | 30 |

      <td
```


### 2.2.2 查看合并记录和状态

\_\_all\_rootservice\_event\_history表,查看合并记录:

version	   zone	+   start_time		merge_time_minute	module   module	   event
215		+   2019-07-15 02:00:00.578840	+   2019-07-15 02:38:59.361596	+   38	   daily_merge	   start_merge
215	10.00	2019-07-15 02:00:00.581834	2019-07-15 02:38:59.364602	38	daily_merge	start_merge
215	.0	2019-07-15 02:00:00.584847	2019-07-15 02:38:55.337379	38	daily_merge	start_merge
216		2019-07-16 02:00:00.714304	2019-07-16 02:28:58.388486	28	daily_merge	start_merge
216		2019-07-16 02:00:00.717919	2019-07-16 02:28:58.391507	28	daily_merge	start_merge
216		2019-07-16 02:00:00.721122	2019-07-16 02:28:54.423908	28	daily_merge	start_merge

#### \_\_all\_zone表,查看当前合并状态:

#### 最近一次合并的版本号



#### 当前未在合并

merge	e_status	0	IDLE
	e_status	0	IDLE
	e_status	0	IDLE
	e_status	0	IDLE

### 2.2.2 问答

- freeze\_trigger\_percentage 这个参数的主要目的是什么? 它的取值需要 考虑哪些因素?

- 轮转合并主要解决了什么问题? 又引入了什么新问题?





2.2.1 转储与合并

2.2.2 合并操作策略

2.2.3 转储操作策略



### 2.2.3 转储相关参数

### minor\_freeze\_times

- · 控制两次合并之间的转储次数,达到此次数则自动触发合并(Major Freeze)。
- 设置为 0表示关闭转储,即每次租户MemStore使用率达到冻结阈值 (freeze\_trigger\_percentage) 都直接触发集群合并。

### minor\_merge\_concurrency

- 并发做转储的分区个数; 单个分区暂时不支持拆分转储, 分区表可加快速度。
- · 并发转储的分区过少,会影响转储的性能和效果(比如MemStore内存释放不够快)。
- 并发转储的分区过多,同样会消耗过多资源,影响在线交易的性能。



### 2.2.3 手动触发转储

ALTER SYSTEM MINOR FREEZE

[{TENANT[=] ('tt1' [, 'tt2'...]) | PARTITION\_ID [=] 'partidx%partcount@tableid'}]

[SERVER [=] ('ip:port' [, 'ip:port'...])];

#### 几个可选的控制参数

- tenant:指定要执行minor freeze的租户
- partition id:指定要执行minor freeze的partition
- server:指定要执行minor freeze的observer

当什么选项都不指定时,默认对所有observer上的所有租户执行转储。

手动触发的转储次数不受参数minor\_freeze\_times的限制,即手动触发的转储次数即使超过设置的次数,也不会触发合并(Major Freeze)。



### 2.2.3 如何查看转储的记录

MemStore使用率达到freeze\_trigger\_percentage而 触发的租户级转储,在\_\_all\_server\_event\_history表中查询:

手工发起的转储,在\_\_all\_rootservice\_event\_history 表中可以查到具体的选项:

```
MySQL [oceanbase]> select
        __all_server_event_history
        event like '%merge%' or event like '%minor%'
       amt_create desc limit 50
                            | svr_ip
2020-12-15 00:03:27.326387 |
                                                 25882 | freeze
2020-12-15 00:03:27.325064 |
                                                 25882 | minor_merge | minor merge start
2020-12-15 00:03:27.289327
                                                 25882 | freeze
                                                                      do minor freeze
                                                                                                | tenant_id | 1001
2020-12-15 00:03:25.774260
                                                                     | do minor freeze success | tenant_id | 1001
 2020-12-15 00:03:25.774196
                                                 25882
                                                                                                tenant_id | 1001
                                                        minor_merae | minor merae start
                                                                      do minor freeze
2020-12-15 00:03:25.742751 |
                                                                                                I tenant id I 1001
2020-12-15 00:03:25.573175 |
                                                                     I do minor freeze success I tenant id I 1001
2020-12-15 00:03:25.573120
                                                        minor_merge | minor merge start
                                                                                                | tenant_id | 1001
 2020-12-15 00:03:25.547458
                                                                      do minor freeze
                                                                                               | tenant id | 1001
2020-12-15 00:02:53.230877
                                                                                               | tenant_id | 1001
2020-12-15 00:02:53.099860
                                                                      minor merge finish
                                                                                               | tenant_id | 1001
 2020-12-15 00:02:44.032599
                                                                      minor merge finish
                                                                                                | tenant_id | 1001
2020-12-15 00:02:16.485040
                                                                      do minor freeze success | tenant_id | 1001
2020-12-15 00:02:16.483594
                                                                                                | tenant_id | 1001
                                                        minor_merge | minor merge start
2020-12-15 00:02:16.431847
                                                                                                | tenant_id | 1001
2020-12-15 00:02:15.235066 |
                                                                      | do minor freeze success | tenant_id | 1001
2020-12-15 00:02:15.234964
                                                                                                tenant id | 1001
                                                        minor_merge | minor merge start
2020-12-15 00:02:15.200344
                                                                      l do minor freeze
                                                                                                | tenant id | 1001
 2020-12-15 00:02:14.987789 |
                                                                      | do minor freeze success | tenant_id | 1001
2020-12-15 00:02:14.987735
                                                 25882 | minor_merge | minor merge start
                                                                                               | tenant_id | 1001
 2020-12-15 00:02:14.962074 | 11.100. 24 |
                                                25882 | freeze
```

```
event like '%minor%'
 > gmt_create desc
create: 2020-12-15 00:11:17.736441
module: root_service
event: root_minor_freeze
t_create: 2020-12-15 00:11:02.730996
module: root_service
event: root_minor_freeze
 value2: {tenant_ids:[1001, 1002], partition_key:{tid:18446744073709551615, partition_id:-1, part_idx:268435455, subpart_idx:268435455}, server_list:["11.166 20 ]f:25882", "11.11 20:25882"], zone
t_create: 2020-12-15 00:10:21.745924
event: root minor freeze
```

### 2.2.3 转储适用场景

#### 转储功能比较适用于以下场景

- 1. 批处理、大量数据导入等场景,写MemStore的速度很快,需要MemStore内存尽快释放。
- 2. 业务峰值交易量大,写入MemStore的数据很多,但又不想在峰值时段触发合并(Major Freeze),希望能将合并延后。

#### 转储场景的常用配置方法

- 1. 减小freeze\_trigger\_percentage的值(比如40),使MemStore尽早释放,进一步降低MemStore写满的概率。
- 2. 增大minor\_freeze\_times的值,尽量避免峰值交易时段触发合并(Major Freeze),将合并的时机延后到交易低谷时段的每日合并(major\_freeze\_duty\_time)。

#### **OCEANBASE**

## 2.2.3 转储&合并对比

合并与转储都能将MemStore内存中的数据冻结并写到磁盘上,数据写盘完成后也都能释放MemStore内存,但二者还是有很多不同之处:

合并 (Major freeze)	转储(Minor freeze)
集群级行为,所有observer上所有租户的MemStore统一冻结。	以"租户+observer"为维度,每个MemStore独立触发冻结; 也可以通过手工命令,为特定的分区单独执行。
MemTable数据和转储数据全部合并到SSTable中,完成后数据只剩一层。	只会和前一次的转储数据做合并,不涉及SSTable数据,完成 后有转储和SSTable两层数据。
更新的数据量大(全部租户、全部observer、含SSTable), 消耗较多的CPU和IO资源,MemStore内存释放较慢。	更新的数据量小(单独租户、单独observer、不含SSTable) ,消耗的资源更少,可加快MemStore内存的释放。
触发条件:单个租户的MemStore使用率达到 freeze_trigger_precentage,并且转储已经达到指定次数;手工 触发;定时触发。	触发条件:单个租户的MemStore使用率达到 freeze_trigger_precentage;手工触发。



