内存分配

CPU调度算法

先来先服务(FCFS)调度算法

短作业(进程)优先调度算法SJ(P)F

非抢占式优先权算法

抢占式优先权调度算法

高相应比算法HRN:响应比=(等待时间+要求服务时间)/要求服务时间;

- 1) 如果作业的等待时间相同,则要求服务的时间愈短,其优先权愈高,因而该算法有利于短作业。
- (2) 当要求服务的时间相同时,作业的优先权决定于其等待时间,等待时间愈长,其优先权愈高,因而它实现的是先来先服务。
- (3) 对于长作业,作业的优先级可以随等待时间的增加而提高,当其等待时间足够长时,其优先级便可升到很高,从而也可获得处理机。简言之,该算法既照顾了短作业,又考虑了作业到达的先后次序,不会使长作业长期得不到服务。因此,该算法实现了一种较好的折衷。当然,在利用该算法时,每要进行调度之前,都须先做响应比的计算,这会增加系统开销。

时间片轮转调度RR:按到达的先后对进程放入队列中,然后给队首进程分配CPU时间片,时间 片用完之后计时器发出中断,暂停当前进程并将其放到队列尾部,循环;

多级反馈队列调度算法:目前公认较好的调度算法;设置多个就绪队列并为每个队列设置不同的优先级,第一个队列优先级最高,其余依次递减。优先级越高的队列分配的时间片越短,进程到达之后按FCFS放入第一个队列,如果调度执行后没有完成,那么放到第二个队列尾部等待调度,如果第二次调度仍然没有完成,放入第三队列尾部...。只有当前一个队列为空的时候才会去调度下一个队列的进程。

● FIFO算法

先入先出, 即淘汰最早调入的页面。

● OPT(MIN)算法

选未来最远将使用的页淘汰,是一种最优的方案,可以证明缺页数最小。可惜,MIN需要知道将来发生的事,只能在理论中存在,实际不可应用。

• LRU(Least-Recently-Used)算法

用过去的历史预测将来, 选最近最长时间没有使用的页淘汰(也称最近最少使用)。

LRU准确实现: 计数器法, 页码栈法。

由于代价较高,通常不使用准确实现,而是采用近似实现,例如Clock算法。

首次适应(First Fit)算法:空闲分区以地址递增的次序链接。分配内存时顺序查找,找到大小能满足要求的第一个空闲分区。

最佳适应(Best Fit)算法:空闲分区按容量递增形成分区链,找到第一个能满足要求的空闲分区。

最坏适应(Worst Fit)算法:又称最大适应(Largest Fit)算法,空闲分区以容量递减的次序链接。找到第一个能满足要求的空闲分区,也就是挑选出最大的分区。

inux 共享内存实现

说起共享内存,一般来说会让人想起下面一些方法:

- 1、多线程。线程之间的内存都是共享的。更确切的说,属于同一进程的线程使用的是同一个地址空间,而不是在不同地址空间之间进行内存共享;
- 2、父子进程间的内存共享。父进程以MAP_SHARED|MAP_ANONYMOUS选项mmap一块匿名内存,fork之后,其子孙进程之间就能共享这块内存。这种共享内存由于受到进程父子关系的限制,一般较少使用;
- 3、mmap文件。多个进程mmap到同一个文件,实际上就是大家在共享文件page cache中的内存。不过文件牵涉到磁盘的读写,用来做共享内存显然十分笨重,所以就有了不跟磁盘扯上关系的内存文件,也就是我们这里要讨论的tmpfs和shmem;

进程间通信方式

管道 : 半双工 单向 只能父子进程

FIFO : 去掉父子进程限制

消息队列:独立于读写进程之外,避免了 FIFO 的同步阻塞问题,可以有选择性接收信息

信号量:一个计数器、用于为多个进程提供对共享数据对象的访问。

共享内存:允许多个进程共享一个给定的存储区。因为数据不需要在进程之间复制, 所以这是最快的一种 IPC。需要使用信号量用来同步对共享存储的访问。多个进程可以 将同一个文件映射到它们的地址空间从而实现共享内存。

套接字:可用于不同机器间的进程通信

五种io模型

	Blocking	Non-blocking
Synchronous	Read/write	Read/wirte (O_NONBLOCK)
Asynchronous	i/O multiplexing (select/poll)	AIO

同步

同步阻塞 IO (blocking IO)

同步阻塞 IO 模型是最常用的一个模型,也是最简单的模型。在linux中,默认情况下所有的 socket都是blocking

kernel就开始了IO的

第一个阶段:准备数据(对于网络IO来说,很多时候数据在一开始还没有到达。比如,还没有收到一个完整的UDP包。这个时候kernel就要等待足够的数据到来)。这个过程需要等待,也就是说数据被拷贝到操作系统内核的缓冲区中是需要一个过程的。而在用户进程这边,整个进程会被阻塞(当然,是进程自己选择的阻塞)。

第二个阶段: 当kernel一直等到数据准备好了,它就会将数据从kernel中拷贝到用户内存,然后kernel返回结果,用户进程才解除block的状态,重新运行起来。

- 1. 能够及时返回数据, 无延迟;
- 2. 对内核开发者来说这是省事了;

进程阻塞挂起不消耗CPU资源,及时响应每个操作;

实现难度低、开发应用较容易;

适用并发量小的网络应用开发:

不适用并发量大的应用:因为一个请求IO会阻塞进程,所以,得为每请求分配一个处理进程(线程)以及时响应,系统开销大。

缺点:

优点:

1. 对用户来说处于等待就要付出性能的代价了;

同步非阻塞 IO(nonblocking IO)

同步非阻塞就是"每隔一会儿瞄一眼进度条"的轮询(polling)方式。在这种模型中,设备是以非阻塞的形式打开的。这意味着 IO 操作不会立即完成,read 操作可能会返回一个错误代码,说明这个命令不能立即满足(EAGAIN 或 EWOULDBLOCK)。

也就是说非阻塞的recvform系统调用调用之后,进程并没有被阻塞,内核马上返回给进程,如果数据还没准备好,此时会返回一个error。进程在返回之后,可以干点别的事情,然后再发起recvform系统调用。重复上面的过程,循环往复的进行recvform系统调用。这个过程通常被称之为轮询。轮询检查内核数据,直到数据准备好,再拷贝数据到进程,进行数据处理。需要注意,拷贝数据整个过程,进程仍然是属于阻塞的状态。

同步非阻塞方式相比同步阻塞方式:

优点: 能够在等待任务完成的时间里干其他活了(包括提交其他任务,也就是"后台"可以有多个任务在同时执行)。

缺点:任务完成的响应延迟增大了,因为每过一段时间才去轮询一次read操作,而任务可能在两次轮询之间的任意时间完成。这会导致整体数据吞吐量的降低。

IO多路复用(IO多路复用在阻塞到select阶段时,用户进程是主动等待并调用 select函数获取数据就绪状态消息,并且其进程状态为阻塞。所以,把IO多路复用 归为同步阻塞模式。)

如果轮询不是进程的用户态,而是有人帮忙就好了。那么这就是所谓的"IO 多路复用"。UNIX/Linux 下的 select、poll、epoll 就是干这个的(epoll 比 poll、select 效率高,做的事情是一样的)。

IO多路复用有两个特别的系统调用select、poll、epoll函数。select调用是内核级别的,select轮询相对非阻塞的轮询的区别在于---前者可以等待多个socket,能实现同时对多个IO端口进行监听,当其中任何一个socket的数据准好了,就能返回进行可读,然后进程再进行recvform系统调用,将数据由内核拷贝到用户进程,当然这个过程是阻塞的。

select或poll调用之后,会阻塞进程,与blocking IO阻塞不同在于,此时的select不是等到socket数据全部到达再处理,而是有了一部分数据就会调用用户进程来处理。如何知道有一部分数据到达了呢?监视的事情交给了内核,内核负责数据到达的处理。也可以理解为"非阻塞"吧。I/O复用模型会用到select、poll、epoll函数,这几个函数也会使进程阻塞,但是和阻塞I/O所不同的的,这两个函数可以同时阻塞多个I/O操作。而且可以同时对多个读操作,多个写操作的I/O函数进行检测,直到有数据可读或可写时(注意不是全部数据可读或可写),才真正调用I/O操作函数。

IO multiplexing就是我们说的select, poll, epoll, 有些地方也称这种IO方式为event driven IO。select/epoll的好处就在于单个process就可以同时处理多个网络连接的IO。它的基本原理就是select, poll, epoll这个function会不断的轮询所负责的所有socket, 当某个socket有数据到达了, 就通知用户进程。

当用户进程调用了select,那么整个进程会被block,而同时,kernel会"监视"所有select负责的socket,当任何一个socket中的数据准备好了,select就会返回。这个时候用户进程再调用read操作,将数据从kernel拷贝到用户进程。

性能对比:

因为这里需要使用两个system call (select 和 recvfrom),而blocking IO只调用了一个 system call (recvfrom)。但是,用select的优势在于它可以同时处理多个connection。 所以,如果处理的连接数不是很高的话,使用select/epoll的web server不一定比使用multi-threading + blocking IO的web server性能更好,可能延迟还更大。(select/epoll的优势并不是对于单个连接能处理得更快,而是在于能处理更多的连接。)

在IO multiplexing Model中,实际中,对于每一个socket,一般都设置成为non-blocking,但是,如上图所示,整个用户的process其实是一直被block的。只不过process是被select这个函数block,而不是被socket IO给block。所以IO多路复用是阻塞在select,epoll这样的系统调用之上,而没有阻塞在真正的I/O系统调用如recvfrom之上。

优点:

I/O多路复用技术通过把多个I/O的阻塞复用到同一个select的阻塞上,从而使得系统在单线程的情况下可以同时处理多个客户端请求。与传统的多线程/多进程模型比,I/O多路复用的最大优势是系统开销小,系统不需要创建新的额外进程或者线程,也不需要维护这些进程和线程的运行,降底了系统的维护工作量,节省了系统资源

从整个IO过程来看,他们都是顺序执行的,因此可以归为同步模型 (synchronous)。都是进程主动等待且向内核检查状态。【此句很重要!!!】

高并发的程序一般使用同步非阻塞方式而非多线程 + 同步阻塞方式。要理解这一点,首先要扯到并发和并行的区别。比如去某部门办事需要依次去几个窗口,办事大厅里的人数就是并发数,而窗口个数就是并行度。也就是说并发数是指同时进行的任务数(如同时服务的 HTTP 请求),而并行数是可以同时工作的物理资源数量(如 CPU 核数)。通过合理调度任务的不同阶段,并发数可以远远大于并行度,这就是区区几个 CPU 可以支持上万个用户并发请求的奥秘。在这种高并发的情况下,为每个任务(用户请求)创建一个进程或线程的开销非常大。而同步非阻塞方式可以把多个 IO 请求丢到后台去,这就可以在一个进程里服务大量的并发 IO 请求。

异步

信号驱动式IO (signal-driven IO)

信号驱动式I/O:首先我们允许Socket进行信号驱动IO,并安装一个信号处理函数,进程继续运行并不阻塞。当数据准备好时,进程会收到一个SIGIO信号,可以在信号处理函数中调用I/O操作函数处理数据

异步非阻塞 IO(asynchronous IO)

相对于同步IO,异步IO不是顺序执行。用户进程进行aio_read系统调用之后,无论内核数据是否准备好,都会直接返回给用户进程,然后用户态进程可以去做别的事情。等到socket数据准备好了,内核直接复制数据给进程,然后从内核向进程发送通知。IO两个阶段,进程都是非阻塞的。

异步IO与信号驱动式IO的主要区别是:信号驱动式IO是由内核通知我们何时启动一个IO操作, 而异步IO是由内核通知我们IO操作何时完成。

同步与异步区别

- A synchronous I/O operation causes the requesting process to be blocked until that I/O operation completes. —— 同步IO操作导致进程阻塞,直到IO 操作完成。
- An asynchronous I/O operation does not cause the requesting process to be blocked. —— 异步IO操作不导致进程阻塞。
- 1. 支持一个进程所能打开的最大连接数

select	单个进程所能打开的最大连接数有FD_SETSIZE宏定义,其大小是32个整数的大小(在32位的机器上,大小就是32*32,同理64位机器上FD_SETSIZE为32*64),当然我们可以对进行修改,然后重新编译内核,但是性能可能会受到影响,这需要进一步的测试。
poll	poll本质上和select没有区别,但是它没有最大连接数的限制,原因是它是基于链表来存储的
epoll	虽然连接数有上限,但是很大,1G内存的机器上可以打开10万左右的连接,2G内存的机器可以打开20万左右的连接

2. FD剧增后带来的IO效率问题

select	因为每次调用时都会对连接进行线性遍历,所以随着FD的增加会造成遍历速度慢的"线性下降性能问题"。
poll	同上
epoll	因为epoll内核中实现是根据每个fd上的callback函数来实现的,只有活跃的socket才会主动调用callback,所以在活跃socket较少的情况下,使用epoll没有前面两者的线性下降的性能问题,但是所有socket都很活跃的情况下,可能会有性能问题。

3. 消息传递方式

select	内核需要将消息传递到用户空间,都需要内核拷贝动作
poll	同上
epoll	epoll通过内核和用户空间共享一块内存来实现的。

总结:

select的几大缺点:

- (1) 每次调用select, 都需要把fd集合从用户态拷贝到内核态, 这个开销在fd很多时会很大
- (2) 同时每次调用select都需要在内核遍历传递进来的所有fd. 这个开销在fd很多时也很大
- (3) select支持的文件描述符数量太小了,默认是1024

2 poll实现

poll的实现和select非常相似,只是描述fd集合的方式不同,poll使用pollfd结构而不是 select的fd set结构,其他的都差不多。

epoll优点:

基本原理:

epoll支持水平触发和边缘触发,最大的特点在于边缘触发,它只告诉进程哪些fd刚刚变为就绪状态,并且只会通知一次。还有一个特点是,epoll使用"事件"的就绪通知方式,通过epoll_ctl注册fd,一旦该fd就绪,内核就会采用类似callback的回调机制来激活该fd,epoll_wait便可以收到通知。

epoll使用一个文件描述符管理多个描述符,将用户关系的文件描述符的事件存放到内核的一个事件表中,这样在用户空间和内核空间的copy只需一次。

epoll的优点:

- 1. 没有最大并发连接的限制,能打开的FD的上限远大于1024(1G的内存上能监听约10万个端口)。
- 2. 效率提升,不是轮询的方式,不会随着FD数目的增加效率下降。只有活跃可用的FD才会调用callback函数;即Epoll最大的优点就在于它只管你"活跃"的连接,而跟连接总数无关,因此在实际的网络环境中,Epoll的效率就会远远高于select和poll。
- 3. 内存拷贝,利用mmap()文件映射内存加速与内核空间的消息传递;即epoll使用mmap减少复制开销。

综上, 在选择select, poll, epoll时要根据具体的使用场合以及这三种方式的自身特点:

- 1. 表面上看epoll的性能最好,但是在连接数少并且连接都十分活跃的情况下,select和poll的性能可能比epoll好,毕竟epoll的通知机制需要很多函数回调。
- 2. select低效是因为每次它都需要轮询。但低效也是相对的,视情况而定,也可通过良好的设计改善。