YEHOSHU'A MASTER

GUIDE D'UTILISATION

Plugin de mastering VST3 pour FL Studio • Version 1.0



1. Bienvenue

YEHOSHU'A MASTER est une suite de mastering complète réunie dans un seul plugin. Il réunit tout ce qu'il faut pour finaliser un morceau : égaliser, contrôler la dynamique, réchauffer, élargir, donner du punch et monter le volume jusqu'au niveau des sorties commerciales sans jamais dépasser le plafond choisi.

Chaîne de traitement (dans l'ordre)

#	Module	Ce qu'il fait
1	Input	Ajuste le niveau qui entre dans le plugin.
2	Equalizer	Low Cut + 5 bandes (Low Shelf, Low-Mid, Mid, Presence, High Shelf) avec courbe visible sur le spectre.
3	Multiband Dynamics	Compresseur 3 bandes (graves / médiums / aigus) à séparation sans coloration de phase.
4	Exciter	Ajoute des harmoniques aux basses (808 audibles sur téléphone) et de l'« air » dans les aigus.
5	Stereo Image	Largeur stéréo et basses en mono pour un bas du spectre solide.
6	Analog Saturation	Chaleur analogique Tape (douce) ou Tube (riche en harmoniques paires).
7	Soft Clipper	Arrondit les crêtes avant le limiteur pour un son plus fort et plus punchy.
8	Limiter	Limiteur brickwall à anticipation (look-ahead) : le BOOST monte le volume, le CEILING fixe le maximum.
9	Output + Dither	Niveau final et dither pour l'export 16 ou 24 bits.

Les modules 6 à 8 fonctionnent en **suréchantillonnage 4x** : la saturation et l'écrêtage restent propres, sans repliement (aliasing) ni crêtes inter-échantillons. La latence est d'environ 3 ms et elle est compensée automatiquement par FL Studio.

Allumer / éteindre un module
Chaque panneau a un bouton rond **power** en haut à droite. Orange = actif. Éteins un module pour entendre la différence, rallume-le pour comparer.

2. Installation dans FL Studio

- Copie le dossier **YEHOSHUA MASTER.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- Dans FL Studio : **Options → Manage plugins → Find installed plugins**. Coche l'étoile à côté de YEHOSHUA MASTER pour le mettre en favori.
- Ouvre le **Mixer** (F9), sélectionne la piste **Master** et charge le plugin dans le **dernier slot** (aucun autre effet après lui).
- Laisse le fader du Master à 0 dB : c'est le plugin qui gère le niveau final.
- Pour exporter : **File → Export → WAV** (24 bits pour un distributeur) ou MP3. Mets le Dither sur 16-bit seulement pour un fichier 16 bits.

Le fichier **YEHOSHUA MASTER.exe** (version autonome) permet aussi d'utiliser le plugin hors de FL Studio.
Si tu n'as pas encore le .vst3 compilé, suis le fichier README.md du projet : soit GitHub le compile pour toi gratuitement (onglet Actions), soit tu double-cliques sur build_windows.bat avec Visual Studio installé.

3. Commandes générales

Commande	Utilisation
Menu PRESET	Choisis un des 12 presets d'usine. Les flèches < > passent au preset précédent / suivant.
A / B	Deux mémoires de réglages. Clique pour basculer entre A et B et comparer deux versions de ton master.
COPY A>B	Copie le réglage actuel dans l'autre mémoire, puis modifie-le pour comparer.
Tourner un bouton	Glisse la souris vers le haut / bas. **Ctrl + glisser** = réglage fin.
Double-clic	Remet le bouton à sa valeur par défaut.
Valeur sous le bouton	Clique dessus pour taper une valeur exacte (ex. 120, 2.5k, -1).
Taille de la fenêtre	Tire le coin en bas à droite pour agrandir ou réduire l'interface.
Sauvegarde	Tous les réglages sont enregistrés avec ton projet FL Studio. Tu peux aussi sauver un preset FL (menu du plugin → Save preset as).

4. Les modules en détail

4.1 Equalizer + Spectrum

L'analyseur affiche le spectre de la sortie (en orange) et la courbe de ton EQ (ligne dorée). Les pastilles numérotées 1 à 5 montrent la position de chaque bande. En mastering, reste subtil : ±0,5 à 2 dB suffisent généralement.

Bande	Réglages	Rôle / conseil
Low Cut	ON + Freq 10–300 Hz	Filtre 24 dB/oct. Enlève l'infra-grave inutile (20–30 Hz) qui mange de la puissance au limiteur.
1 Low Shelf	Freq 20–500 Hz, Gain ±12 dB	Poids des basses. +1 à +2 dB vers 60–80 Hz pour plus de corps.
2 Low-Mid	Freq 40–1200 Hz, Gain, Q	Zone « boueuse » 200–400 Hz : une petite coupe éclaircit le mix.
3 Mid	Freq 200–6000 Hz, Gain, Q	Présence des voix et instruments. Attention au côté nasal vers 1 kHz.
4 Presence	Freq 1–16 kHz, Gain, Q	Clarté et attaque (3–5 kHz). Coupe vers 6–8 kHz pour adoucir les « s ».
5 High Shelf	Freq 2–20 kHz, Gain ±12 dB	Brillance et air au-dessus de 10 kHz.

Q (largeur)
Q petit (0,5–1) = correction large et musicale. Q grand (3–6) = correction étroite pour cibler une résonance.

4.2 Multiband Dynamics

Le signal est séparé en 3 bandes par deux fréquences de coupure. Chaque bande a son propre compresseur ; le petit indicateur **GR** à droite montre combien de dB sont retirés.

Réglage	Plage	Rôle / conseil
X-Over Lo / Hi	40–600 Hz / 1–10 kHz	Frontières graves/médiums et médiums/aigus (défaut 120 Hz et 2,5 kHz).
Mix	0–100 %	Compression parallèle : 50–70 % garde l'attaque naturelle tout en ajoutant de la densité.
Thresh	-60 à 0 dB	Seuil à partir duquel la bande est compressée. Vise 1 à 3 dB de GR.
Ratio	1:1 à 20:1	Force de la compression. 1,5:1 à 3:1 pour le mastering.
Makeup	±12 dB	Rattrape le volume perdu ou rééquilibre une bande.
Attack	0,1–200 ms	Lent (20–30 ms) sur les graves pour laisser passer le punch du kick.
Release	10–2000 ms	Retour au repos. 100–200 ms est un bon départ ; plus court = plus agressif.

4.3 Analog Saturation

Réglage	Rôle / conseil
Type	**Tape** : saturation symétrique douce, compresse légèrement les crêtes. **Tube** : asymétrique, harmoniques paires, son plus chaud et « vintage ».
Drive	0–24 dB. Quantité de saturation. 4–8 dB avec un Mix de 30–50 % = chaleur sans distorsion audible.
Mix	Dosage entre le son propre et le son saturé.

4.4 Exciter • Sub + Air

Réglage	Rôle / conseil
Sub Harmonics	Crée des harmoniques à partir des basses sous 110 Hz : ton 808 et ton kick s'entendent même sur téléphone et petits écouteurs. 20–50 % pour le rap/trap.
Air	Ajoute de l'éclat au-dessus de 7,5 kHz (voix, cymbales). 10–25 % suffit ; trop = son agressif.

4.5 Stereo Image

Réglage	Rôle / conseil
Width	0 % = mono, 100 % = original, 200 % = très large. 105–125 % élargit sans trous de phase.
Mono Bass + Mono Below	Met en mono tout ce qui est sous la fréquence choisie (40–300 Hz). Indispensable en club et sur vinyle ; 100–150 Hz est typique.

Surveille la corrélation de phase
La barre PHASE CORRELATION doit rester du côté droit (0 à +1). Si elle passe à gauche (rouge), ta stéréo est trop large et le morceau perdra du volume en mono.

4.6 Soft Clipper

Le soft clipper « rabote » les crêtes les plus courtes (kick, snare) avant le limiteur. Résultat : le limiteur travaille moins et le morceau sonne plus fort et plus percutant.

Réglage	Rôle / conseil
Drive	Pousse le signal dans le clipper (0–18 dB). Commence à 1–3 dB.
Ceiling	Niveau maximum en sortie du clipper (-12 à 0 dB).
Softness	0 % = écrêtage dur (agressif, plus de punch) ; 100 % = arrondi très doux (plus transparent).
CLIP (indicateur)	Réduction appliquée. Garde les pointes autour de 1–3 dB pour rester propre.

4.7 Limiter • Loudness

Réglage	Rôle / conseil
Boost	Le bouton du volume ! Il pousse le son dans le limiteur (0–24 dB). Monte-le en regardant les LUFS.
Ceiling	Plafond absolu de sortie (-6 à 0 dB). **-1,0 dB** pour Spotify / Apple / YouTube, -0,3 à -0,1 dB pour le club ou un CD.
Release	Vitesse de récupération. Court (30–60 ms) = plus fort mais peut pomper ; long (100–250 ms) = plus naturel.
LIMIT (indicateur)	Réduction de gain. Au-delà de 6–8 dB de façon continue, le son s'écrase : baisse le Boost ou aide-toi du Clipper.

4.8 Input • Output • Dither

Réglage	Rôle / conseil
Input	Niveau d'entrée (±24 dB). Si ton mix est très faible ou très fort, corrige ici en premier.
Output	Baisse le niveau final (jusqu'à -24 dB) sans changer le son, utile pour comparer à volume égal.
Dither	Off pour l'écoute et les exports 32 bits flottants. 24-bit pour un WAV 24 bits. 16-bit pour un CD ou un WAV 16 bits.

5. Lire les mesures

Mesure	Signification
INPUT / OUTPUT	Crêtes gauche / droite en dBFS. Le trait du haut garde la crête la plus haute. Le chiffre sous OUTPUT indique la crête de sortie.
GAIN REDUCTION	COMP = la bande la plus compressée, CLIP = clipper, LIMIT = limiteur. Plus la barre descend, plus le module travaille.
MOMENTARY	Volume perçu sur 0,4 s (bouge vite).
SHORT-TERM	Volume perçu sur 3 s. Regarde-le pendant le refrain pour juger le niveau.
INTEGRATED	Volume moyen de tout le morceau depuis le début de la lecture. C'est LA valeur à comparer aux plateformes. Clique RESET avant de lire le morceau du début à la fin.

Mesure	Signification
PHASE CORRELATION	+1 = mono parfait, 0 = très large, valeurs négatives = problème de phase.

Cibles de volume (LUFS intégré)

Destination	LUFS intégré	Ceiling conseillé
Spotify, YouTube, Tidal, Amazon	-14 LUFS	-1,0 dB
Apple Music	-16 LUFS	-1,0 dB
SoundCloud, rap/trap commercial	-10 à -8 LUFS	-1,0 à -0,3 dB
Club / DJ	-9 à -7 LUFS	-0,3 à -0,1 dB
Gospel, R&B, acoustique	-14 à -11 LUFS	-1,0 dB

Les plateformes baissent automatiquement les morceaux trop forts : masteriser à -8 LUFS pour Spotify ne te rendra pas plus fort, seulement plus écrasé. Choisis un niveau selon le style et l'énergie voulus.

6. Les 12 presets d'usine

Les presets sont des points de départ. Charge le plus proche de ton style, puis ajuste surtout le **Boost** du limiteur selon le volume de ton mix.

Preset	Pour quoi	Caractère
00 Init - Transparent	Partir de zéro	Tout est neutre ; seul le limiteur protège à -0,3 dB.
01 Hip-Hop Loud	Rap, boom bap, hip-hop moderne	Basses pleines, haut brillant, saturation Tape, clipper doux, +6 dB de boost.
02 Trap 808 Punch	Trap, 808 lourdes	Sub Harmonics à 55 %, basses en mono sous 150 Hz, clipper plus dur.
03 Gospel Warm & Wide	Gospel, louange, chorales	Tube chaud, stéréo à 125 %, air dans les aigus, ceiling -1 dB.
04 R&B Smooth	R&B, soul, néo-soul	Aigus maîtrisés, compression douce, ensemble velouté.
05 Afro / Kompa Groove	Afrobeats, kompa, zouk, dancehall	Médiums nettoyés, présence à 3 kHz, groove élargi.
06 Streaming -14 LUFS Safe	Mise en ligne sur les plateformes	Traitement léger, vise environ -14 LUFS, ceiling -1 dB.
07 Club Master MAX	Club, DJ, volume maximal	Tous les modules actifs, +9 dB de boost, ceiling -0,1 dB.
08 Drill Dark & Hard	Drill UK/NY, rap sombre	Low-mid creusé, Tape poussé, sub harmonics, clipper agressif.
09 Vocal Forward	Rap ou chant à mettre en avant	Médiums (2,2 kHz) relevés, sibilances adoucies, voix devant.
10 Lo-Fi Chill Vintage	Lo-fi, chill, beats d'étude	Aigus coupés, saturation Tape forte, stéréo resserrée.
11 Acoustique / Live Naturel	Guitare, piano, live	Compression parallèle légère, son ouvert et naturel.

7. Méthode de mastering pas à pas

1. **Prépare ton mix.** Sur le Master de FL Studio, laisse 3 à 6 dB de marge (les crêtes autour de -6 à -3 dB) et retire tout limiteur déjà placé.
2. **Charge un preset** proche de ton style, puis mets le **Boost** du limiteur à 0 dB pour travailler à volume normal.
3. **Low Cut** à 20–30 Hz, puis corrige l'EQ par petites touches en regardant le spectre (boue vers 250–400 Hz, clarté vers 3–5 kHz).
4. **Multibande** : règle chaque seuil pour 1 à 3 dB de GR sur les passages forts. Le Mix à 60–100 % selon la densité souhaitée.
5. **Couleur** : ajoute Saturation et Exciter en doses légères ; compare en éteignant le module (bouton power).
6. **Stéréo** : active Mono Bass (100–150 Hz) et règle la Width en surveillant la corrélation.
7. **Volume** : monte le Boost du limiteur jusqu'à la cible LUFS (section 5). Si le LIMIT descend souvent sous -6 dB, ajoute 1–3 dB de Drive au Soft Clipper et baisse un peu le Boost.
8. **Compare** : utilise A/B et le bouton Output pour comparer à volume égal avec un morceau de référence du même style.
9. **Mesure** : clique RESET sur les LUFS et écoute le morceau en entier. Vérifie le LUFS intégré et que la crête ne dépasse pas le Ceiling.
10. **Exporte** en WAV 24 bits (Dither 24-bit) pour la distribution, ou 16 bits (Dither 16-bit) pour un CD.

> **La règle d'or**
> Si tu hésites, fais moins. Un bon master améliore le mix sans le transformer : éteins le plugin de temps en temps (bouton Bypass de FL Studio) pour vérifier que c'est vraiment mieux.

8. Dépannage

Problème	Solution
Le plugin n'apparaît pas dans FL Studio	Vérifie que le dossier .vst3 complet est dans C:\Program Files\Common Files\VST3, puis relance « Find installed plugins ».
Le son « pompe »	Allonge le Release du limiteur (100 ms et plus) ou baisse le Boost ; vérifie aussi les Release du multibande.
Distorsion désagréable	Baisse le Drive de la saturation ou du clipper, augmente la Softness du clipper.
Les basses disparaissent en mono	Active Mono Bass et baisse la Width.
Basses floues ou trop grosses	Baisse le Sub Harmonics, le Low Shelf, ou monte le Thresh de la bande Low.
Trop de charge processeur	Augmente la taille du buffer audio (Options → Audio settings). Le plugin fonctionne en 4x et reste léger.
Décalage avec les autres pistes	Rien à faire : la latence (environ 3 ms) est déclarée à FL Studio, qui la compense automatiquement.

YEHOSHU'A MUSIQ — Produce • Create • Elevate