
## AWS로 Node-Red 접속 – Ubuntu / Putty 사용


1-1. 윈도우 검색창에 store 검색 -> Ubuntu / Ubuntu 20.04.4 LTS 성시







1-2. 바탕화면 마우스 오른쪽 클릭 -> 터미널에서 열기 -> username 및 password 설정




Password 정시 한 화면에 압격하는 비번 표시 안 됨.


> New password: Retype new password: passwd: password updated successfully

2. Putty 설치(참고 url) -> putty 및 puttygen 설치/확인


https://iter.kr/putty-install-on-windows/



3. AWS 접속 후 회원가입 -> 콘솔 홈 혹은 서비스에서 EC2 접속




## 4-1. 인스턴스 시작 -> 아래와 같이 설정 조정



## 4-2. 인스턴스 시작 -> 키 이름 입력 후 생성 하면 키 이름과 같은 pem 파일 다운로드 됨

## 키 페어 생성 키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 아래에 키 페어의 이름을 입력합니다. 메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. **나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다.** 자 세히 알아보기 🖸 키 페어 이름 test 키 페어 유형 RSA RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어 O ED25519 ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어(Windows 인스턴스에는 지원되지 않음) 프라이빗 키 파일 형식 o .pem OpenSSH와 함께 사용 .ppk PuTTY와 함께 사용



## 4-3. 인스턴스 시작 -> 네트워크 설정 -> 편집 -> 보안그룹규칙추가로 규칙 2개 아래와 같이 생성

#### 클릭 ▼ 네트워크 설정 정보 편집 네트워크 정보 인바운드 보안 그룹 규칙 서브넷 정보 기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷) ▼ 보안 그룹 규칙 1 (TCP, 2 (32) 제거 퍼블릭 IP 자동 할당 정보 프로토콜 정보 포트 범위 정보 유형 정보 활성화 ssh TCP 22 방화벽(보안 그룹) 정보 보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 원본 정보 설명 - optional 정보 소스 유형 정보 내IP ○ 보안 그룹 생성 ○ 기존 보안 그룹 선택 Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안. 예: 관리자 데스크톱용 SSH 다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-1'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다. ☑ 에서 SSH 트래픽 허용 위치 무관 ▼ 보안 그룹 규칙 2 (TCP, 1880, 122.43.234.130/32) ₩ 제거 인스턴스 연결에 도움 0.0.0.0/0 □ 인터넷에서 HTTPs 트래픽 허용 유형 정보 프로토콜 정보 포트 범위 정보 예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면 사용자 지정 TCP ₩ 1880 TCP □ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용 예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면 소스 유형 정보 원본 정보 설명 - optional 정보 내IP Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안. 예: 관리자 데스크톱용 SSH

보안 그룹 규칙 추가

## 4-3. 인스턴스 시작 -> 생성 버튼


## EC2 > 인스턴스 > 인스턴스시작 인스턴스 시작 중

인스턴스를 시작하는 동안 기다려 주십시오. 로드하는 동안 브라우저를 닫지 마십시오.

<u> 개시 시작</u> 69%

▶ 세부 정보

#### EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 시작



#### Next Steps

#### Get notified of estimated charges

Create billing alerts to get an email notification when estimated charges on your AWS bill exceed an amount you define (for example, if you exceed the free usage tier

#### How to connect to your instance


Your instance is launching and it might be a few minutes until it is in the running state, when it will be ready for you to use

[인스턴스 보기]를 클릭하여 인스턴스의 상태를 모니터링합니다. 인스턴스가 '실행 중' 상태가 되면 [인스턴스] 화면에서 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 인스턴스에 연결하는 방법에 대해 알아보세요.

시작하는 데 도움이 되는 추가 리소스 보기

View all instances

5. Puttygen 실행 -> Load 클릭 후 test.pem 파일 조회(모든 파일로해야 조회 가능) -> 로드 후 Save private key 클릭 -> test.ppk 파일 생성 확인 (pem -> ppk로 변경)



# 6. 인스턴스 퍼블릭 IPv4주소 복사 -> Putty 실행 후 HostName에 주소 입력 -> Auth에 test.ppk키 불러오기 후 Open 클릭

-- X11

Tunnels

More buas

Help

Bugs

About

SUPDUP

About

Close window on exit:

○ Never


Only on clean exit

Cancel

Open

Always

Help



Open

Cancel

TTY

X11

Tunnels

More bugs

<u>H</u>elp

Cancel

<u>O</u>pen

Bugs

About

# 7. Ubuntu 입력 후 하래 명령어로 install -> 다음 명령어로 node-red 확인 (참고 url : https://nodered.org/docs/getting-started/aws)

```
ubuntu@
   login as ubuntu
   Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1011-aws x86 64)
  Documentation: https://help.ubuntu.com
  Management:
                  https://landscape.canonical.com
  Support:
                  https://ubuntu.com/advantage
 System information as of Sun Aug 28 05:09:36 UTC 2022
 System load: 0.15234375
                                 Processes:
  Usage of /: 19.1% of 7.58GB Users logged in:
  Memory usage: 21%
                                 IPv4 address for eth0: 172.31.12.15
  Swap usage: 0%
 updates can be applied immediately.
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
```


```
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup 18.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs build-essential sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
   Install 명령어
                                             주의 : 오류 페이지에서 설명
                     sudo npm install -g --unsafe-perm pm2 pm2 start `which node-red` -- -v pm2 save pm2 startup
                     sudo Isof -i :1880
Node-red 확인 명령어
                    ubuntu@ip
                                                  ~$ sudo lsof -i :1880
                    COMMAND
                                          USER
                                                                 DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                    node-red 13942 ubuntu
                                                    19u
                                                          IPv4
                                                                  40547
                                                                                      TCP *:1880 (LISTEN)
```

8. Cmd에서 node-red 입력 후 크롬 url에 본인 ip : 1800 입력 (ex 180.000.000.000:1880) -> 배포하기 후 ui 확인



오류 해결 - 1

- Putty를 한글 버전으로 설치 후 Putty 실행 시 아래와 같은 오류 출력



(https://iter.kr/putty-install-on-windows/)

해결방안 : 최신 버전에 대한 문제로 2페이지에 기재한 URL로 최신 버전 설치 후 오류 해결

### 오류 해결 - 2

Putty 실행 시 참고한 url에 명령어는 예전 버전으로 그대로 실행 시 아래와 같은 오류 출력 sudo apt-get install -y nodejs build-essential sudo npm install -g --unsafe-perm node-red DEPRECATION WARNING Node.js 12.x is no longer actively supported! You will not receive security or critical stability updates for this version. You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible. Use the installation script that corresponds to the version of Node.js you wish to install. e.g. \* https://deb.nodesource.com/setup 14.x - Node.js 14 LTS "Fermium" (recommended) \* https://deb.nodesource.com/setup 18.x - Node.js 18 "Eighteen" (current) Please see https://github.com/nodejs/Release for details about which version may be appropriate for you. The NodeSource Node.js distributions repository contains information both about supported versions of Node.js and supported Linux distributions. To learn more about usage, see the repository: https://github.com/nodesource/distributions ontinuing in 20 seconds ...

curl -sL https://deb.nodesource.com/se up\_12.x | s udo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs build-essential sudo npm install -g --unsafe-perm node-red curl -sL https://deb.nodesource.com/se up\_18.x | s udo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs build-essential sudo npm install -g --unsafe-perm node-red

해결 방안: 해당 코드에 12.ver이 아닌 14 / 16 / 18로 버전 숫자 변경 시 install 가능

오류 해결 - 3

- 다른 분의 실습 보고서 참조하다 보니 ip:1880 입력을 Putty에 하는 줄 알았다. 때문에 command not found 오류 문구가 출력됨. 해당 문제가 가장 컸음, wsl 오류인가 하여 터미널에서 계속 wsl --install하거나 타 방법으로 Aws 접속 시도 했으나 실패 함.

ubuntu@ip- :~\$ .254:1880 .254:1880: command not found

해결 방안: cmd로 접속 후 node-red 입력 -> 크롬에 ip:1880 접속 시 가능