CentOS7 下安装 MySQL5.7 安装与配置

参考网址:

http://www.centoscn.com/mysql/2016/0626/7537.html

- 1、配置 YUM 源
- (1) 下载 mysql 源安装包

wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-

8.noarch.rpm

如果没有 wget 命令,则应该安装 wget 命令包 sudo yum -y install wget

- (2) 安装 mysql 源
 yum localinstall mysql57-community-release-el7-8.noarch.rpm
- (3) 检查 mysql 源是否安装成功
 yum repolist enabled | grep "mysql.*-community.*"

看到上图所示表示安装成功

2、安装 MySQL

yum install mysql-community-server

3、启动 MySQL 服务

systemctl start mysqld

查看 MySQL 的启动状态

systemctl status mysqld

4、开机启动

systemctl enable mysqld

systemctl daemon-reload

5、修改 root 默认密码

mysql 安装完成之后,在/var/log/mysqld.log 文件中给 root 生成了一个

默认密码。通过下面的方式找到 root 默认密码,然后登录 mysql 进行修改:

grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log

```
[root@master ~]# grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
2017-08-25T13:32:16.864144Z 1 [Note] A temporary password is generated for root@localhost: :c5-moB>&*c9
```

然后用得到的临时密码登录 mysql,将临时密码修改为永久密码

登录数据库。

mysql -u root -p

修改密码

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MyNewPass4!';

或者

mysql> set password for 'root'@'localhost'=password('MyNewPass4!');

注意: mysql5.7 默认安装了密码安全检查插件 (validate_password), 默认密码检查策略要求密码必须包含: 大小写字母、数字和特殊符号, 并且长度不能少于 8 位。否则会提示 ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements 错误, 如下图所示:

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ye899193';
ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements
```

通过 msyql 环境变量可以查看密码策略的相关信息:

mysql> show variables like '%password%';

mysql> show variables like '%password%';		
Variable_name	Value	
default_password_lifetime disconnect on expired password	Θ	
log_builtin_as_identified_by_password mysql native password proxy users	OFF OFF	
old_passwords	0	
report_password sha256 password proxy users		
validate_password_check_user_name validate password dictionary file	OFF	
validate_password_length	8	
validate_password_mixed_case_count validate password number count	1	
validate_password_policy validate_password_special_char_count	MEDIUM	
+	++	

6、修改密码策略

在/etc/my.cnf 文件添加 validate_password_policy 配置,指定密码策略 # 选择 0 (LOW),1 (MEDIUM),2 (STRONG) 其中一种,选择 2 需 要提供密码字典文件

validate password policy=0

如果不需要密码策略,添加 my.cnf 文件中添加如下配置禁用即可:

validate_password = off

重新启动 mysql 服务使配置生效:
systemctl restart mysqld

修改密码

mysql -uroot -p
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '899193';

7、添加远程登录用户

登录数据库验证

默认只允许 root 帐户在本地登录,如果要在其它机器上连接 mysql,必须修改 root 允许远程连接,或者添加一个允许远程连接的帐户。

- 1) 修改 root 允许远程连接,登录 mysql 后输入如下命令:
 mysql>grant all privileges on *.* to 'root' @'%' identified by 'root';
 mysql>flush privileges;
- 2) 添加一个允许远程连接的帐户

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'hive'@'%' IDENTIFIED BY 'hive'
WITH GRANT OPTION;

mysql> grant all on hive.* to hive@'localhost' identified by '899193';//授予本地通过 hive 用户登录权限。

//注意本地登陆时,本地登陆的密码会覆盖远程登陆的密码mysql> flush privileges;//刷新权限

mysql> exit //退出 mysql

(grant 权限名 (所有的权限用 all) on 库名 (*全部).表名 (*全部) to '要授权的用户名'@'%'(%表示所有的 IP,可以只些一个 IP) identified by "密码";

WITH GRANT OPTION: 意思是授予其将权利授予第三方的权利。比如加上WITH GRANT OPTION, hive 就可以将权利授予另一个用户

3) 查看当前用户以及主机名

mysql> select host,user from mysql.user;

mysql> select	host,user from	mysql.user;
host	user	Ī
% % localhost localhost localhost		† - -

注意: 该表没有创建 host=localhost 的 hive 用户

8. 配置默认编码为 utf8

修改/etc/my.cnf 配置文件,在[mysqld]下添加编码配置,如下所示:

[mysqld]

character set server=utf8

init connect='SET NAMES utf8'

然后重启服务

systemctl restart mysqld

查看数据库默认编码如下所示:

mysql> show variables like '%character%';

9. 开启端口 3306

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent

重启防火墙

firewall-cmd --reload #重启 firewall

查看已经开放的端口:

firewall-cmd --list-ports

10 参考资料

1) Centos 7 和 Centos 6 开放查看端口 防火墙关闭打开

网址: https://www.cnblogs.com/eaglezb/p/6073739.html

Centos 7 firewall 命令

查看已经开放的端口:

firewall-cmd --list-ports

开启端口

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent

命令含义:

- -zone #作用域
- -add-port=80/tcp #添加端口, 格式为: 端口/通讯协议
- -permanent #永久生效,没有此参数重启后失效

重启防火墙

firewall-cmd --reload #重启 firewall

systemctl stop firewalld.service #停止 firewall

systemctl disable firewalld.service #禁止 firewall 开机启动

firewall-cmd --state #查看默认防火墙状态 (关闭后显示 notrunning, 开启后显示 running)

2) %&localhost:

网址: https://blog.csdn.net/qq 24571549/article/details/74439474

%包括 localhost,例如登录用户为 hive,host 为%时,该用户密码为 hive,且 mysql.user 表中没有登录用户为 hive,host 为 localhost 时,外地主机以及本 地主机均可用(用户名=hive,密码=hive)登录数据库。

若表中存在登录用户为 hive, host 为 localhost 时, 且该密码为 hive1, 则外端用户登录信息为: 用户名=hive, 密码=hive; 本地登录信息为用户名=hive, 密码=hive1。