字节码文件结构

Java是跨平台的,但是Jvm不是跨平台的,但是JVM是Java跨平台的关键技术。 可以让不同平台的jvm加载同一种与平台无关的字节码,源代码就可以不用根据不同平台编译成不同的 二进制可执行文件。

一个真实的简单的class文件内容如下:

```
DemoTest1.class
00000000h: CA FE BA BE 00 00 00 34 00 1D 0A 00 06 00 0F 09 ; 漱壕...4......
00000010h: 00 10 00 11 08 00 12 0A 00 13 00 14 07 00 15 07; .......
00000020h: 00 16 01 00 06 3C 69 6E 69 74 3E 01 00 03 28 29 ; .....<init>...()
00000030h: 56 01 00 04 43 6F 64 65 01 00 0F 4C 69 6E 65 4E ; V...Code...LineN
00000040h: 75 6D 62 65 72 54 61 62 6C 65 01 00 04 6D 61 69 ; umberTable...mai
00000050h: 6E 01 00 16 28 5B 4C 6A 61 76 61 2F 6C 61 6E 67; n...([Ljava/lang
00000060h: 2F 53 74 72 69 6E 67 3B 29 56 01 00 0A 53 6F 75 ; /String;)V...Sou
00000070h: 72 63 65 46 69 6C 65 01 00 0E 44 65 6D 6F 54 65 ; rceFile...DemoTe
00000080h: 73 74 31 2E 6A 61 76 61 0C 00 07 00 08 07 00 17 ; st1.java......
00000090h: 0C 00 18 00 19 01 00 0B 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F; .......Hello Wo
000000a0h: 72 6C 64 07 00 1A 0C 00 1B 00 1C 01 00 09 44 65 ; rld............De
000000b0h: 6D 6F 54 65 73 74 31 01 00 10 6A 61 76 61 2F 6C; moTest1...java/l
000000c0h: 61 6E 67 2F 4F 62 6A 65 63 74 01 00 10 6A 61 76; ang/Object...jav
000000d0h: 61 2F 6C 61 6E 67 2F 53 79 73 74 65 6D 01 00 03 ; a/lang/System...
000000e0h: 6F 75 74 01 00 15 4C 6A 61 76 61 2F 69 6F 2F 50 ; out...Ljava/io/P
000000f0h: 72 69 6E 74 53 74 72 65 61 6D 3B 01 00 13 6A 61 ; rintStream;...ia
00000100h: 76 61 2F 69 6F 2F 50 72 69 6E 74 53 74 72 65 61 ; va/io/PrintStrea
00000110h: 6D 01 00 07 70 72 69 6E 74 6C 6E 01 00 15 28 4C; m...println...(L
00000120h: 6A 61 76 61 2F 6C 61 6E 67 2F 53 74 72 69 6E 67; java/lang/String
00000130h: 3B 29 56 00 21 00 05 00 06 00 00 00 00 00 00 ; ;)V.!.....
00000140h: 01 00 07 00 08 00 01 00 09 00 00 00 1D 00 01 00 ; ...
00000150h: 01 00 00 00 05 2A B7 00 01 B1 00 00 00 01 00 0A; .....*?.?.....
00000160h: 00 00 00 06 00 01 00 00 00 01 00 09 00 0B 00 0C; .........
00000170h: 00 01 00 09 00 00 00 25 00 02 00 02 00 00 00 09 : ......%......
00000180h: B2 00 02 12 03 B6 00 04 B1 00 00 00 01 00 0A 00 ; ?...?.?.....
00000190h: 00 00 0A 00 02 00 00 00 04 00 08 00 05 00 01 00 ; ........
000001a0h: 0D 00 00 00 02 00 0E
```

一、文件结构

JVM规定用u1、u2、u4三种数据结构来表示1、2、4字节的无符号整数,相同类型的若干条数据集合用表(table)的形式来存储。表示一种变长结构,由代表长度的表头n和紧随着的n个数据项来组成。class文件时采用类C语言的结构体来存储数据。

```
ClassFile {
    u4 magic;
   u2 minor_version;
    u2 major version;
   u2 constant_pool_count;
    cp_info constant_pool[constant_pool_count-1];
   u2 access_flags;
   u2 this_class;
   u2 super_class;
   u2 interfaces_count;
   u2 interfaces[interfaces_count];
    u2 fields count;
   field_info fields[fields_count];
    u2 methods count;
   method_info methods[methods_count];
   u2 attributes_count;
    attribute_info attributes[attributes_count];
}
```

类似以上的格式。

class文件由以上十个部分组成。

- 魔数。 Magic Number
- 版本号。Minor Major Version
- 常量池。 Constant Pool
- 类访问标记。Access Flag
- 类索引。This Class
- 超类索引。Super Class
- 接口表索引。Interface
- 字段表。Field
- 方法表。Method
- 属性表。Attribute

一句顺口溜,记住10部分。

My Very Cute Animal Turns Savage In Full Moon Areas.

二、文件结构细解

2.1 Magic Number

魔数。使用文件名后缀来区分文件类型,有时可能会因为文件后缀可以修改,造成不是非常准确和靠谱。用魔数实现,是一些文件来确保文件类型正确的方式。

- PDF.%PDF-(十六进制:0X255044462D).
- PNG.\x89PNG.(十六进制:Ox89504E47).

文件格式的制定者可以自定义选择魔数值,只要魔数值没有被广泛采用且不会混淆即可。 因此按照上图来说,OxCAFEBABE是JVM识别.class文件的标志。虚拟器在加载类文件之前,会检查这四个字节,如果不是0xCAFEBABE则会抛出java.lang.ClassFormatError异常。

2.2 版本号

每次Java发布大版本,都会让主版本+1目前常用的java的版本号对应关系是:

Java版本	Major Version
1.4	48
1.5	49
1.6	50
1.7	51
1.8	52
1.9	53

2.3 常量池

表 6-6 常量池中的 14 种常量项的结构总表

常量	项 目	类 型	描 述
	tag	ul	值为 1
CONSTANT_Utf8_info	length	u2	UTF-8 编码的字符串占用的字节数
	bytes	ul	长度为 length 的 UTF-8 编码的字符串
CONSTANT_Integer_	tag	ul	值为 3
info	bytes	u4	按照高位在前存储的 int 值
	tag	ul	值为 4
CONSTANT_Float_info	bytes	u4	按照高位在前存储的 float 值
	tag	ul	值为 5
CONSTANT_Long_info	bytes	u8	按照高位在前存储的 long 值
CONSTANT_Double_	tag	u1	值为6
info	bytes	u8	按照高位在前存储的 double 值
	tag	u1	值为7
CONSTANT_Class_info	index	u2	指向全限定名常量项的索引
	tag	ul	值为8
CONSTANT_String_info	index	u2	指向字符串字面量的索引
	tag	ul	值为9
			指向声明字段的类或者接口描述符
CONSTANT_Fieldref_	index	u2	CONSTANT_Class_info 的索引项
info		2	指向字段描述符 CONSTANT_NameAndType
	index	u2	的索引项
	tag	u1	值为 10
CONCERNIE MAN 1 - 1 - C	index	u2	指向声明方法的类描述符 CONSTANT_
CONSTANT_Methodref_ info			Class_info 的索引项
	index	u2	指向名称及类型描述符CONSTANT_
			NameAndType 的索引项
CONSTANT_Interface- Methodref_info	tag	ul	值为 11
	index	u2	指向声明方法的接口描述符 CONSTANT_
			Class_info 的索引项
	index	u2	指向名称及类型描述符CONSTANT_ NameAndType的索引项 n.net/m0_37701628

这是类文件中最复杂的数据结构。

常量池是类文件中出现的第一个变长结构。常量池分两部分。

• 常量池大小。

既然是池,就有大小,常量池大小由两个字节表示。假设常量池大小是n,那么常量池的真正有效索引就是

1-n-1。也就是说,如果constant_pool_count等于10,那么索引就是1~9。0属于保留索引,在特殊时使用。

• 常量池项。

最多包含n-1个元素。long和double类型的常量会占用两个索引位置,如果常量池包含了这两种类型的元素,

实际的常量池的元素个数会少于n-1个。

常量池的项,通常由如下的数据结构来表示.

```
cp_info{
    u1 tag;
    u1 info[];
}
```

每个数据项的数据结构,第一个字节表示常量项的tag(类型),接下来几个字节表示常量项的具体内容。

JAVA虚拟机目前一共定义14个常量项的tag类型,都以CONSTANT_开头,以info结尾。

如果想查看类文件的常量池,可以在javap的时候加上-v或者--verbose参数。

2.3.1 CONSTANT_Integer_info和CONSTANT_Float_info

分别表示int和float类型的常量,都用4个字节来表数值常量。

java固定了boolean、byte、short、char类型的变量,在常量池中当做int处理。

2.3.2 CONSTANT_Long_info和CONSTANT_Double_info

都用8字节表示具体的常量数值。

请记得Long和Double的常量池中会占用两个常量池的位置。

2.3.3 CONSTANT_Utf8_info

存储字符串。

```
CONSTANT_Utf8_info{
    u1 tag;
    u2 length;
    u1 bytes[length];
}
```

第一部分是tag,值为1;

第二部分是length,不代表字符串长度,而是表示第三部分字节数组的长度;

第三部分采用MUTF-8编码长度的length长度的字节数组。

UTF8和MUTF8:

- UTF8是一种变长的编码方式。1~4个字节表示一个字符。
 - 。 传统的ASCII编码字符(0x0001~Ox007E),UTF8用一个字节表示。英文字母的ASCII和UTF-8结果一样。
 - 。 0080~07FF。2个字节表示。
 - 。 0000 0800 ~ 0000 FFFF。3个字节表示。
 - 。 0001 0000 ~ 0010 FFFF。4个字节表示。
- MUTF8.
 - 。 2个字节表示空字符"\0",把前面介绍的双字节表示格式中的x全部填0。这样做的原因是在其他语言中会把空字符当做字符串的结束,而MUTF8这种处理的方式会保证字符串不会出现空字符,C语言处理的时候不会意外截断。
 - 。MUTF8只用到了标准UTF8的编码中的单字节、双字节、三字节表示方法,没有用到4字节的表示方式。

编码在U+FFFF之上的字符,Java采用"代理对"通过2个字符表示。

2.3.4 CONSTANT_String_info

用来表示String类型的常量对象。它和UTF8_Info的区别是后者存储了字符串真正的内容,而CONSTANT_String_info并不包含

真正的字符串的内容,仅仅包含一个指向常量池中CONSTANT_Utf8_info常量类型的索引string_index,它里面才是真正存储了字符串常量内容。

2.3.5 CONSTANT_Class_info

这个结构表示类或接口,结构和String_info相同,不同的是tag的值,固定为7。name_index中存放的是一个CONSTANT Utf8 info的值,它真正存的是类或接口的全限定名。

2.3.6 CONSTANT_NameAndType_info

表示字段或者方法。

```
CONSTANT_NameAndType_info{
    u1 tag;
    u2 name_index;
    u2 descriptor_index;
}
```

tag固定为12,

name_index和descriptro_index都指向一个utf8_info的索引,
name_index表示字段或方法的名字
descriptor_index表示字段或方法的描述符。用来表示一个字段或者方法的类

descriptor_index表示字段或者方法的描述符,用来表示一个字段或者方法的类型。

2.3.7 CONSTANT_Fieldref_info、CONSTANT_Methodref_info和Constant_interfaceMethodref_info

这三种比较类似,结构大致如下:

```
CONSTANT_Fieldref_info{
    u1 tag;
    u2 class_index;
    u2 name_and_type_index;
}
CONSTANT_Methodref_info{
    u1 tag;
    u2 class_index;
    u2 name_and_type_index;
}
CONSTANT_InterfaceMethodref_info{
    u1 tag;
    u2 class_index;
    u2 name_and_type_index;
}
```

2.3.8 CONSTANT_MethodType_info CONSTANT_MethodHandle_info CONSTANT_InvokeDynamic_info

这是Java7之后新增的,为了支持动态语言结构。

CONSTANT_InvokeDynamic_info: 主要作用是为invokedynamic指令提供启动引导方法。

```
CONSTANT_InvokeDynamic_info{
    u1 tag;
    u2 bootstrap_method_attr_index;
    u2 name_and_type_index;
}
```

tag:固定为18;

bootstrap_method_attr_index:指向引导方法表数组的索引 name_and_type_index:指向一个索引,表示方法描述符。

2.4 Access Flag

紧随常量池之后。用来表示一个类是final、abstract等,两个字节表示,总共有16个标记位可供使用,目前只用了8个。

表 6-7 访问标志

标志名称	标 志 值	含 义	
ACC_PUBLIC	0x0001	是否为 public 类型	
ACC_FINAL	0x0010	是否被声明为 final, 只有类可设置	
ACC_SUPER	0x0020	是否允许使用 invokespecial 字节码指令的新语意, invokespecial 指令的语意在 JDK 1.0.2 发生过改变, 为了区别这条指令使用哪种语意, JDK 1.0.2 之后编译出来的类的这个标志都必须为真	
ACC_INTERFACE	0x0200	标识这是一个接口	
ACC_ABSTRACT	0x0400	是否为 abstract 类型,对于接口或者抽象类来说,此标志值为 真,其他类值为假	
ACC_SYNTHETIC	0x1000	标识这个类并非由用户代码产生的	
ACC_ANNOTATION	0x2000	标识这是一个注解	
ACC_ENUM	0x4000	标识这是一个枚举 https://blog.csdn.net/m0 37701628	

2.5 this_class \ super_name \ interfaces

用来确定类的继承关系。this_class表示类索引、super_name表示直接父类的索引、interfaces表示类或者接口的直接父接口。

2.6 字段表

紧随接口索引表之后的字段表。类中的字段被存储到这个集合,包括静态和非静态。

```
{
    u2 fields_count;
    field_info fields[fields_count];
}
```

字段表也是变长结构,fields_count表示field的数量,接下来的fields表示字段集合,共有fields_count个,每一个字段用field_info表示。

2.6.1 field_info

```
field_info{
    u2 access_flags;
    u2 name_index;
    u2 descriptor_index;
    u2 attributes_count;
    acttribute_info attributes[attributes_count];
}
```

access_flags:字段的访问标记,标识public、static、final等; name_index表示字段名,指向常量池的字符串常量; descriptor_index表示描述符的索引,指向常量池的字符串常量; acttribute_info表示属性个数和属性集合;

2.6.2 字段访问标记

和类一样,字段也有自己的字段访问标记,但是比类更丰富。

标志名称	标志值	含义
ACC_PUBLIC	0x00 01	字段是否为 public
ACC_PRIVATE	0x00 02	字段是否为 private
ACC_PROTECTED	0x00 04	字段是否为 protected
ACC_STATIC	0x00 08	字段是否为 static
ACC_FINAL	0x00 10	字段是否为 final
ACC_VOLATILE	0x00 40	字段是否为 volatile
ACC_TRANSTENT	0x00 80	字段是否为 transient
ACC_SYNCHETIC	0x10 00	字段是否为由编译器自动产生
ACC_ENUM	0x40 00	字段是否为 enum

他们之间也不是随意组合的, 是需要符合语义。

2.6.3 字段描述符

用来表示某个field的类型,比如在jvm中定义一个int类型的字段时,类文件存储的类型并不一定是字符串int,而是更简单的I.

可以分为三大类:

- 原始类型。用一个字符表示,比如J对应long,B对应byte。
- 引用类型。L表示。为了防止多个连续的引用类型描述符出现混乱,引用类型描述符最后都加一个分号";"作为结束。

比如String的描述符为"Ljava/lang/String;"

• 数组类型。JVM使用一个前置的[来表示数组类型,比如int[]的描述符为[I。多维数组知识增加了几个[而已。比如Object[][][]的描述符

为[[[Ljava/lang/Object;

标志符	含义
В	基本数据类型 byte
С	基本数据类型 char
D	基本数据类型 double
F	基本数据类型 float
1	基本数据类型 int
J	基本数据类型 long
S	基本数据类型 short
Z	基本数据类型 boolean
V	基本数据类型 void
L	对象类型

2.6.4 字段属性

与字段的属性相关的,包括ConstantValue、Synthetic、Signature、Deprecated、RuntimeVisibleAnnotations和RuntimeInvisibleAnnotations。

2.7 方法表

和前面属性类似类中定义的方法会存储在这里。

```
{
    u2 methods_count;
    method_info methods[methods_count];
}
```

methods_count表示方法的数量,接下来的methods代表方法的集合,共有methods_count个,每一个方法用method_info表示。

2.7.1 method_info结构

```
method_info{
    u2 access_flags;
    u2 name_index;
    u2 descriptor_index;
    u2 attributes_count;
    attribute_info attributes[attributes_count];
}
```

name_index

descriptor_index 分别表示方法名和方法描述符的索引值,指向常量池的字符串常量。

attributes_count、attribute_info表示方法相关属性的个数和属性集合,包含很多信息,比如方法内部的字节码就放在code属性。

2.7.2 方法访问标记

方法的访问标记比类和字段更丰富,12个。

标志名称	标志值	含义
ACC_PUBLIC	0x00 01	方法是否为 public
ACC_PRIVATE	0x00 02	方法是否为 private
ACC_PROTECTED	0x00 04	方法是否为 protected
ACC_STATIC	0x00 08	方法是否为 static
ACC_FINAL	0x00 10	方法是否为 final
ACC_SYHCHRONRIZED	0x00 20	方法是否为 synchronized
ACC_BRIDGE	0x00 40	方法是否是有编译器产生的方法
ACC_VARARGS	0x00 80	方法是否接受参数
ACC_NATIVE	0x01 00	方法是否为 native
ACC_ABSTRACT	0x04 00	方法是否为 abstract
ACC_STRICTFP	0x08 00	方法是否为 strictfp
ACC_SYNTHETIC	0x10 00	方法是否是有编译器自动产生的

2.7.3 方法名和描述符

方法描述符表示一个方法所需要的参数和返回值。

2.7.4 方法属性表

声明的异常、方法的字节码、是否过期标记等,可以在属性中存储。比较重要的属性有Code和 Exceptions等。

2.8 属性表

方法表之后的解构时class文件的最后一部分,属性表。属性出现的地方很广泛,不只出现在字段和方法,顶层的class文件也会出现。

属性表:

```
{
    u2 attributes_count;
    attribute_info attributes[attributes_count];
}
attribute_info{
    u2 attribute_name_index;
    u4 attribute_length;
    u1 info[attribute_length];
}
```

attribute_name_index指向常量池索引,根据这个索引得到attribute的名字,接下来的两部分表示info数组的长度和具体byte数组的内容。

2.8.1 Constant Value 属性

出现在field_info中,表示静态变量的初始值。

```
ConstantValue_attribute{
    u2 attribute_name_index;
    //固定为2,因为接下来的内容只会有两个字节大小。
    u4 attribute_length;
    u2 constantvalue_index;
}
```

constantvalue_index指向常量池中具体的常量值索引,根据变量类型不容,指向的常量值也不同。如果变量是long类型,则指向CONSTANT Long info类型的常量。

2.8.2 Code

类文件中最重要的组成部分,包含方法的字节码,除了native和abstract方法以外,每个method都有且仅有一个Code属性。

```
Code_attribute{
    u2 attribute name index;
    u4 attribute length;
    u2 max_stack;
    u2 max locals;
    u4 code_length;
    u1 code[code length];
    u2 exception_table_length;
    {
        u2 start_pc;
        u2 end_pc;
        u2 handler pc;
        u2 catch_type;
    } exception_table[exception_table_length];
    u2 attributes count;
    attribute_info attributes[attributes_count];
}
```

- 属性名索引。attribute_name_index,两个字节。指向常量池CONSTANT_Utf8_info常量,表示属性的名字。
- 属性长度。attribute length。2个字节,属性值长度的大小。
- max_stack。操作数栈的最大深度,方法执行的任意期间操作数栈的深度都不会超过这个值。它的计算规则:有入栈的指令stack增加,有

出栈的指令stack减少,在整个过程stack的最大值就是max_stack的值,增加和减少的值都是1,但也有例外。

Long和Double相关的指令入栈会加2, void相关的指令则为0;

- max_locals。局部变量表的大小,它的值不等于方法中所有局部变量的数量之和,当一个局部作用域结束,它内部的局部变量占用的位置就可以被接下来的局部变量重复用了。
- code_length和code表示字节码相关的信息。code_length表示字节码指令的长度,占用4个字节, code是一个长度为code length的字节数组,存储真正的字节码指令。
- exception_table_length和exception_table代表内部的异常表信息。try-catch就会生成异常表,exception_table_length表示接下来exception_table的数组长度,每个异常包含4个部分。

```
{
    u2 start_pc;
    u2 end_pc;
    u2 handler_pc;
    u2 catch_type;
}
```

这四个值,中前三个都是指向code字节数组的索引值,start_pc和end_pc表示异常处理器覆盖的字节码开始和结束的位置。

是左闭右开区间[start_pc,end_pc)。handler_pc表示异常处理handler在code字节数组中的起始位置,异常被捕获后该跳转到何处继续执行。

catch_type 表示要处理的异常类型是什么,两个字节表示,指向常量池中为

CONSTANT_Class_info的常量项,如果catch_type为0,则表示可以处理任何异常,可用来实现finally的语义。

当jvm执行到这个方法的时候,一旦发生了异常,如果发生的异常是这个catch_type对应的或者是子类,则跳转到code字节数组handler pc出继续处理。

- attributes_count attributes[]表示Code属性的附属属性, JVM规定Code属性只能包含四种可选属性:
 - LineNumberTable
 - LocalVariableTable
 - LocalVariableTypeTable
 - StackMapTable

LineNumberTable用来存源码行号和字节码偏移量之间的对应关系,属于调试信息,不是类文件运行必须的,默认都会生成。

如果没有这个属性调试的时候就不能在源码中设置断点,也没有办法在代码抛出异常的时候在 堆栈中显示出错的行号。

三、Javap

javap就是为了窥探class文件的内部细节。

javap options *.classes

默认情况下javap会显示访问权限为public、protected和默认级别的方法,如果想要显示私有属性和方法,则要加上-p选项。

javap还有一个选项-s,可以输出类型描述符签名信息。

```
E:\svnrepo\learning-projects\learning-jvm>javap -s src\main\java\com\projects\learning\jvm\mainprogram\DemoTest1.class
Compiled from "DemoTest1.java"
public class com.projects.learning.jvm.mainprogram.DemoTest1 {
    public com.projects.learning.jvm.mainprogram.DemoTest1();
    descriptor: ()V

public static void main(java.lang.String[]);
    descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
}

E:\svnrepo\learning-projects\learning.jvm.mainprogram.DemoTest1 {
    public class com.projects.learning.jvm.mainprogram.DemoTest1();
    public com.projects.learning.jvm.mainprogram.DemoTest1();
    public static void main(java.lang.String[]);
}

E:\svnrepo\learning-projects\learning-jvm>

E:\svnrepo\learning-projects\learning-jvm>

E:\svnrepo\learning-projects\learning-jvm>
```

-c。可以对类文件进行反编译,可以显示出方法内的字节码。

-v.可以显示更详细的内容,如版本号、类访问权限、常量池相关的信息。如下:

```
Classfile /E:/svnrepo/learning-projects/learning-jvm/src/main/java/com/projects/learning/jvm/mainprogram/DemoTest
  Last modified 2020-6-24; size 461 bytes
  MD5 checksum f0d0b70a021ebfb01aa4b6367c342fb5
  Compiled from "DemoTest1.java"
public class com.projects.learning.jvm.mainprogram.DemoTest1
  minor version: 0
  major version: 52
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_SUPER
Constant pool:
   #1 = Methodref
                           #6.#15
                                          // java/lang/Object."<init>":()V
   #2 = Fieldref
                           #16.#17
                                          // java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
                                          // Hello World
   #3 = String
                           #18
   #4 = Methodref
                           #19.#20
                                          // java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
   #5 = Class
                           #21
                                          // com/projects/learning/jvm/mainprogram/DemoTest1
   #6 = Class
                           #22
                                          // java/lang/Object
   #7 = Utf8
                           <init>
   #8 = Utf8
                           ()V
   #9 = Utf8
                           Code
  #10 = Utf8
                           LineNumberTable
  #11 = Utf8
                           main
  #12 = Utf8
                           ([Ljava/lang/String;)V
  #13 = Utf8
                           SourceFile
  #14 = Utf8
                           DemoTest1.java
                                          // "<init>":()V
  #15 = NameAndType
                           #7:#8
  #16 = Class
                           #23
                                          // java/lang/System
  #17 = NameAndType
                           #24:#25
                                          // out:Ljava/io/PrintStream;
  #18 = Utf8
                           Hello World
  #19 = Class
                           #26
                                          // java/io/PrintStream
  #20 = NameAndType
                           #27:#28
                                           // println:(Ljava/lang/String;)V
  #21 = Utf8
                           com/projects/learning/jvm/mainprogram/DemoTest1
  #22 = Utf8
                           java/lang/Object
  #23 = Utf8
                           java/lang/System
  #24 = Utf8
                           out
  #25 = Utf8
                           Ljava/io/PrintStream;
  #26 = Utf8
                           java/io/PrintStream
  #27 = Utf8
                           println
  #28 = Utf8
                           (Ljava/lang/String;)V
{
  public com.projects.learning.jvm.mainprogram.DemoTest1();
    descriptor: ()V
    flags: ACC_PUBLIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: aload 0
         1: invokespecial #1
                                               // Method java/lang/Object."<init>":()V
         4: return
      LineNumberTable:
        line 3: 0
  public static void main(java.lang.String[]);
```

descriptor: ([Ljava/lang/String;)V

```
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
     Code:
       stack=2, locals=2, args_size=1
          0: getstatic
                           #2
                                              // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
          3: 1dc
                           #3
                                              // String Hello World
                                              // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
          5: invokevirtual #4
          8: return
       LineNumberTable:
         line 6: 0
         line 7: 8
 }
 SourceFile: "DemoTest1.java"
-l。显示行号表和局部变量表。如下所示:
 Compiled from "DemoTest1.java"
 public class com.projects.learning.jvm.mainprogram.DemoTest1 {
   public com.projects.learning.jvm.mainprogram.DemoTest1();
     LineNumberTable:
       line 3: 0
   public static void main(java.lang.String[]);
     LineNumberTable:
       line 6: 0
       line 7: 8
```

实际上没有输出局部变量表,只输出了行号表,原因是想要显示局部变量表,需要在javac的时候加上-g 选项,

生成所有的调试信息选项,加上-g选项编译之后,再加上-l命令,则可以显示局部变量表。

}