操作系统课程设计报告

Unixshell历史特性

1 项目简介

1.1 项目目的

- 学习Linux系统进程创建和终止的机制。
- 学习UNIX进程的信号处理。

1.2 项目要求

实现简单的带有历史特性的Shell程序。

2 项目实现

2.1 系统版本

• Ubuntu: 16.04

• Linux内核: 4.15.13

2.2 实现过程

2.2.1 创建子进程并执行命令

修改书中提供的简单Shell框架,setup()将命令及参数装入args数组后,使用fork()函数创建子进程,在子进程中将args数组中的内容传递给execvp()函数以执行命令。

```
hg@ubuntu:~/Desktop$ ./test

COMMAND->ls

test test.c unixshell.c

COMMAND->uname -r

4.15.13

COMMAND->
```

图 1: 创建子进程并执行命令

2.2.2 父子进程并行执行

background初始值为0。setup()检查命令是否以"&"结尾,若是则将background设为1。在父进程中检查background值,若为1则不调用wait(),从而父子进程并行执行。

测试:输入"gedit"时,父进程等待子进程结束,因此只有关闭gedit才能输入并执行下一条命令。而输入"gedit &"时,父子进程并行执行,可直接输入执行下一条命令。

```
hg@ubuntu:~/Desktop$ ./test
COMMAND->pwd
/home/hg/Desktop
COMMAND->ls
test test.c unixshell.c
COMMAND->gedit
COMMAND->gedit &
COMMAND->
```

图 2: 父子进程并行执行

2.2.3 创建历史特性

1. **建立信号处理函数**。历史缓存记录最近的10个命令。编写handle_SIGINT()函数,使得当用户按快捷键Ctrl+C,信号处理器输出最近的10个命令。

```
hg@ubuntu:~/Desktop$ ./test
COMMAND->ls

test test.c unixshell.c
COMMAND->pwd
/home/hg/Desktop
COMMAND->uname -r
4.15.13
COMMAND->^C
Command History:
3. uname -r
2. pwd
1. ls

COMMAND->
```

图 3: Ctrl+C输出最近命令

2. "**r x**" 与 "**r**" 的实现。输入 "**r**" 运行最近的一个命令。输入 "**r x**" 运行最近一个以 "**x**" 开 头的命令。并将它们指向的实际命令放入历史缓存。

图 4: "r x"与"r"及其历史记录

3. "r" 运行错误命令的处理。当使用"r"或"r x"调用错误命令时,应不调用execvp()函数,该命令也不进入历史列表。

测试:输入"wrong"作为错误命令,返回"Error command. Execution fail.",再使用"r"运行该错误命令,返回"Recall wrong command.",查看历史列表可发现使用"r"对应的命令不在历史缓存中。

```
hg@ubuntu:~/Desktop$ ./test
COMMAND->ls
test test.c unixshell.c
COMMAND->pwd
'/home/hg/Desktop
COMMAND->wrong
Error command. Execution fail.
COMMAND->r
Recall a wrong command.
COMMAND->^C
Command History:
3. wrong
2. pwd
1. ls
COMMAND->
```

图 5: "r"运行错误命令。

2.3 项目中出现的问题及解决方案

1. wait()等待第一个终止的子进程

测试并行处理时发现,当并行运行一次后,其后的非并行命令也会被并行执行。

输入ps可发现其原因是:在一轮循环中,若并行运行,子进程结束而父进程没有wait,该子进程成为<defunct>僵尸进程,当父进程进入其后的循环时,由于wait()等待第一个终止的子进程,其实是将最早的僵尸进程释放,而本轮循环中创建的子进程没有得到wait,从而并行执行,成为僵尸进程...

如下图所示,21738为第一个非并行的ps,它的父进程wait()释放了最早的僵尸进程21733,导致21738并行执行,并在本轮结束后成为僵尸进程:

```
ps &
COMMAND->
            PID TTY
                             TIME CMD
21229 pts/0
                00:00:00 bash
 21731 pts/0
                00:00:00 test
                00:00:00 ps <defunct>
 21733 pts/0
 21734 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
                00:00:00 ps <defunct>
 21735 pts/0
21736 pts/0
                00:00:00 ps
ps &
                             TIME CMD
COMMAND->
           PID TTY
21229 pts/0
                00:00:00 bash
 21731 pts/0
                00:00:00 test
                00:00:00 ps <defunct>
 21733 pts/0
 21734 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
21735 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
21736 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
                00:00:00 ps
21737 pts/0
ps
COMMAND-> PID TTY
                             TIME CMD
 21229 pts/0
                00:00:00 bash
 21731 pts/0
                00:00:00 test
 21734 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
 21735 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
 21736 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
                00:00:00 ps <defunct>
 21737 pts/0
21738 pts/0
                00:00:00 ps
ps
                             TIME CMD
COMMAND-> PID TTY
 21229 pts/0
                00:00:00 bash
 21731 pts/0
                00:00:00 test
 21735 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
 21736 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
 21737 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
                00:00:00 ps <defunct>
 21738 pts/0
21739 pts/0
                00:00:00 ps
ps
COMMAND->
           PID TTY
                             TIME CMD
 21229 pts/0
                00:00:00 bash
 21731 pts/0
                00:00:00 test
                00:00:00 ps <defunct>
 21736 pts/0
 21737 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
```

图 6: 僵尸进程

解决方案为使用waitpid()指定pid,使父进程wait释放本轮创建的子进程,而非之前的僵尸进程。

如下图非并行的21807, 21808被父进程正确的wait()终止而非成为僵尸进程:

```
ps &
COMMAND ->
             PID TTY
                                TIME CMD
 21229 pts/0
                  00:00:00 bash
 21797 pts/0
                  00:00:00 test
 21798 pts/0
                  00:00:00 ps <defunct>
 21801 pts/0 00:00:00 ps <defunct>
21802 pts/0 00:00:00 ps <defunct>
21805 pts/0 00:00:00 ps <defunct>
 21806 pts/0
                00:00:00 ps
ps
   PID TTY
                      TIME CMD
 21229 pts/0
                 00:00:00 bash
 21797 pts/0
                 00:00:00 test
 21798 pts/0
                  00:00:00 ps <defunct>
 21801 pts/0
                  00:00:00 ps <defunct>
 21802 pts/0
                  00:00:00 ps <defunct>
 21805 pts/0
                 00:00:00 ps <defunct>
 21806 pts/0
                 00:00:00 ps <defunct>
 21807 pts/0
                 00:00:00 ps
COMMAND->ps
   PID TTY
                      TIME CMD
 21229 pts/0
                 00:00:00 bash
 21797 pts/0
                 00:00:00 test
 21798 pts/0
                 00:00:00 ps <defunct>
 21801 pts/0
                 00:00:00 ps <defunct>
                00:00:00 ps <defunct>
00:00:00 ps <defunct>
 21802 pts/0
 21805 pts/0
 21806 pts/0
                00:00:00 ps <defunct>
 21808 pts/0
                 00:00:00 ps
COMMAND->ps
   PID TTY
                      TIME CMD
 21229 pts/0
                 00:00:00 bash
 21797 pts/0
                 00:00:00 test
 21798 pts/0
                  00:00:00 ps <defunct>
                  00:00:00 ps <defunct>
 21801 pts/0
                  00:00:00 ps <defunct>
 21802 pts/0
                  00:00:00 ps <defunct>
 21805 pts/0
 21806 pts/0
                  00:00:00 ps <defunct>
 21809 pts/0
                 00:00:00 ps
```

图 7: 正确处理

进一步的改进为将并行遗留的僵尸进程pid值记录下来,并在一定时间后释放,从而避免资源的占用。

2. 父子进程间通信

当运次错误命令时,子进程中execvp()返回-1,需要记录错误命令从而在使用"r"或"r

x"再次调用时,不调用execvp()且不记入历史缓冲。问题在于:子进程得到的是父进程的数据副本,因此子进程中改变数据,在父进程中相应数据是不变的。因此为了让父进程知道子进程中运行命令错误这一信息,可以用pipe实现父子进程间的通信。

在使用pipe读写时还有一个小问题:读写都是默认阻塞的,即在缓冲空而需要读(缓冲满而需要写)的时候,将会阻塞在该语句不继续执行,直到缓冲非空(非满),可使用如下语句设置读者非阻塞:

fcntl(*read_fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);

3 总结及反思

通过这次项目我了解了Linux系统进程创建、终止、通信的机制。