#### 第3章 蜂窝

- 3.1 大区制移动通信系统
  - 3.1.1 主要特点、优点和缺点
  - 3.1.2 问题
- 3.2 小区制移动通信系统 —— 蜂窝系统
  - 3.2.1 小区制简介
  - 3.2.2 小区分类
    - 1. 按覆盖范围分类
    - 2. 按形状分类
  - 3.2.3 小区的实现 —— 频率复用
  - 3.2.4 小区制系统的信道规划
  - 3.2.5 小区制系统的系统容量和干扰
    - 1. 系统容量
    - 2. 干扰
      - (1) 干扰的分类
      - (2) 干扰的影响
      - (3) 信干比的计算
- 3.3 小区制系统的策略
  - 3.3.1 信道分配策略
  - 3.3.2 切换策略
- 3.4 小区制系统的中继和服务等级
  - 3.4.1 概述
  - 3.4.2 中继理论和对应公式
  - 3.4.3 话务量
  - 3.4.4 LCC系统下的计算
    - 1. 计算 服务等级/阻塞率/呼损率 的 第一种方法
    - 2. 计算 服务等级/阻塞率/呼损率 的 第二种方法
- 3.5 提高蜂窝系统容量的方法
  - 3.5.1 小区分裂 splitting
    - 1. 定义:
    - 2. 基站发射功率的调整
    - 3. 代价
  - 3.5.2 扇区划分 sectoring
    - 1. 定义
    - 2. 如何提高系统容量
    - 3. 信干比计算
    - 4. 代价
  - 3. 微小区 Microcell zone

# 第3章 蜂窝

## 3.1 大区制移动通信系统

## 3.1.1 主要特点、优点和缺点

#### 主要特点:

1. 基站天线很高, 几十~几百米

2. 基站发射功率大: 50~200W

3. 覆盖半径: 30~50km

优点: 网络结构简单, 成本低

缺点: 频谱利用率低,服务性能差,容量小,用户几十~几百个,一般用于专网。

### 3.1.2 问题

问题: 提高覆盖半径

决定覆盖半径的因素:

- 1. 地球的曲率限制了传输的极限范围
- 2. 地形环境影响,信号传播可能产生盲区
- 3. 多径反射限制了传输距离
- 4. 移动台发射功率小,上行信号传输距离有限(上下行传输增益差可达6~12dB)

问题: 上行问题

#### 解决:

- 1. 设置分集接收台,基站发射用全向天线,接收用定向天线;
- 2. 提高基站接收灵敏度;

问题: 大区制的频率资源利用效率极低

## 3.2 小区制移动通信系统 —— 蜂窝系统

### 3.2.1 小区制简介

小区制:

- 1. 利用频率复用的概念,将整个服务区域划分成若干个小区,每个小区分别设置一个低发射功率的基站,负责本小区的通信;
- 2. 每个小区基站分配一组无线信道,仅在本小区内使用
- 3. 本小区所用的信道不能在相邻小区中重复使用

优点: 提高频率利用率, 组网灵活

缺点: 网络构成复杂

## 3.2.2 小区分类

#### 1. 按覆盖范围分类

#### 基本小区:

1. 超小区: r0 > 20km (农村)

2. 宏小区: r0 = 1 ~ 20km (人口稠密地区)

3. 微小区: r0 = 0.1 ~ 1km (城市繁华区)

4. 微微小区: r0 < 0.1km (办公室、家庭)

### 2. 按形状分类

形状:

1. 条状服务区:

2. 面状服务区:


1. 小区形状: 一般采用规则结构: 圆形 (全向天线), 三角形, 正方形, 六边形等;

蜂窝(正六边形的由来): 对于同样大小的服务区域,采用正六边形构成小区,则所需的小区数最小且无重叠区

2. 基站对小区的激励方式:

1. 中心激励: 基站位于小区中心, 有时会有辐射阴影

2. 顶点激励:在顶点上设置基站,并采用三个互成120°的定向天线,以避免辐射阴影



## 3.2.3 小区的实现 —— 频率复用

频率复用: 在不同基站间实现频率规划/分配的过程

- 1. 将可用信道分为N组,则N个相邻的小区组成一个簇(Cluster)
- 2. 簇内的每个小区使用每组信道中的不同的频率组(相邻不同)
- 3. 相邻簇重复使用相同的频率组分配模式

#### 构成簇的基本条件:

1. 能彼此邻接且无空隙地覆盖整个面积。

2. 相邻簇中, 同频道的小区间距离相等, 且为最大。


满足上述两个条件的簇的形状和簇内小区数N是有限的:


$$N = i^2 + ij + j^2$$

其中: i和 j 都是非负整数,不同时为 0

| i | 1 | 0 | 1 | 0 | 2  | 1  | 0  | 2  | 1  | 0  | 3  | 2  |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| j | 1 | 2 | 2 | 3 | 2  | 3  | 4  | 3  | 4  | 5  | 3  | 4  |
| N | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 |


## • 常见的六边形簇





效果: N越小,则在小区面积不变的情况下,每个簇的面积越小; 则在相同覆盖面积下,系统中簇复制越多; 则系统容量越大,频率利用率越高

簇内同频小区位置的确定:沿着任意一条六边形边的垂线方向移动i个小区,并逆时针方向旋转60°,再移动j个小区。



## 3.2.4 小区制系统的信道规划

#### 1. 控制信道

- 1. 初始化、呼叫请求等
- 2. 占频谱的5%
- 3. 一般情况下, 一个小区仅需要一条控制信道
- 4. 控制信道的频谱复用策略需要更加可靠(控制信道采用 N=21的复用方案,而话音信道采用 N=7 的方案)

#### 2. 话音信道

- 1. 业务流
- 2. 占频谱的95%

### 3.2.5 小区制系统的系统容量和干扰

#### 1. 系统容量

系统容量: 固定频率资源下,系统可以使用的信道数,等价于可以容纳的用户数。

计算:

假设 
$$\left\{egin{aligned} egin{aligned} &egin{aligned} &egin{a$$

由此公式可知,对于同一块区域,因为每个簇都会占用一次完整频段,那么簇复制的次数越多,此区域内对频谱的利用率越大,即:带宽B不变则信道数S不变,簇复制次数M增大,则系统容量C增大

让簇复制次数增大的方法:

1. 若 每个小区的半径大小r不变,则 增大每个小区内的信道数k,则每个簇内的小区数N减小,相同区域内簇的复制次数增大

频谱利用率:二频复用>四频复用

2. 若每个小区内的信道数k不变,则减小每个小区的半径大小,则相同区域内簇的复制次数增大

对于第一种方法:减小小区半径会带来基站数量急剧增加,成本上升;

对于第二种方法: 减小 N 会导致频率复用更紧密, 可能会加重干扰

#### 2. 干扰

#### (1) 干扰的分类

注: 噪声和干扰是并列的 —— 信噪比、信干比、信干噪比

干扰:

1. 同小区内: 其它移动台 ——?

2. 同簇内: 簇内所有小区 —— 邻频干扰 + 功率干扰 (接收器非线性效应)

3. 簇间: 同频小区 —— 同频干扰

#### (2) 干扰的影响

1. 对控制信道的影响: 信号发送失败, 导致呼叫遗漏或阻塞;

2. 对话音信道的影响:通话质量下降,串扰等;

#### (3) 信干比的计算

在诸多干扰因素中,同频干扰主要决定了蜂窝系统的通话质量,故信干比中的干扰 I 仅考虑同频干扰

假设 每个六边形小区的半径为 R

同频复用距离 D: 两个同频小区之间的距离 (由推导可得: )

$$D = \sqrt{3N} \cdot R$$

定义 同频复用比例 Q

$$Q=rac{D}{R}$$
 正六边形小区  $\sqrt{3N}$ 

计算信干比 (again:信干比中的干扰 I 仅考虑同频干扰)

移动信道,任一点接收到的平均信号能量: 
$$P_r = P_0 \left(\frac{d}{d_0}\right)^{-n}$$
 其中 $n$ 为路径衰減因子信于扰比:  $\frac{S}{I} pprox \frac{S}{I_{ ext{ $posterish}}} = \frac{S}{\sum_{i=1}^{i_0} I_{ ext{ $posterish}}}$  对于在小区边界上的点:  $\frac{S}{I} pprox \frac{S}{\sum_{i=1}^{i_0} I_{ ext{ $posterish}}} = \frac{P_0 \left(\frac{R}{d_0}\right)^{-n}}{\sum_{i=1}^{i_0} P_0 \left(\frac{D_i}{d_0}\right)^{-n}}$  条件:  $\begin{cases} \text{全向天线: } i_0 = 6 \\ \text{近似认为: } D_i = D \end{cases}$  则:  $\frac{S}{I} pprox \frac{R^{-n}}{6 imes D^{-n}} = \frac{\left(\sqrt{3N}\right)^n}{6}$$$$ 

可知当N增大时,信干比增大,但是频谱利用率下降

## 3.3 小区制系统的策略

## 3.3.1 信道分配策略

- 1. 固定信道分配策略:每个小区分配一组事先确定好的话音信道,小区中的任何呼叫都只能使用小区中的空闲信道。如果信道均已被占用,则呼叫阻塞。(本章主要内容)
- 2. 动态信道分配:呼叫请求到达时,为它服务的基站向移动交换中心(MSC)请求信道,并根据某种算法进行信道分配。(动态信道划分需要实时监控信道状态、话务量分布等信息,存储/计算量较大,但有利于提高信道的利用率,降低呼叫阻塞概率。)

## 3.3.2 切换策略

切换(handoff): 当一个移动台在通话过程中,从一个 基站移动到另一个基站时,MSC自动地将呼叫转移到新的 信道上。

在小区内分配空闲信道时,切换请求优于呼叫初始请求

符号定义:

若移动台一边通话,一边移动,则  $\Delta$  的取值很重要:

- $1.\Delta$  过大:切换频繁,加重MSC负担
- $2. \Delta$  过小: (切换需要时间,在切换的过程中,移动台也在移动) 可能在尚未完成切换时,通信已中断

(MSC需要判断,移动台的信号电平的下降确实是因为正在远离基站,而不是因为其它原因的瞬时衰减)

## 3.4 小区制系统的中继和服务等级

### 3.4.1 概述

中继(Trunking): 允许大量用户在一个小区内共享相对较小数量的信道,即从可用信道库中给每个用户按需分配信道;

服务等级(Grade of Service, GOS):中继系统最忙碌时,用户进入系统的能力,一般用呼叫阻塞概率,或呼叫延迟大于某一特定排队时间的概率进行描述;

### 3.4.2 中继理论和对应公式

中继理论:

- 1. 丢失呼叫清除 (Lost Call Cleared, LCC) 系统:
  - 1. 对呼叫请求不提供排队。用户请求后,如有空闲信道,则立即接入。如果所有信道都被占用,则呼叫阻塞,但可随后任意重试。具有最小的呼叫建立时间。
  - 2. 对应 Erlang B公式
- 2. 丢失呼叫延迟 (Lost Call Delayed, LCD) 系统:
  - 1. 将被阻塞的呼叫放入队列,当呼叫没有得到空闲信道时,该请求将被延迟直至出现空闲信道。
  - 2. 对应 Erlang C公式 (\*)

## 3.4.3 话务量

话务量强度:单位时间(小时)的呼叫时长,单位为Erlang

每个用户的话务量强度: 
$$A_u\left[Erlang\right]=\lambda H$$
 
$$\begin{cases} \lambda\left[calls/hour
ight]$$
 单位时间内的平均呼叫数 
$$\begin{cases} 2\ calls/hour\ 家庭\\ 5\ calls/hour\ 办公室\\ 35\ calls/hour\ 呼叫中心 \end{cases}$$
 总话务量:  $A\left[Erlang\right]=UA_u$  每条信道的话务量:  $A_c\left[Erlang\right]=\frac{UA_u}{C}$ 

### 3.4.4 LCC系统下的计算

### 1. 计算 服务等级/阻塞率/呼损率 的 第一种方法

即: 当流入业务量大于等于完成业务量时, 损失话务量与流入话务量的比值

设 
$$egin{cases} A$$
 为 请求的话务量  $A'$  为 成功完成的话务量  $\lambda$  为 每小时的平均呼叫次数  $\lambda_0$  为 每小时的平均成功呼叫次数  $A = \frac{A - A'}{A} = \frac{\lambda H - \lambda_0 H}{\lambda H} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda}$ 

### 2. 计算 服务等级/阻塞率/呼损率 的 第二种方法

计算理想条件下LCC系统的阻塞率的前提条件:

- 1. 呼叫到达是 Poisson 过程;
- 2. 呼叫持续时间服从指数分布;
- 3. 无排队(即呼叫立即处理或立即被阻塞);
- 4. 通话失败用户会放弃(或稍后重试,不计入本模型);
- 5. 系统在稳态下工作。

根据排队论可得到: Erlang B 公式 (这是假定用户数目无限的保守计算,实际上系统产生的阻塞率更低)

$$GOS = B = rac{rac{A^C}{C!}}{\sum_{k=0}^{C}rac{A^k}{k!}}$$

(实际使用时: 网页计算器 or 查表)

总结:

法一:请求的、完成的、阻塞率互求

法二: 总话务量 A、阻塞率 B、信道数 C 互求

## 3.5 提高蜂窝系统容量的方法

提高蜂窝系统容量 即 给单位覆盖区域提供更多的信道

## 3.5.1 小区分裂 splitting

#### 1. 定义:

小区分裂 是 将拥塞的小区分成更小的小区的方法,每个小区都有自己的基站并相应地降低天线高度和减小发射 机功率

### 2. 基站发射功率的调整

假设 小区分裂后, 小区半径变为原来的一半:

$$R' = \frac{1}{2}R$$

为了保持小区边界(小区半径端点)的接收功率不变,则必须降低基站的发射功率

已知接收功率模型:

$$P_r = P_t \cdot \left(\frac{1}{R}\right)^n$$

则有:

$$P_{r}^{'}=P_{t}^{'}\cdot\left(rac{1}{R^{'}}
ight)^{n}$$

令 分裂前后小区边界接收功率相等, 有:

$$\begin{split} &\Rightarrow P_t^{'} \cdot \left(\frac{1}{R^{'}}\right)^n = P_t \cdot \left(\frac{1}{R}\right)^n \\ &\Rightarrow P_t^{'} = P_t \cdot \left(\frac{R^{'}}{R}\right)^n = P_t \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{split}$$

### 3. 代价

- 1. 基站数量增加
- 2. 切换操作次数增加

## 3.5.2 扇区划分 sectoring

#### 1. 定义

将一个小区划分为多个扇区(如三个 120° 或六个 60° 扇区),每个扇区使用**定向天线**覆盖。

具体实现方法: 用方向性天线代替全向天线

#### 2. 如何提高系统容量

在小区半径R不变的情况下,扇区划分降低了干扰I,因为要求的信干比SIR不变,可以降低复用因子N(同频小区更近,会提高干扰I),当系统面积不变时,则可以增大簇的复制次数M,从而提高系统总信道容量 C=MS=MkN

### 3. 信干比计算

(again and again: 干扰仅考虑同频干扰)

$$rac{S}{I} = rac{\left(rac{D}{R}
ight)^n}{i_0} = rac{\left(\sqrt{3N}
ight)^n}{i_0}$$
  $i_0 = egin{cases} 6 \ (全向) \ 2 \ (120°廟区) \ 1 \ (60°廟区) \end{cases}$ 

### 4. 代价

- 1. 增加了每个基站上的天线数目
- 2. 扇区划分降低了中继效率,导致话务量的损失 (例3.9) (本质原因:将大的信道池转换为了多个小组)
- 3. 增加了扇区之间的切换 (现代基站的扇区切换不需要MSC的帮助,因此可以接受)

## 3. 微小区 Microcell zone