تحميل النواة من القرص المرن

هذا الدرس أردته استمرارا للدرس الذي وضعه الأخ IDOIT و الذي يوضح كيفية كتابة قطاع الانطلاق. و الهدف منه هو المرور إلى المرحلة الطبيعية الموالية و هي تحميل النواة من القرص المرن.

المطلوب قراءة الدرس الأول المشار إليه أعلاه حتى تتمكن من فهم ما سوف يأتى.

إذا تتبعت الدر س السابق فقد وصلت إلى مرحلة نسخ جملة على الشاشة النصية بعد تحميل قطاع الانطلاق، وهذا هو البرنامج

```
[BITS 16]
EntryPoint:
    mov ax,07c0h
    mov ds,ax
    mov es,ax
    mov ax,09000h
    mov ss,ax
    mov sp,0ffffh
    mov si, Salam
    call ShowMsg
k loop:
    jmp k loop
ShowMsg:
    push ax
    push bx
.loop_start:
    lodsb
    cmp al,0
         .loop end
    je
    mov ah,0Eh
    mov bx,07h
         10h
    int
    jmp .loop start
.loop end:
    pop bx
    pop ax
    ret
```

Salam db "Salam Alikom !",13,10,0

times 510-(\$-\$\$) db 0


DW 0AA55h

الآن سوف نقوم بما يلى

- 1- استعمال الانقطاع 0x13 من أجل تحميل النواة .
- 2- كتابة برنامج النواة: في هذه المرحلة سوف نكتفي بعرض جملة أخرى على الشاشة، وفي مراحل قادمة إن شاء الله سنقوم بأشياء أكثر جدية

أولا - شرح موجز لبنية وطريقة عمل الأقراص:

داخل الغلاف البلاستيكي يوجد قرص مغلف بشريط مغناطيسي (مثل أشرطة الفيديو)، عندما يراد تخزين المعلومات داخل القرص يقوم قارئ الأقراص بتشفير المعلومات على شكل رموز مغناطيسية. بالطريقة نفسها يقوم القارئ عند القراءة بفك هذه الرموز و ترجمتها إلى رموز ثنائية (Binary).



وعالم المراجع المراجع


يحتوي القارئ على: - محرك يقوم بجعل القرص يدور بسرعة معينة. – رأسين من أجل القراءة و الكتابة، كل رأس في جهة (هذا لأن القرص المرن يحتوي على جهتين). – كل من الرأسين متصل بذراع آلي يقوم بتحريك الرأس من وسط القرص إلى جانبه أو العكس عبر شعاع الحلقات.

تتقسم مساحة القرص إلى حلقات دائرية بدءا بحواف القرص و انتهاء بوسطه (أنظر الشكل 1-1)، كل حلقة مقسمة إلى عدة قطاعات. و كل قطاع يحتوي على نفس الكمية من المعلومات، في أغلب الأحيان يكون طول القطاع 512 بايت. الأقراص الصلبة لها نفس التصميم، الفرق الوحيد هو أنه بدل قرص بلاستيكي يوجد قرص من مادة صلبة كالزجاج مما يتيح لها الدوران بسرعة أكبر بكثير من الأقراص المرنة. ذلك ما يجعل القراءة والكتابة في الأقراص الصلبة أسرع بكثير. أيضا بدل الوجه المزدوج للقرص المرن توجد به عدة أقراص مرتبة فوق بعضها البعض.



الشكل 2-1: الأقراص في القرص الصلب متراصة على شكل كومة (stack)

بما أن للقرص المرن وجهان (و للقرص الصلب عدة أوجه)، تشكل الحلقات التي توجد في نفس الترتيب على مختلف الأوجه ما يشبه الموشور (cylinder).



الشكل 3-1: الحلقات الموجودة على نفس الترتيب تشكل موشورا

من وجهة نظر المبرمج، من أجل قراءة أو كتابة قطاع معين ينبغي تحديد: 1- رقم الموشور، 2- رقم الجهة (أو الرأس) داخل الموشور، 3- رقم القطاع داخل الحلقة.

يتم تخزين البيانات وفقاً للترتيب التالي، أو لا القطاع الأول على الجهة الأولى في الموشور الموجود على أقصى الحافة، ثم القطاع الثاني إلى أن تستنفذ كل قطاعات الجهة، ثم يتم المرور إلى الجهة الثانية في نفس الموشور و هكذا دواليك، بعد ذلك يتم المرور إلى الموشور إلى الموشور الثاني فالثالث إلى غاية آخر موشور في الوسط.

يجب التنبيه هنا على أن أرقام القطاعات تبدأ من 1 بينما أرقام الموشورات والجهات تبدأ من الصفر.

من أجل قراءة القطاعات بالبيوس نستعمل الوظيفة رقم 2 في الإنقطاع 0x13. فيما يلي شرح لكيفية استعمال هذه الوظيفة لقراءة القرص المرن

استعمال الوظيفة 2: تقوم بقراءة القطاعات من القرص المرن أو الصلب

المدخل(input)

es:bx - الموقع الذي سيحمل إليه القطاع (أو القطاعات) في الذاكرة

es: عنوان القسم (segment adress)

bx: العنوان داخل القسم (Offset)

ah - رقم الوظيفة (2)

dh – رقم الوجه (القرص المرن له وجهان الوجه الأول يبدأ ب 0)

dl - رقم القارئ (0: القرص المرن A)

ch – رقم الموشور

```
cl – رقم القطاع (القطاعات تبدأ من 1)
al – عدد القطاعات المطلوب قراءتها
المخرج (output)
(output) – دخرت العملية، و تم تحميل البيانات إلى العنوان المطلوب
(carry flag) = 0 ضطأ، السجل ah يحتوي على رمز الخطأ
```

في هذه المرحلة سيكن لدينا برنامجان، الأول هو قطاع الانطلاق و طوله 512 بايت يتم تخزينه على القطاع الأول، يأتي بعده برنامج النواة على القطاع الثاني.

بعد هذه المقدمة يمكننا المرور إلى كتابة البرنامج. فيما يلي الإضافات التي سندخلها على قطاع الانطلاق

dl يحتوي على رقم القرص الذي تم الانطلاق منه، نقوم بتحزينه في المتغير bootdrv	mov [bootdrv], dl
استعمال الوظيفة 0: الهدف هو تهيئة القرص من أجل القراءة الإنقطاع 0x13 هو المدخل إلى الوظائف المتعلقة بالأقراص	xor ax, ax int 0x13
استعمال الوظيفة 2: تقوم بقراءة القطاعات من القرص المرن أو الصلب es:bx - الموقع الذي سيحمل إليه القطاع (أو القطاعات) في الذاكرة في هذه الحالة: 0x1000 (= 0x1000) الحالة: 0x1000 (= 0x1000) ah - رقم الوظيفة (2) dh - رقم الوجه (القرص المرن له وجهان الوجه الأول يبتدء ب 0) ch - رقم الموشور ch - رقم القطاعات المطلوب قراءتها	mov ax,0x100 mov es,ax mov bx,0 mov ah,2 mov al,1 mov ch,0 mov cl,2 mov dh,0 mov dl,[bootdrv] int 0x13 jc readFail ret
في حالة وقوع خطأ (CF=1-> jc = true) نقفز إلى readFail حيث نقوم بكتابة الجملة "Error, unable to read from floppy"	readFail: mov si, readErrorMsg call ShowMsg ret

بعد هذه التعليمات نكون قد حملنا النواة إلى العنوان 0x100:0 (أي العنوان 0+4*0x1000) والصيغة الخطية). للبدء بتنفيذ النواة نقوم بالقفز إلى العنوان المذكور.

فيما يلى النص الكامل، التغييرات تم إدخالها بخطوط بارزة

```
[BITS 16]
EntryPoint:
     mov [bootdrv], dl
     mov ax,07c0h
     mov
           ds,ax
     mov
           es,ax
           ax,09000h
     mov
     mov
           ss,ax
     mov
           sp,0ffffh
     mov si,Salam
     call ShowMsg
     xor ax, ax
     int 0x13
     mov ax, 0x100
     mov es,ax
     mov bx,0
     mov ah,2
     mov al,1
     mov ch,0
     mov cl,2
     mov dh,0
     mov dl, [bootdrv]
     int 0x13
     ic readFail
     jmp dword 0x100:0
readFail:
     mov si, readError
     call ShowMsg
k_loop:
     jmp k_loop
ShowMsg:
     push ax
     push bx
.loop_start:
     lodsb
     cmp
           al,0
            .loop_end
           ah,0Eh
     mov
     mov
           bx,07h
            10h
     int
            .loop_start
     jmp
.loop_end:
```

pop bx pop ax ret

bootdrv db 0

Salam db "Salam Alikom !",13,10,0 readError db "Error, unable to read from floppy",13,10,0

times 510-(\$-\$\$) db 0

DW 0AA55h

2- كتابة برنامج النواة

هذا البرنامج بسيط و يقوم فقط بكتابة جملة is loadedkernel على الشاشة.

أنقل هذه التعليمات في ملف kernel.s ثم احفظ الملف في نفس المجلد الذي يحتضن ملف قطاع الانطلاق.

التعليمات مشفرة على 16 بايت يتم إخبار Nasm بأن السجل cs يحتوي على العنوان 0	-
1- نقوم بملئ المسجلات esds بالعنوان الذي يتم التحميل إليه 2- لكتابة الجملة على الشاشة نستعين بنفس الكود الذي استعمل في كتابة قطاع الانطلاق. يمكن نسخ الكود و إلصاقه تحت call ShowMsg	mov ax,0x100 mov ds,ax mov es,ax mov ax,0x9000 mov ss,ax mov sp, 0xffff mov si,krnlMsg call ShowMsg krnlMasg db "Kernel loaded",13,10,0

ملحوظة: بما أننا نستعمل ShowMsg أكثر من مرة يمكننا وضعها في ملف مستقل و من ثم إدخالها في الملفين السابقين عبر الأمر include%

للترجمة نستعمل نفس التعليمة

-f bin boot.s o boot.binNasm

Nasm –f bin kernel.s kernel.bin

لنقل الملفات إلى القرص المرن

cat boot.bin kernel.bin | dd of=/dev/fd0 bs=512

بالنسبة لمستعملي ويندوز

boot.imgcopy /b boot.bin+kernel.bin

لنقل الملف boot إلى القرص المرن يمكنك الاستعانة بالبرنامج ntrawrite المرفق مع الدرس

-f boot.imgntrawrite

A عليك الإجابة ب type the diskette driveplease

إذا أردت كتابة الملف على صورة للقرص من أجل استعمالها مع برنامج لمحاكاة الحاسب مثل Boschs

cat boot.bin kernel.bin | dd of=image file bs=512 conv=notrunc

مع استبدالmage_filei باسم الملف الفعلي.

3- النتيجة:

إذا تتبعت التعليمات أعلاه، لديك الآن برنامج لقطاع الانطلاق يستطيع تحميل النواة من القرص المرن. ولديك أيضا نواة، صحيح لا تقوم بالشيئ الكثير لكنها البداية فقط و يمكننا تطويره فيما بعد.

في الدرس القادم إن شاء الله سنقوم بدراسة أوضاع المعالج x86 وتوضيح كيفية المرور إلى الوضع المحمي الذي تعمل عليه كل أنظمة التشغيل الحديثة.