# level13



# 풀이과정

## 겪었던 어려움

## 풀이과정

### gdb

strings을 통해서 주어진 level13의 파일의 내용을 읽어볼 때 UID %d started us but we we expect %d 이라는 내용을 볼 수 있고 실행 시켰을 때 UID 2013 started us but we we expect 4242 라는 문자열을 볼 수 있다.

그 이후 gdb level13 을 통해서 실행시킨 후 disas(disassemble) main을 통해서 메인 함수에 대해서 어셈블리 디버깅을 진행하면 아래의 내용을 볼 수 있다.

```
(gdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
  0x0804858c <+0>: push %ebp
  0x0804858d <+1>: mov
                           %esp, %ebp
                           $0xfffffff0, %esp
  0x0804858f <+3>: and
  0x08048592 <+6>: sub
                           $0x10, %esp
  0x08048595 <+9>: call
                           0x8048380 <getuid@plt>
  0x0804859a <+14>:
                               $0x1092, %eax
                        cmp
  0x0804859f <+19>:
                        jе
                               0x80485cb <main+63>
   0x080485a1 <+21>:
                        call
                               0x8048380 <getuid@plt>
  0x080485a6 <+26>:
                        mov
                               $0x80486c8, %edx
  0x080485ab <+31>:
                        movl
                               $0x1092, 0x8(%esp)
  0x080485b3 <+39>:
                        mov
                               \%eax, 0x4(\%esp)
  0x080485b7 <+43>:
                        mov
                               %edx, (%esp)
   0x080485ba <+46>:
                        call
                               0x8048360 <printf@plt>
```

level13

```
0x080485bf <+51>:
                        movl
                               $0x1, (%esp)
   0x080485c6 <+58>:
                        call
                               0x80483a0 <exit@plt>
   0x080485cb <+63>:
                        movl
                               $0x80486ef, (%esp)
   0x080485d2 <+70>:
                        call
                               0x8048474 <ft des>
   0x080485d7 <+75>:
                        mov
                               $0x8048709, %edx
   0x080485dc <+80>:
                        mov
                               \%eax, 0x4(\%esp)
   0x080485e0 <+84>:
                        mov
                               %edx, (%esp)
   0x080485e3 <+87>:
                        call
                               0x8048360 <printf@plt>
   0x080485e8 <+92>:
                        leave
   0x080485e9 <+93>:
                        ret
End of assembler dump.
```

#### assembly

```
0x0804858c <+0>:
                 push
                        %ebp
: 현재 스택 프레임의 베이스 포인터 ebp를 스택에 push합니다.
0x0804858d <+1>:
                       %esp,%ebp
                 mov
: 현재 스택 포인터 esp의 값을 ebp에 복사합니다 이로써 새로운 스택 프레임이 생성되었습니다.
0x0804858f <+3>:
                 and
                        $0xfffffff0, %esp
: esp를 16바이트 경계에 맞춰 정렬합니다.
0x08048592 <+6>:
                 sub
                        $0x10, %esp
: 스택 포인터 esp를 16바이트 내려 지역 변수를 위한 공간을 확보합니다.
0x08048595 <+9>:
                 call
                        0x8048380 <getuid@plt>
: getuid() 함수를 호출하여 현재 사용자의 UID를 가져옵니다.
0x0804859a <+14>:
                 cmp
                        $0x1092, %eax
: 가져온 UID가 0x1092(4242)인지 확인합니다.
0x0804859f <+19>: je
                        0x80485cb <main+63>
: UID가 0x1092이면 0x80485cb <main+63> 위치로 점프합니다.
0x080485a1 <+21>: call
                        0x8048380 <getuid@plt>
: UID가 0x1092이 아니면 다시 getuid()를 호출합니다.
0x080485a6 <+26>:
                 mov
                        $0x80486c8, %edx
: 문자열 포인터 0x80486c8을 edx에 저장합니다.
0x080485ab <+31>:
                 movl
                        $0x1092, 0x8(%esp)
: 스택에 0x1092을 저장합니다.
0x080485b3 <+39>:
                 mov
                       %eax, 0x4(%esp)
: 가져온 UID를 스택에 저장합니다.
0x080485b7 <+43>:
                 mov
                       %edx, (%esp)
: 문자열 포인터를 스택에 저장합니다.
0x080485ba <+46>:
                 call
                        0x8048360 <printf@plt>
: printf() 함수를 호출하여 오류 메시지를 출력합니다.
0x080485bf <+51>:
                 movl
                      $0x1,(%esp)
: 스택에 1을 저장합니다.
0x080485c6 <+58>: call 0x80483a0 <exit@plt>
```

level13

```
: exit(1) 함수를 호출하여 프로그램을 종료합니다.
 0x080485cb <+63>:
                   movl
                         $0x80486ef,(%esp)
 : 문자열 포인터 0x80486ef를 스택에 저장합니다.
 0x080485d2 <+70>:
                  call
                         0x8048474 <ft des>
 : ft_des() 함수를 호출합니다.
 0x080485d7 <+75>:
                   mov
                         $0x8048709, %edx
 : 문자열 포인터 0x8048709를 edx에 저장합니다.
 0x080485dc <+80>:
                   mov
                        \%eax, 0x4(\%esp)
 : ft des() 함수의 반환값을 스택에 저장합니다.
 0x080485e0 <+84>:
                        %edx,(%esp): 문자열 포인터를 스택에 저장합니다.
                   mov
 0x080485e3 <+87>:
                   call
                         0x8048360 <printf@plt>: printf() 함수를 호출하여 결과를 출
 0x080485e8 <+92>:
                   leave: 현재 스택 프레임을 해제합니다.
 0x080485e9 <+93>:
                  ret: 함수를 반환합니다.
```

여기서 \*main + 14에서 %eax가 0x1092와 같은지 확인하는 부분이 있는데, 이 hex 값을 dec으로 바꾸면 4242에 해당하는 값이므로 UID 2013 started us but we we expect 4242 에 해당하는 4242인지 확인하는 부분이라는 것을 알 수 있다.

종단점을 break를 통해서 \*main+14으로 잡는 break \*main+14 명령어를 실행시킨 후 r(run) 을 통해서 실행시키면 해당 부분에서 일시정지를 하게 되는데 \$eax에 우리가 원하는 UID값인 4242를 set \$eax=4242 명령어를 입력 한 후 cont(continue)를 통해서 실행시키면 원하는 flag값을 얻을 수 있다.

### 정답

```
(gdb) break *main+14
Breakpoint 1 at 0x804859a
(gdb) r
Starting program: /home/user/level13/level13
Breakpoint 1, 0x0804859a in main ()
(gdb) set $eax=4242
(gdb) cont
Continuing.
your token is 2A31L79asukciNyi8uppkEuSx
```

"2A31L79asukciNyi8uppkEuSx"

# 출처

## adb 명령어 정리

시스템이나 포너블을 시작할 때, 일반적인 대회 문제들은 (몇몇을 제외한) LOB나 FTZ와 같이 ...

https://blog.naver.com/mathboy7/220227929322

ora\_letfloor\_ls
ora\_letfloor\_letfl

level13

#### GDB 사용 시 set 명령어

gdb 사용시 set 명령어를 이용하면 자신이 원하는데로 setting을 해서 진행해볼 수 있다.예를 들어 아래와 같은 소스코드가 있다.해당 코드를 컴파일 한 뒤 gdb를 열고 got overwrite를 진행해보도 록 하겠다. 컴파일 후 gdb를 이용하여 어셈블리어 코드로 보았다.printf@plt 호출 부분을 들여다

tttps://xn--vj5b11biyw.kr/124

```
~/Desktop/pwn_study_code# cat got.c
:dio.h>
-
ntf("ls");
urn 0;
-~/Desktop/pwn_study_code# gcc -o got
-~/Desktop/pwn_study_code# gdb got -q
```

#### 0X1092 to decimal

What is 0X1092 to decimal? How to convert 0X1092 to decimal. What is 0X1092 in decimal? (0X1092 hex to decimal or 1092 hex to decimal)

▶ https://decimal.info/hex-to-decimal/1/how-to-convert-0X1092-to-decimal.html

level13 4