

Spring Boot Starter 의 구성

- · 자동설정 모듈
 - · 기능을 사용하기 위한 자동설정(auto-configure) 코드와 확장을 위한 설정키의 집합
- · Starter 모듈
 - · 필요한 라이브러리 집합을 제공하기 위한 starter

Starter 명명법

- · 적절한 네임스페이스를 제공해야 함
- · 직접 작성하는 Starter에 spring-boot 라는 네임스페이스를 사용하지 말것
- · \${기능이름}-spring-boot-starter 의 형식을 권장함
- · 예) <u>MyBatis-Spring-Boot-Starter</u>

설정키의 구성

- · 설정키를 제공하고자 한다면, 유일한 네임스페이스를 사용해야 한다.
- · Spring Boot 가 사용하는 네임스페이스를 사용하지 말것 (server, management, spring 등)
- · 가능하면 고유명사를 네임스페이스로 사용할 것

```
@ConfigurationProperties("acme")
public class AcmeProperties {
    /**
     * Whether to check the location of acme resources.
     */
    private boolean checkLocation = true;
    /**
     * Timeout for establishing a connection to the acme server.
     */
    private Duration loginTimeout = Duration.ofSeconds(3);
    // getters/setters
```

자동설정(auto-configure) 모듈

- · 자동설정 모듈에는 라이브러리를 바로 사용할 수 있는 **자동설정**과 **설정키 정의**, **콜백 인터페이스**를 포함한다.
- · Spring Boot의 annotation processor를 사용하여 메타데이터 파일을 생성할 수 있다.

Starter 모듈

- · starter 모듈에는 java 코드를 포함하지 않는다.
- · 라이브러리 의존성 만을 제공하도록 구현한다.

[실습] Custom Spring Boot Starter 개발

목표

· dooray 메신저에 메시지 발송용 dooray-spring-boot-starter 개발

예상시간

· 20분




시작코드

https://github.com/edu-springboot/edu-doorayclient-springboot-workshop.git

[실습] Custom Spring Boot Starter 개발

Dooray 메신저 Hook URL

- · 두레이 메신저 > 설정 > 설정 > 서비스 연동 > 서비스 추가 > Incomming > 추가
- · 연동 URL 복사



[실습] Custom Spring Boot Starter 개발

제공 모듈

· dooray-hook-sender : dooray 메신저에 메시지를 발송하는 일반 java 라이브러리

```
<dependency>
  <groupId>com.nhn.dooray.messenger</groupId>
  <artifactId>dooray-hook-sender</artifactId>
  <version>1.2.0-RELEASE</version>
</dependency>
```

- · dooray-spring-boot-autoconfigure : 자동설정 모듈
- · dooray-spring-boot-starter : starter 모듈
- · dooray-spring-boot-starter-application : dooray-spring-boot-starter를 사용하는 애플리케이션