Guía Básica para Red Modelo Árbol en Packet Tracer

La topología de árbol es una **estructura jerárquica** donde un nodo central (el "tronco") se conecta a nodos secundarios (las "ramas"), y estos a su vez a dispositivos finales (las "hojas").

Componentes Necesarios

Necesitarás estos elementos básicos en Packet Tracer:

Dispositivo	Cantidad Mínima	Función en la Topología
Router	2	El "Tronco" y el punto de conexión de la primera "Rama".
Switch	2	Las "Ramas" que distribuyen la conexión.
PC	4 (2 por Switch)	Las "Hojas" o dispositivos finales.

1. Ensamblaje Físico (Cableado)

- 1. **Coloca los Dispositivos:** Arrastra los 2 Routers, 2 Switches (ej: 2960) y 4 PCs al área de trabajo.
- 2. Conexión Tronco (Routers):
 - o Conecta el **Router 1** con el **Router 2**. Usa el cable **Serial DCE** o el cable **Automático** (el rayito) para simular una conexión WAN.
- 3. Conexión Ramas (Router a Switch):
 - Conecta el Router 1 con el Switch 1 usando un cable Cobre Directo (Straight-Through).
 - o Conecta el Router 2 con el Switch 2 usando un cable Cobre Directo.
- 4. Conexión Hojas (Switch a PC):
 - o Conecta las PCs 1 y 2 al Switch 1 usando cables Cobre Directo.
 - o Conecta las PCs 3 y 4 al Switch 2 usando cables Cobre Directo.

2. Esquema de Direcciones IP

Usaremos dos subredes locales y una red de interconexión para los Routers.

Ubicación	Subred	Máscara	Gateway (Router Interface)
Red 1 (Switch 1)	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1 (Router 1)
Red 2 (Switch 2)	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.1 (Router 2)
Enlace WAN (Routers)	10.0.0.0/30	255.255.255.252	N/A

3. Configuración de Dispositivos Finales (PCs)

Configura PC 1 y PC 2 (Red 1):

- 1. Haz clic en la PC \rightarrow **Desktop** \rightarrow **IP Configuration**.
- 2. **PC 1:** IP: 192.168.1.10 / Gateway: 192.168.1.1
- 3. **PC 2:** IP: 192.168.1.11 / Gateway: 192.168.1.1 (*La Máscara de subred será* 255.255.255.0 automáticamente).

Configura PC 3 y PC 4 (Red 2):

```
    PC 3: IP: 192.168.2.10 / Gateway: 192.168.2.1
    PC 4: IP: 192.168.2.11 / Gateway: 192.168.2.1
```

4. Configuración de Routers (Interfaces y Enrutamiento)

Abre la **CLI** (Command Line Interface) de cada Router y sigue estos comandos básicos:

Router 1 (Red 1)

```
enable
configure terminal
1. Interfaz Local (LAN)
interface GigabitEthernet0/0 (O la interfaz que usaste)
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

2. Interfaz WAN (Conexion con Router 2)
interface Serial0/1/0 (O la interfaz que usaste)
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
clock rate 128000 (Si el puerto es DTE)
no shutdown

3. Enrutamiento Estático (Para saber cómo llegar a Red 2)
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 (La IP del Router 2)
end
```

Router 2 (Red 2)

```
enable
configure terminal
1. Interfaz Local (LAN)
interface GigabitEthernet0/0 (O la interfaz que usaste)
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  no shutdown

2. Interfaz WAN (Conexion con Router 1)
interface Serial0/1/0 (O la interfaz que usaste)
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  no shutdown

3. Enrutamiento Estático (Para saber cómo llegar a Red 1)
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 (La IP del Router 1)
end
```

5. Verificación (¡A hacer Ping!)

- 1. Espera a que los indicadores de conexión de los Routers se pongan en **verde** (puede tardar unos segundos).
- 2. Ve a cualquier PC (ej: **PC 1**).
- 3. Haz clic en **Desktop** \rightarrow **Command Prompt**.
- 4. Prueba la conectividad:
 - o **Misma Rama:** ping 192.168.1.11 (De PC 1 a PC 2).
 - o **Diferente Rama:** ping 192.168.2.10 (De PC 1 a PC 3).