Capítulo 3 Capa de transporte

Una nota sobre el uso de estas diapositivas de

Una nota sotre et usu cui cui cui proventi prove

"With themse (designates used constructions), incomparation to the usera nuestro libro!)

Si publica diapositivas en un sitio www, debe tener en cuenta que están adaptadas (o tal vez sean idénticas) a nuestras diapositivas tenga en cuenta nuestros derechos de autor de este material.

Para obtener un historial de revisión, consulte la nota de diapositiva de esta página.

Gracias y disfruta! JFK / KWR

Todo el material tiene derechos de autor 1996-2020 JF Kurose y KW Ross, todos los derechos reservados



Redes de computadoras: un enfoque de arriba hacia abajo

8th edición Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020

Capa de transporte: descripción general

Nuestro objetivo:

- comprender los principios detrás de los servicios de la capa de transporte:
- · multiplexación, demultiplexación
- transferencia de datos confiable
- · control de flujo
- · control de congestión
- aprenda sobre los protocolos de la capa de transporte de Internet:
- UDP: transporte sin conexión
- TCP: transporte confiable orientado a la conexión
- · Control de congestión TCP

Capa de transporte: hoja de ruta

- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de datos confiable
- Transporte orientado a la conexión:
- Principios del control de la congestión
- Control de congestión TCP
- Evolución de la funcionalidad de la



Servicios y protocolos de transporte

- proveer comunicación lógica entre procesos de aplicación que se ejecutan en diferentes hosts
- acciones de los protocolos de transporte en los sistemas finales:
- · remitente: divide los mensaies de la aplicación en segmentos, pasa a la capa
- · receptor: vuelve a ensamblar
- segmentos en mensajes, pasa a la capa dos profloccións de transporte disponibles para aplicaciones de Internet
- TCP. UDP



Transporte frente a servicios y protocolos de capa de red



analogía del hogar:

- 12 niños en Ann 's casa enviando cartas a 12 niños en la casa de Bill:
- hosts = casas
- procesos = niños
- mensajes de la aplicación = cartas en sobres

servicio postal

Transporte frente a servicios y protocolos de capa de red

- •capa de red: comunicación lógica entre Hospedadores
- •capa de transporte: comunicación lógica entre procesos
- · confía en los servicios de la capa de red y los mejora

analogía del hogar:

- 12 niños en Ann 's casa enviando cartas a 12 niños en la casa de Bill:
- hosts = casas
- procesos = niños
- mensajes de la aplicación = cartas en sobres

servicio postal

Acciones de la capa de transporte



Remitente:

- se pasa un mensaje de capa de aplicación
- determina los valores de los campos de encabezado
- deseggenetoto
- pasa segmento a IP



Acciones de la capa de transporte




Receptor:

- recibe segmento de IP
- comprueba los valores del
- excaleezperensaje de la capa de aplicación
- demultiplexa el mensaje hasta la aplicación a través del conector



Dos protocolos principales de transporte de Internet

- ■TCP: Protocolo de Control de Transmisión
 - entrega confiable y en orden
 - · control de congestión
 - · control de flujo
- configuración de la conexión
- **UDP:** Protocolo de datagramas de usuario
 - entrega no confiable y desordenada
 - extensión sencilla de "IP de mejor esfuerzo
- servicios no disponibles:
 - garantías de demora




Capa de transporte: 3

Capítulo 3: hoja de ruta


- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de datos confiable
- Transporte orientado a la conexión:
 TCP
- Principios del control de la congestión
- Control de congestión TCP
- Evolución de la funcionalidad de la



Capa de transporte: 3-10











Capa de transporte: 3-12











Capa de transporte: 3-1



Multiplexación / demultiplexación



¿Cómo demultiplexar worcos

- el host recibe datagramas de IP
 - · cada datagrama tiene una dirección IP de origen, una dirección IP de destino
 - · cada datagrama lleva un segmento de la capa de transporte
 - · cada segmento tiene un número de puerto de origen y destino
- usos del anfitrión Direcciones IP y números de puerto para dirigir el segmento al enchufe apropiado



Formato de segmento TCP / UDP

Demultiplexación sin conexión

Recordar:

 al crear socket, debe especificar anfitrión-local Puerto #:

DatagramSocket mySocket1


- al creamun datagrama para enviarlo al socket UDP, debe especificar
 - Dirección IP de destino
 - · Puerto de destino #

al recibir el host recibe UDP segmento:

- comprueba el número de puerto de destino en el segmento
- dirige el segmento UDP al socket comese puerto #

Datagramas IP / UDP con mismo dest. Puerto #, pero se dirigirán a diferentes direcciones IP de origen y / o números de puerto de origen mismo enchufe al recibir el anfitrión


Demultiplexación sin conexión: un ejemplo



Demultiplexación orientada a la conexión

- Socket TCP identificado por 4-tupla:
 - · Dirección IP origen
 - número de puerto de origen
 - · dest dirección IP
- défitix. úses de l'receptor los cuatro valores (4 tuplas) para dirigir el segmento al enchufe apropiado
- el servidor puede admitir muchos sockets TCP simultáneos:
- · cada zócalo identificado por su propia tupla de 4
- · cada socket asociado con un cliente de conexión diferente

Demultiplexación orientada a la conexión: ejemplo



dest puerto: 80 se demultiplexan a diferente

Resumen

- Multiplexación, demultiplexación: basado en segmentos, valores de campo de encabezado de datagrama
- UDP: demultiplexación utilizando el número de puerto de destino (solo)
- TCP: demultiplexación utilizando 4 tuplas: direcciones IP de origen y destino, y números de puerto
- La multiplexación / demultiplexación ocurre en todas capas

Capítulo 3: hoja de ruta

- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de
- Transporte orientado a la conexión:
- Principios del control de la
- Control de congestión TCP
- Evolución de la funcionalidad de la



UDP: Protocolo de datagramas de usuario

- Protocolo de transporte de Internet "sencillo", "básico"
- Servicio de "mejor esfuerzo", los segmentos UDP pueden ser: • perdió
 - entregado fuera de servicio a
- sinacaplicación
 - sin protocolo de enlace entre el remitente y el receptor UDP
 - cada segmento UDP se maneja independientemente de los demás

Why ¿hay un UDP?


- sin establecimiento de conexión (lo que puede agregar demora RTT)
- simple: sin estado de conexión en el remitente, el receptor
- tamaño de encabezado pequeño
- sin control de congestión ¡UDP puede disparar tan
- rápido como se desee! puede funcionar frente a la congestión

UDP: Protocolo de datagramas de usuario


- Uso de UDP:
 - transmisión de aplicaciones multimedia (tolerantes a pérdidas, sensibles a la velocidad)
 - DNS
 - SNMP
 - HTTP / 3
- si se necesita una transferencia confiable a través de UDP (por ejemplo, HTTP / 3):
 - agregue la confiabilidad necesaria en la capa de aplicación
 - agregar control de congestión en la capa de aplicación

Capa de transporte: 3-2!


UDP: Protocolo de datagramas de usuario [RFC 768]



UDP: acciones de la capa de transporte



UDP: acciones de la capa de transporte



Capa de transporte: 3-28

UDP: acciones de la capa de transporte



Segmento UDP header



Capa de transporte: 3-30

Suma de comprobación UDP

Objetivo: detectar erroreses decir, bits invertidos) en el segmento transmitido



Suma de comprobación UDP

Objetivo: detectar erroreses decir, bits invertidos) en el segmento transmitido

remitente:


- tratar el contenido del segmento UDP (incluidos los campos de encabezado UDP y las direcciones IP) como secuencia de enteros de 16 bits
- suma de comprobación: adición (uno's suma del complemento) del contenido del segmento
- valor de suma de

receptor:

- calcular la suma de comprobación del segmento recibido
- compruebe si la suma de comprobación calculada es igual al valor del campo de suma de comprobación:
- Distinto: error detectado
- Igual: no se detectó ningún error. ¿Pero tal vez errores de todos modos? Más tarde

Suma de comprobación de Internet: un ejemplo

ejemplo: sume dos enteros de 16 bits




 $\textit{Nota}^{\text{cioh}}$ al sumar números, se debe agregar un arrastre del bit más significativo al resultado

* Consulte los ejercicios interactivos en línea para ver más ejemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactivo/

Suma de comprobación de Internet: iprotección débil!

ejemplo: sume dos enteros de 16 bits



Capa de transporte: 3

Resumen: UDP

- Protocolo "sin lujos":
 - los segmentos pueden perderse, entregarse fuera de servicio
- servicio de mejor esfuerzo: "enviar y esperar lo mejor"
- UDP tiene sus ventajas:
 - no se necesita configuración / protocolo de enlace (no se incurre en RTT)
 - puede funcionar cuando el servicio de red está comprometido
 - ayuda con la confiabilidad (suma de verificación)
- construir funcionalidad adicional sobre UDP en la capa de aplicación (por ejemplo, HTTP / 3)

Capítulo 3: hoja de ruta

- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de datos confiable
- Transporte orientado a la conexión:
 TCP
- Principios del control de la congestión
- Control de congestión TCP
- Evolución de la funcionalidad de la



Cana de transporte: 3.:

Principios de confiabilidad Data ttransferir



servicio confiable

Principios de confiabilidad Data ttransferir



servicio confiable implementación

Capa de transporte: 3-38

Principios de confiabilidad Data ttransferir

La complejidad de un protocolo de transferencia de datos confiable dependerá (en gran medida) de las características del canal no confiable (¿perder, corromper, reordenar datos?)



Principios de confiabilidad Data ttransferir

Remitente, receptor hacer *no* conocer el "estado" de cada uno, por ejemplo, ¿se recibió un mensaje?

 a menos que se comunique a través de un mensaje



Protocolo de transferencia de datos confiable (rdt): interfaces



Transferencia de datos confiable: primeros pasos

Lo haremos:

- Desarrollar incrementalmente los lados del remitente y del receptor reliable Data troccolo de transferenciardt)
- considere solo la transferencia de datos unidireccional
 i pero la información de control fluirá en ambas direcciones!
- utilizar máquinas de estado finito (FSM) para especificar el remitente, el receptor



rdt1.0: transferencia confiable a través de un canal confiable

- canal subyacente perfectamente confiable
- · sin errores de bits
- · sin pérdida de paquetes
- *separar FSM para emisor, receptor:
- · el remitente envía datos al canal subyacente
- el receptor lee datos del canal subyacente







Capa de transporte: 3-43

rdt2.0: canal con errores de bit

- el canal subyacente puede invertir bits en el paquete
 suma de comprobación (por ejemplo, suma de comprobación de Internet) para detectar errores de bits
- la pregunta: ¿cómo recuperarse de errores?

¿Cómo se recuperan los humanos de "errores " durante la conversación?

Capa de transporte: 3


rdt2.0: canal con errores de bit

- el canal subyacente puede invertir bits en el paquete
 - suma de comprobación para detectar errores de bits
- •la pregunta: ¿cómo recuperarse de errores?
 - agradecimientos (ACK): El receptor le dice explícitamente al remitente que el paquete recibió OK
 - reconocimientos negativos (NAK): el receptor le dice explícitamente al remitente que el paquete tenía errores
- remitente *retransmite* paquete al recibir NAK

detente v


ebspenialente envía un paquete, luego espera la respuesta del receptor

rdt2.0: especificaciones FSM



Capa de transporte: 3-

rdt2.0: especificación FSM




Nota: El "estado" del receptor (¿el receptor recibió mi mensaje correctamente?) No es conocido por el remitente a menos que se comunique de alguna manera del receptor al remitente.


• ¡por eso necesitamos un protocolo!



rdt2.0: operación sin errores



rdt2.0: escenario de paquete dañado



irdt2.0 tiene un defecto fatal!

¿Qué sucede si ACK / NAK está dañado??

- el remitente no¡No sé lo que pasó en el receptor!
- lata't solo retransmitir: posible duplicado

manejo de duplicados:


- el remitente retransmite el paquete actual si ACK / NAK está dañado
- •el remitente agrega secuencia de números a cada paquete
- el receptor descarta (not entregar) paquete duplicado

detente y

edspernitente envía un paquete, luego espera la respuesta del receptor


a de transporte: 3-5I

rdt2.1: remitente, manejo de ACK / NAK confusos



Capa de transporte: 3-51

rdt2.1: receptor, manejo de ACK / NAK confusos



Capa de transporte: 3-52

rdt2.1: discusión

remitente:

- seq # agregado al paquete
- dos seq. #s (0,1) será suficiente. ¿Por qué?
- debe verificar si el ACK / NAK recibido está dañado
- el doble de estados
- el estado debe "recuerde "si el paquete" esperado "debe tener un número de secuencia de 0 o 1

receptor:

- debe verificar si el paquete recibido está duplicado
 - estado indica si se espera 0 o 1 pkt seq #
- nota: el receptor puede no saber si su último ACK / NAK recibió OK en el remitente


rdt2.2: un protocolo libre de NAK

- Misma funcionalidad que rdt2.1, usando solo ACK
- en lugar de NAK, el receptor envía ACK para el último paquete recibido OK
 - el receptor debe *explícitamente* incluir el número de secuencia del paquete que es ACKED
- ACK duplicado en el remitente da como resultado la misma Caffió/ହମଧ୍ୟ ଧ୍ୟ (crettares) ଓ ଜଣି ଅନୁଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚେଶ libre de NAK

Capa de transporte: 3-53

Capa de transporte: 3-54

rdt2.2: fragmentos de emisor, receptor



rdt3.0: canales con errores y pérdida

Supuesto de nuevo canal: El canal subyacente también puede perder paquetes (datos, ACK)

- La suma de comprobación, los números de secuencia, los ACK, las retransmisiones serán de ayuda ... pero no lo suficiente
 - Q: Como hacer humanos manejar las palabras perdidas de remitente a receptor en una conversación?

rdt3.0: canales con errores y pérdida

Acercarse: el remitente espera Cantidad de tiempo "razonable" para ACK

- retransmite si no se recibe ACK en este tiempo
- si pkt (o ACK) solo se retrasa (no se pierde):
- la retransmisión será duplicada, pero seq #¡s ya maneja esto!




Capa de transporte: 3

remitente rdt3.0




Capa de transporte: 3-5


remitente rdt3.0




Capa de transporte: 3-59


rdt3.0 en acción





rdt3.0 en acción






Rendimiento de rdt3.0 (parar y esperar)

- •U remitente: utilización fracción de tiempo que el remitente esta ocupado enviando
- ejemplo: enlace de 1 Gbps, 15 Sraapuntalar. retraso, paquete de 8000 bits
 tyo me para transmitir paquetes al canal:


$$D_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{8000 \text{ bits}}{10^9 \text{ bits / seg}} = 8 \atop \text{microsegun} \atop \text{dos}$$

Capa de transporte: 3-6

rdt3.0: operación de parada y espera



rdt3.0: operación de parada y espera



- rdt ¡El rendimiento del protocolo 3.0 apesta!
- El protocolo limita el rendimiento de la infraestructura subyacente (canal)

rdt3.0: operación de protocolos canalizados


canalización: el remitente permite múltiples, "en vuelo ", paquetes aún por confirmar

- se debe aumentar el rango de números de secuencia
- · almacenamiento en búfer en el emisor y / o receptor



Capa de transporte: 3-65


Canalización: mayor utilización



Cana de transnorte: 3.6

Go-Back-N: remitente

- remitente: "ventana" de hasta N, transmitida consecutivamente pero desembarazado paquetes
 - # de secuencia de k-bit en el encabezado del paquete
 send_base nextseqnum already
 ack ed



already ack'ed sent, not yet ack'ed

usable, not yet sent not usable


- ACK acumulativo: ACK (norte): ACK todos los paquetes hasta, incluido el número de secuencia norte
 - al recibir ACK (norte): move ventana adelante para comenzar en n + 1
- temporizador para el paquete en vuelo más antiguo
- tiempo de espera (n): retransmitir el paquete ny todos los paquetes de

Go-Back-N: receptor

- Solo ACK: envíe siempre ACK para el paquete recibido correctamente hasta el momento, con el más alto en orden seq #
 - puede generar ACK duplicados
 - solo necesito recordar rcv_base
- •al recibir un paquete fuera de servicio:
- puede descartar (don 't buffer) o buffer: una decisión de implementación
- re-ACK pkt con el número de secuencia en orden más alto



Go-Back-N en acción




Repetición selectiva

- receptor individualmente reconoce todos los paquetes recibidos correctamente
 - almacena los paquetes, según sea necesario, para una eventual entrega en orden a la capa superior
- •El remitente agota el tiempo de espera / retransmite individualmente para desembarazado paquetes
 - el remitente mantiene el temporizador para cada desembarazado pit
- •ventana del remitente
- norte # de secuencia consecutivas
- limita el número de secuencias de envío, desembarazado paquetes

Capa de transporte: 3

Repetición selectiva: ventanas de emisor, receptor



Repetición selectiva: emisor y receptor

remite

datos de arriba:

 si el próximo número de secuencia disponible en la ventana, envíe el paquete

se acabó el tiempo(norte):

 reenviar paquete norte, reinicial el temporizador

ACK (norte) en [sendbase, sendbase + N]:

- paquete de marca norte como recibido
- si n el más pequeño desembarazado paquete.

-recepto-


r paquete norte en [rcvbase, rcvbas + N-1]

- enviar ACK (norte)
- fuera de servicio: búfer
- en orden: entregar (también entregar paquetes en orden almacenados en búfer), ventana de avance al siguiente paquete aún no recibido

paquete *norte* en [rcvbase-N, rcvbase-1]

- ACK (norte)
- de lo contrario:
- ignorar


Repetición selectiva en acción



Repetición selectiva: iun dilema!

ejemplo:


- seq #s: 0, 1, 2, 3 (contando base 4)
- tamaño de la ventana = 3



Repetición selectiva: jun dilema!

ejemplo:

- seq #s: 0, 1, 2, 3 (contando base 4)
- tamaño de la ventana = 3
- Q: ¿Qué relación se necesita entre el tamaño del número de secuencia y el tamaño de la ventana para evitar problemas en el escenario (b)?



Capítulo 3: hoja de ruta


- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de datos confiable
- Transporte orientado a la conexión:
 - · estructura del segmento
- · transferencia de datos confiable
- · control de flujo
- gestión de conexión
- Principios del control de la



TCP: descripción general RFC: 793,1122, 2018, 5681, 7323

- punto a punto:
 - un remitente, un receptor
- confiable, en orden byte de vapor:
 - No "límites del mensaje "
- datos full duplex:
 - · flujo de datos bidireccional en la misma conexión
 - MSS: tamaño máximo de segmento
- ACK acumulativos
- canalización:
 - Tamaño de ventana establecido de control de flujo y congestión
- orientado a la conexión:
- · apretón de manos (intercambio de mensajes de control) inicializa el estado del remitente y del receptor antes del intercambio de datos
- flujo controlado:
 - el remitente no abrumará cal de transporte: 3-77

Estructura del segmento TCP



Números de secuencia TCP, ACK


Números de secuencia:

• flujo de bytes "número "del primer byte en los datos del segmento
Agradecimientos:


- seq # del próximo byte esperado del otro lado
- ACK acumulativo

Q: cómo el receptor maneja los segmentos desordenados

 A: La especificación TCP no't digo, - hasta el implementador



Números de secuencia TCP, ACK



Tiempo de ida y vuelta de TCP, tiempo de espera

- Q: ¿Cómo configurar el valor de tiempo de espera de
- más largo que RTT, ¡pero RTT varía!
- •demasiado corto: tiempo de espera prematuro, retransmisiones innecesarias
- demasiado largo: reacción lenta a la pérdida de segmento


Q: ¿Cómo estimar RTT?

- •SampleRTT: Medido tiempo desde la transmisión del segmento hasta la recepción ACK
 - · ignorar retransmisiones
- •SampleRTT variará, desea RTT estimado "mas suave"
 - promedio de varios reciente mediciones, no solo de corriente SampleRTT

Tiempo de ida y vuelta de TCP, tiempo de

espera RTT estimado = $(1-\alpha)$ *RTT estimado +

- <u>mi</u>exponencial <u>w</u>mirado <u>metro</u>oving <u>a</u>promedio (EWMA)
- la influencia de la muestra pasada disminuye
- exponencialmente rápido valor típico: α = 0,125




Tiempo de ida y vuelta de TCP, tiempo de espera

•intervalo de tiempo de espera: RTT estimado más "margen de seguridad"



*DevRTT: EWMA de SampleRTT desviación de RTT estimado:



Remitente TCP (simplificado)


evento: datos recibidos de la aplicación

- crear segmento con seg #
- sea # es el número de fluio de bytes del primer byte de datos en el segmento
- iniciar el temporizador si aún no está funcionando
 - · piensa en el temporizador como si fuera el más viejo desembarazado segmento
- · intervalo de caducidad: TimeOutInterval


evento: tiempo de espera


- retransmitir segmento que provocó el tiempo de espera
- reiniciar el temporizador evento: ACK recibido
- si ACK reconoce previamente desembarazado segmentos
- actualizar lo que se sabe que es ACKED
- iniciar el temporizador si aún quedan desembarazado segmentos

Receptor TCP: generación de ACK [RFC 5681]



TCP: escenarios de retransmisión






TCP: escenarios de retransmisión



Retransmisión rápida TCP

Retransmisión si el remitente recibe 3 ACK adicionales por los mismos datos ("ACK duplicados triples"), reenviar desembarazado segmento con el número de secuencia más pequeño nrohahlemente eso

desembarazado segmento perdido, así que no No espere el tiempo de especión de tres ACK duplicados indica que se recibieron 3 segmentos después de un segmento faltante: es probable que se pierda un segmento. ¡Así que




Capítulo 3: hoja de ruta

- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de datos confiable
- Transporte orientado a la conexión:
 - · estructura del segmento
- control de flujo
- gestión de conexión
- Principios del control de la



Control de flujo de TCP

Q: ¿Qué sucede si la capa de red entrega datos más rápido que la capa de aplicación elimina datos de los búferes de socket?



receptor

Control de flujo de TCP

Q: ¿Qué sucede si la capa de red entrega datos más rápido que la capa de aplicación elimina datos de los búferes

de socket?



datos de los búferes de socket TCP


pila de protocolo del

Control de flujo de TCP

datos de los búferes de socket TCP

Q: ¿Qué sucede si la capa de red entrega datos más rápido que la capa de aplicación elimina datos de los búferes de socket?

control de fluio: Receptor




Control de flujo de TCP

Q: ¿Qué sucede si la capa de red entrega datos más rápido que la capa de aplicación elimina datos de los búferes de socket?

-control de

eligeptor controla al remitente, por lo que el remitente ganó 't desbordar el búfer del receptor demasiado rápido

Aplicación que elimina datos de los búferes de socket TCP



receptor

Control de flujo de TCP

- Receptor TCP "anuncia "espacio de búfer libre en rwnd campo en el encabezado TCP
- RcvBuffer tamaño establecido a través de las opciones de socket (el valor predeterminado típico es 4096 bytes)
- · muchos sistemas operativos auto ajuste RcvBuffer
- el remitente limita la cantidad de desembarazado ("en vuelo ") datos recibidos rwnd

- carantiza que el húfer de reconción



Control de flujo de TCP

- Receptor TCP "anuncia "espacio de búfer libre en rwnd campo en el encabezado TCP
 - RcvBuffer tamaño establecido a través de las opciones de socket (el valor predeterminado típico es 4096 bytes)
 - muchos sistemas operativos auto ajuste RcvBuffer
- el remitente limita la cantidad de desembarazado ("en vuelo ") datos recibidos **rwnd**

control de flujo: Receptor de # bytes dispuesto a



Formato de segmento TCP

Gestión de conexiones TCP

antes de intercambiar datos, emisor / receptor "apretón de manos":

- acuerda establecer conexión (cada uno conociendo al otro dispuesto a establecer conexión)
- acordar los parámetros de conexión (por ejemplo, iniciar los números de secuencia)



Enchufe clientSocket = newSocket("nombre de host "," puerto

solicitud estado de conexión: ESTAB Variables de conexión: seq # cliente a servidor servidor a cliente rcvBuffer Talla en el servidor, cli

Enchufe conexión =


Aceptar establecer una conexión



- Q: ¿Funcionará siempre el protocolo de enlace bidireccional en red?
- retrasos variables
- mensajes retransmitidos (p. ej. req_conn(x)) debido a la pérdida del mensaje
- reordenación de mensajes
- Cun't "Ver" el otro lado

Capa de transporte: 3-97


Escenarios de protocolo de enlace bidireccional





Capa de transporte: 3-91

Escenarios de protocolo de enlace bidireccional




Capa de transporte: 3-99

Escenarios de protocolo de enlace bidireccional

retransmite acc com (x)
retransmite acc com (x)
retransmite datas (x)
retransmite datas (x)
retransmite datas (x)
req_conn(x)

Problema¹⁾datos du iaceptado!

Protocolo de enlace de 3 vías TCP



Un protocolo de apretón de manos de 3 vías humano



Capa de transporte: 3

Cerrar una conexión TCP

- cliente, servidor cada uno cierra su lado de conexión
 enviar segmento TCP con FIN bit = 1
- responder al FIN recibido con ACK
- al recibir FIN, ACK se puede combinar con FIN propio
- se pueden gestionar intercambios FIN simultáneos

Capítulo 3: hoja de ruta

- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de datos confiable
- Transporte orientado a la conexión: TCP
- Principios del control de la congestión
- Control de congestión TCP
- Evolución de la funcionalidad de la



Principios del control de la congestión

Congestión:

- informalmente: "demasiadas fuentes que envían demasiados datos demasiado rápido para la red manejar"
- manifestaciones:
- · retrasos prolongados (hacer cola en los búferes de
- pagacket pérdida (desbordamiento del búfer en lo
- diferente del control de flujo!
- •un problema top-10!




Causas / costos de la congestión: escenario

Escenario más simple: un enrutador, búferes

infinitos lentrada scapacidad del enlace de salida: R no se necesitan


retransmisiones

Q: Que pasa como tasa de llegada λ_{en} se acerca a R / 2?



Causas / costos de la congestión: escenario

- un enrutador, finito amortiguadores
- el remitente retransmite el paquete perdido, agotado
- entrada de la capa de aplicación = salida de la capa de aplicación: λ_{en} =
- la entrada de la capa de transporte incluye retransmisiones : λ'_{en} λ_{en}



Causas / costos de la congestión: escenario



Causas / costos de la congestión: escenario

Idealización: algunos conocimiento

- los paquetes se pueden perder (caer en el enrutador) debido a los búferes llenos
- el remitente sabe cuándo se ha descartado el



Causas / costos de la congestión: escenario



Causas / costos de la congestión: escenario

Escenario realista: innecesario duplicados los paquetes se pueden perder, descartar en el enrutador debido a los búferes llenos, lo que requiere retransmisiones



Causas / costos de la congestión: escenario

Escenario realista: innecesario duplicados

- los paquetes se pueden perder, descartar en el enrutador debido a los búferes llenos, lo que requiere retransmisiones
- pero los tiempos del remitente pueden expirar prematuramente, enviando dos copias, ambas cosas de los cuales se entregan



"Costos" de la congestión:


- más trabajo (retransmisión) para un receptor dado rendimiento
- retransmisiones innecesarias: el enlace lleva varias copias de un
 - · disminución del rendimiento máximo alcanzable

R / 2, algur

Causas / costos de la congestión: escenario

 cuatro remitentes \underline{Q} : que pasa como λ_{en} y λ_{en} incrementar ? multi-salto rutas aumenta, todos los paquetes azules A: como rojo λ que llegan a la cola superior se eliminan, el • tiempo de espera / retransmisión rendimiento azul → △ 🛮 🔻 🗓 0 búferes de enlace

Causas / costos de la congestión: escenario 3




otro "costo "de la congestión:

cuando el paquete se cae, cualquier ¡La capacidad de transmisión ascendente y el almacenamiento en búfer utilizados para ese paquete se desperdiciaron!

Causas / costos de la congestión: conocimientos


- el rendimiento nunca puede exceder la capacidad
- la pérdida / retransmisión disminuye el
- rendimiento efectivo • los duplicados innecesarios disminuyen
- aún más el rendimiento efectivo Capacidad de transmisión ascendente /
- almacenamiento en búfer desperdiciado por paquetes perdidos en sentido descendente



Enfoques hacia el control de la congestión

micontrol de congestión de nd-end:


- sin comentarios explícitos de la red
- congestión inferido de
- Péridida-obsetyada, petraep



Enfoques hacia el control de la congestión

Control de congestión asistido por red:

- los enrutadores proporcionan directo retroalimentación a los hosts de envío / recepción con flujos que pasan a través del enrutador congestionado
- puede indicar el nivel de
- ferrectión aperstable filiatico, explicit amende la tasa de envío




Capítulo 3: hoja de ruta

- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de
- Transporte orientado a la conexión:
- Principios del control de la
- Control de congestión TCP
- Evolución de la funcionalidad de la

Control de congestión TCP: AIMD

 Acercarse: los remitentes pueden aumente la velocidad de envío hasta que se produzca la pérdida de paquetes (congestión), luego disminius la velocidad de envío en caso de pérdida <u>Aditivo laumentar</u> <u>METRO</u>ultiplicativo



Reductional a la mitad en cada evento de pérdida

AIMD diente de sierra comportamiento: sondeo para ancho de

TCP AIMD: más

Disminución multiplicativa detalle: la tasa de envío es

- Reducir a la mitad la pérdida detectada por ACK duplicado triple
- Corte a 1 MSS (tamaño máximo de segmento) cuando se detecte una pérdida por tiempo de espera (TCP Tahoe)

Por qué AIMETROD?

- AIMD, un algoritmo distribuido y asincrónico, se ha demostrado
 - ¡Optimice los caudales congestionados en toda la red!
 - tienen propiedades de estabilidad deseables

Control de congestión TCP: detalles



Comportamiento de envío de TCP:


 aproximadamente: enviar cwnd bytes, espere RTT

Tasa de $\approx \frac{\text{cwnd}}{\text{RTT}}$ TCP

- El remitente TCP limita la transmisión ptesent- LastByteAcked ≤ cwnd
- cwnd se ajusta dinámicamente en respuesta a la congestión de la red observada (implementando el control de congestión

Inicio lento de TCP

- cuando comience la conexión, aumente la tasa exponencialmente hasta el primer evento de pérdida:
- inicialmente cwnd = 1 MSS
- · doble cwnd cada RTT
- · hecho aumentando cwnd
- resument. Ackarecibidal es lenta, pero aumenta exponencialmente rápido



TCP: desde un inicio lento hasta evitar la congestión

- Q: ¿Cuándo debería cambiar el aumento exponencial a lineal?
- A: Cuándo cwnd llega a la mitad de su valor antes del tiempo de espera.


Implementación:

- · variable ssthresh
- en caso de pérdida, ssthresh está ajustado a la mitad de cwnd justo antes del evento de pérdida

* Consulte los ejercicios interactivos en línea para ver más ejemplos: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Resumen: control de congestión de TCP



TCP CUBIC

- ¿Existe una forma mejor que AIMD de "sondear" el ancho de banda
- Ptilisalelela / intuición:
- ${}^{\bullet}$ ${\rm W}_{\rm max}$: velocidad de envío a la que se detectó la pérdida por congestión
- el estado de congestión del enlace de cuello de botella probablemente (?) no ha
- बिक्कामांबर्ज विकासिक la tasa / ventana a la mitad en la pérdida, inicialmente rampa a W_{max} más rápido, pero luego acércate W_{max} más *lentamente*



TCP CUBIC

- K: momento en el que alcanzará el tamaño de la ventana TCP W
- K en sí mismo es sintonizable
- aumentar W en función de la cubo de la distancia entre la hora actual y K


 TCP CUBIC predeterminado en Linux, el TCP más popular para servidores web

populares



TCP y el "vínculo de cuello de botella" congestionado

•TCP (clásico, CUBIC) aumenta la velocidad de envío de TCP hasta que se produce la pérdida de paquetes en la salida de algún enrutador: el enlace de cuello de botella



TCP y el "vínculo de cuello de botella" congestionado

- •TCP (clásico, CUBIC) aumenta la velocidad de envío de TCP hasta que se produce la pérdida de paquetes en la salida de algún enrutador: el
- comprehider la congestion: útil para centrarse en el vínculo de cuello de botella congestionado



TCP basado en retardo Congestión Control

Mantener el conducto de remitente a receptor "lo suficientemente lleno, pero no más lleno": mantenga ocupado el enlace de cuello de botella transmitiendo, pero evite grandes retrasos / almacenamiento en búfer



Enfoque basado en retrasos:

- RTT_{min} RTT mínimo observado (camino no congestionado)
- rendimiento no congestionado con ventana de congestión cwnd es cwnd/RTT_{min}

si el rendimiento medido es "muy cercano" al rendimiento no congestionado incrementar cwnd linealmente / * ya que la ruta no está congestionada * / de lo contrario, si el rendimiento medido "muy por debajo" no

- control de la congestión sin inducir / forzar pérdidas
- maximizando todo ("manteniendo la tubería justa llena ...") mientras se mantiene el retraso bajo ("... pero no más lleno")

TCP basado en retardo Congestión Control

- varios TCP implementados adoptan un enfoque basado en retrasos
 - BBR implementado en la red troncal (interna) de Google

Notificación de congestión explícita (ECN)


Las implementaciones de TCP a menudo implementan asistido por red control de la congestión:

- dos bits en el encabezado IP (ToS campo) marcado por enrutador de red para indicar congestión
- política para determinar el marcado elegido por el operador de red
- indicación de congestión llevada al destino
- el destino establece el bit ECE en el segmento ACK para notificar al remitente de la



Equidad de TCP

Objetivo de equidad: Si K Las sesiones de TCP comparten el mismo enlace de cuello de botella de ancho de banda R, cada uno debe tener una tasa promedio de R/K Conexión TCP 1



P: ¿TCP es justo?

Ejemplo: dos sesiones de TCP en competencia:

- el aumento aditivo da una pendiente de 1, ya que a lo largo aumenta
- la disminución multiplicativa disminuye el rendimiento proporcionalmente



Es ¿TCP Ajusítobajo supuestos idealizados:

 número fijo de sesiones solo para evitar la congestión

Equidad: ¿todas las aplicaciones de red deben ser "justas"?

Equidad y UDP

- · las aplicaciones multimedia a menudo no usan TCP
 - no guiero que la tasa se vea limitada por el control de la congestión
- en su lugar use UDP:
 - enviar audio / video a una velocidad constante, tolerar la pérdida de paquetes
- •no existe una "policía de Internet" que controle el uso del control de la congestión

Equidad, conexiones TCP paralelas

- · la aplicación puede abrir múltiple conexiones paralelas entre dos
- · Los navegadores web hacen esto, por ejemplo, un enlace de tasa R con 9 conexiones existentes:
 - · la nueva aplicación solicita 1 TCP, obtiene la tasa R / 10
- nueva aplicación solicita 11 TCP, obtiene R / 2

Capa de transporte: hoja de ruta

- Servicios de la capa de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte sin conexión: UDP
- Principios de la transferencia de
- Transporte orientado a la conexión:
- Principios del control de la
- Control de congestión TCP
- Evolución de la funcionalidad de la

Evolución de la funcionalidad de la capa de transporte • TCP, UDP: principales protocolos de transporte durante 40 años


• diferentes "sabores" de TCP desarrollados, para escenarios

| echicos. | | |
|----------|--------------------------------|--|
| CC | Guión | Desafíos |
| | Tubos largos y gordos (grandes | Muchos paquetes "en vuelo"; la pérdida |
| | transferencias de datos) | cierra la tubería |
| | Redes inalámbricas | Pérdida debido a enlaces inalámbricos |
| | | ruidosos, movilidad; TCP trata esto como |
| | | pérdida por congestión |
| | Enlaces de larga demora | RTT extremadamente largos |
| | Redes de centros de datos | Sensible a la latencia |
| | Flujos de tráfico de fondo | Flujos de TCP "en segundo plano" de baja |
| | l | prioridad |

- mover las funciones de la capa de transporte a la capa de aplicación, además de UDP
- HTTP / 3: QUIC

QUIC: Conexiones rápidas a Internet

- protocolo de capa de aplicación, además de UDP
 - · aumentar el rendimiento de HTTP
 - implementado en muchos servidores de Google, aplicaciones (Chrome, aplicación móvil de YouTube)



Capa de transporte: 3

QUIC: Conexiones rápidas a Internet

adopta enfoques que hemos estudiado en este capítulo para el establecimiento de conexiones, control de errores, control

- de contactiérrores y congestión: "Los lectores familiarizados con la detección de pérdidas y el control de congestión de TCP encontrarán aquí algoritmos que son paralelos a los conocidos de TCP". [de la especificación o
- establecimiento de conexión: confiabilidad, control de congestión, autenticación, encriptación, estado establecido en un RTT
- múltiples "flujos" a nivel de aplicación multiplexados a través de una sola conexión QUIC
 - transferencia de datos confiable separada, seguridad
 - · control de congestión común

apa de transporte: 3-13

QUIC: establecimiento de conexión



TCP (confiabilidad, estado de control de congestión) + TLS (autenticación, estado criptográfico)

 2 apretones de manos en serie




QUIC: confiabilidad, control de congestión, autenticación, estado criptográfico

• 1 apretón de manos

Capa de transporte: 3-139

solicitud

QUIC: streams: paralelismo, sin bloqueo HOL



(a) HTTP 1.1

Capa de transporte: 3-14

Capítulo 3: resumen

- principios detrás de los servicios de la capa de transporte:
 - multiplexación, demultiplexación
 - transferencia de datos confiable
 - · control de flujo
 - · control de congestión
- instanciación, implementación en Internet
- UDP
- TCP


Hasta la próxima:

- dejando la red "borde" (aplicación, capas de transporte)
- en la red "centro"
- dos capítulos de capa de red:
 - · plano de datos
 - plano de control


Capa de transporte: 3-14

Diapositivas adicionales del Capítulo 3

Go-Back-N: FSM extendido del remitente




Go-Back-N: FSM extendido del receptor




Solo ACK: envíe siempre ACK para el paquete recibido correctamente con la mayor *en orden* seg #

- puede generar ACK duplicados
- solo necesito recordar esperadoseqnum
- paquete fuera de servicio:
 - descartar (don 't búfer): sin búfer del receptor!
 - re-ACK pkt con el número de secuencia en orden más alto


Remitente TCP (simplificado)



FSM de protocolo de enlace de 3 vías TCP




Cerrar una conexión TCP



Cana de transnorte: 3-147

Rendimiento de TCP

- prom. TCPthruput en función del tamaño de la ventana, RTT?
 - ignore el inicio lento, suponga que siempre hay datos para enviar
- W: tamaño de la ventana (medido en bytes) donde ocurre la perdida
- prom. el tamaño de la ventana (# bytes en vuelo) es ¾ W
- prom. thruput es 3 / 4W por RTT



TCP sobre "tubos largos y gruesos "

- ejemplo: segmentos de 1500 bytes, RTT de 100 ms, desea un rendimiento de 10 Gbps
- requiere W = 83,333 segmentos en vuelo
- rendimiento en términos de probabilidad de pérdida de segmento, L [Mathis 1997]: Rendimiento de $\frac{1,22 \cdot MSS}{RTT \sqrt{L}}$
- → para lograr un rendimiento de 10 Gbps, necesita una tasa de pérdida de L = 2·10⁻¹⁰ juna tasa de pérdida muy pequeña!
- versiones de TCP para escenarios largos y de alta velocidad