网络包发送过程

网络包发送过程

- 一、socket层到tcp层的发送过程
 - 1、socket的write系统调用
 - 2、解析tcp_sendmsg函数
 - 3、解析tcp_write_xmit函数
- 二、IP层到MAC层的发送过程
 - 1、解析ip_queue_xmit函数
 - 2、解析ip_finish_output函数
- 三、总结

一、socket层到tcp层的发送过程

1、socket的write系统调用

socket对于用户来讲,是一个文件一样的存在,拥有一个文件描述符。因而对于网络包的发送,我们可以使用对于socket文件的写入系统调用,也就是write系统调用。write系统调用对于一个文件描述符的操作,大致过程都是类似的。对于每一个打开的文件都有一个struct file结构,write系统调用会最终调用stuct file结构指向的file_operations操作。

```
socket -> sock_create -> sock_map_fd -> sock_alloc_file -> alloc_file
```

在上面的调用链中将socket_file_ops绑定到socket的struct file中,所以对socket文件描述符调用write就是调用socket_file_ops中的相应的函数。

```
static const struct file_operations socket_file_ops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .llseek = no_llseek,
    .read = new_sync_read,
    .write = new_sync_write,
    .read_iter = sock_read_iter,
    .write_iter = sock_write_iter,
.....
};
```

如上所示,会先调用new_sync_write,在new_sync_write中会调用filp->f_op->write_iter,因此最终调用到sock_write_iter。

```
static ssize_t sock_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
{
    struct file *file = iocb->ki_filp;
    struct socket *sock = file->private_data; /* 取出struct socket */
    struct msghdr msg = {.msg_iter = *from};
    ssize_t res;
.....

/* 调用sock->ops->sendmsg,即inet_stream_ops中的inet_sendmsg */
    res = __sock_sendmsg(iocb, sock, &msg, iocb->ki_nbytes);
    *from = msg.msg_iter;
    return res;
}
```

在sock_write_iter中,先将struct socket取出,然后调用__sock_sendmsg,在__sock_sendmsg中调用 __sock_sendmsg_nosec,然后再调用sock->ops->sendmsg,即inet_stream_ops中的inet_sendmsg。

在inet_sendmsg中调用sk->sk_prot->sendmsg,即tcp_prot中的tcp_sendmsg。

2、解析tcp_sendmsg函数

```
int tcp_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk, struct msghdr *msg,
       size_t size)
{
   struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk); /* 类型转换成tcp_sock */
   struct sk_buff *skb; /* 声明一个sk_buff */
int flags, err, copied = 0; /* 声明一个copied, 初始化为0, 表示拷贝了多少数据 */
   int mss_now = 0, size_goal, copied_syn = 0;
   bool sg;
   long timeo;
   /* 获取发送超时时间 */
   timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & MSG_DONTWAIT);
   /* 获取mss,即tcp最大分节大小,一般是mtu - ip头 - tcp头,这样在ip层就不用分片 */
   mss_now = tcp_send_mss(sk, &size_goal, flags);
   /* 初始化copied */
   copied = 0;
   . . . . .
   /* 循环拷贝和发送,直到数据全部发送 */
   while (iov_iter_count(&msg->msg_iter)) {
       int copy = 0; /* copy表示本次循环拷贝的数量 */
       int max = size_goal; /* struct sk_buff的最大数据长度 */
```

```
/* 第一步,从TCP发送队列中拿出最后一个struct sk_buff */
       skb = tcp_write_queue_tail(sk);
       if (tcp_send_head(sk)) { /* */
          if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE)
              max = mss_now;
          copy = max - skb->len; /* 计算剩余空间 */
       }
       /* 第二步,
       * 如果这个sk_buff没有剩余空间,
       *则申请一个新的sk_buff,然后加入tcp写入队列,
       * 更新剩余空间
       */
       if (copy <= 0) {
new_segment:
          skb = sk_stream_alloc_skb(sk,
                       select_size(sk, sg),
                       sk->sk_allocation); /* 申请sk_buff */
          skb_entail(sk, skb);
                              /* 加入tcp写入队列 */
          copy = size_goal; /* 更新剩余空间 */
          max = size_goal;
          . . . . .
       }
       /* Try to append data to the end of skb. */
       /* 如果队列最后一个skb的剩余空间比剩下的用户数据大,
       * 或者新申请的skb的最大空间比剩下的用户数据大,
       * 则更新copy从剩余空间变为剩下的用户数据数量
       */
       if (copy > iov_iter_count(&msg->msg_iter))
          copy = iov_iter_count(&msg->msg_iter);
       /* Where to copy to? */
       /* 第三步, 拷贝用户数据到skb中的数据区 */
       if (skb_availroom(skb) > 0) { /* 将用户数据拷贝到连续的数据区 */
           copy = min_t(int, copy, skb_availroom(skb));
          /* 将用户数据msg拷贝到skb的连续数据区 */
          err = skb_add_data_nocache(sk, skb, &msg->msg_iter, copy);
          . . . . .
                   /* 将用户数据拷贝到不连续的struct skb_shared_info结构指向的区域 */
       } else {
           /* 将用户数据拷贝到不连续的页面区域 */
          err = skb_copy_to_page_nocache(sk, &msg->msg_iter, skb,
                           pfrag->page,
                           pfrag->offset,
                           copy);
          . . . . .
       }
       . . . . .
```

参数msg是用户要写入的数据,这个数据要拷贝到内核协议栈里面去发送;在内核协议栈里面,网络包的数据都是由struct sk_buff维护的,因而**第一件事情**就是找到一个空闲的内存空间,将用户要写入的数据,拷贝到struct sk_buff。而**第二件事情**就是发送struct sk_buff。

```
struct sk_buff {
   union {
      struct {
          /* These two members must be first. */
          struct sk_buff *next;
          struct sk_buff
                           *prev;
          union {
              ktime_t tstamp;
              struct skb_mstamp skb_mstamp;
          };
      };
       struct rb_node rbnode; /* used in netem & tcp stack */
   };
   struct sock *sk;
   struct net_device *dev;
   unsigned int len, /* 所有数据的长度 */
              data_len;
   __u16
                 mac_len,
              hdr_len;
                  headers_start[0]; /* 各层次的头位置域的开始 */
    _u32
   __u16
                 inner_transport_header;
   __u16
                  inner_network_header;
                 inner_mac_header;
   __u16
   __be16
                                  /* 网络设备驱动收到的数据包的协议类型,指的是网络层 */
                 protocol;
   __u16
                 transport_header; /* 传输层头部偏移 */
                 network_header; /* 网络层头部偏移 */
   __u16
                 mac_header; /* mac层头部偏移 */
   __u16
   __u32
                 headers_end[0]; /* 各层次的头位置域的结束 */
   /* These elements must be at the end, see alloc_skb() for details. */
```

struct sk_buff是存储网络包的重要的数据结构,在应用层数据包叫data,在TCP层我们称为segment,在IP层我们叫packet,在数据链路层称为frame。在struct sk_buff,首先是struct sk_buff *next和struct sk_buff *prev,将struct sk_buff结构串起来。headers_start开始到headers_end之间的数据是各层次的头的偏移位置,比如二层的mac_header、三层的network_header和四层的transport_header。最后的几项数据中,head指向分配的sk_buff缓冲区的的头部,end是缓冲区的尾部,tail和data的位置是可变的,会随着报文所处的层次而变动,data指向协议头部,tail指向数据尾部。其中len是data和tail之间的长度。

tcp_sendmsg在获取超时时间和mss后进入一个循环,如果用户的数据没有发送完毕,就一直循环。循环中使用copied变量表示从第一次循环开始到本次循环已经拷贝的数据量,使用copy表示本次循环拷贝的数据量,每次循环后面都使用copied += copy累加总的拷贝量。接下来看每次循环做了哪些事:


第一步,通过tcp_write_queue_tail从tcp写入队列中取出最后一个struct sk_buff,在这个写入队列中排满了要发送的struct sk_buff,这里面只有最后一个,可能会因为上次用户给的数据太少,而没有填满。计算这个sk_buff种的剩余空间copy。

第二步,如果copy小于或等于0,说明最后一个struct sk_buff已经没地方存放了,需要调用sk_stream_alloc_skb分配新的struct sk_buff,然后调用skb_entail将它加入tcp写入队列尾部。sk_stream_alloc_skb会最终调用到__alloc_skb。在这个函数里面,除了分配一个sk_buff结构之外,还要分配sk_buff指向的数据区域。这段数据区域分为下面这几个部分。第一部分是连续的数据区域,即从head到end之间的部分。紧接着的是第二部分,一个struct skb_shared_info结构,里面有一个skb_frag_struct数组,该数组中的每一项都是一个内存页和相应的偏移和大小,表示一块数据区域。如果使用在struct skb_shared_info模式,则数据会分散在数组中的各个页中。最后得到的分布图如下所示。

```
struct skb_shared_info {
.....
    skb_frag_t frags[MAX_SKB_FRAGS];
};

typedef struct skb_frag_struct skb_frag_t;

struct skb_frag_struct {
    struct {
        struct page *p;
    } page;
    __u16 page_offset;
    _u16 size;
};
```



第三步,在/* Where to copy to? */注释后面有个if-else分支。if分支就是skb_add_data_nocache将数据拷贝到连续的数据区域。else分支就是skb_copy_to_page_nocache将数据拷贝到struct skb_shared_info结构指向的不需要连续的页面区域。

第四步,发送网络包。第一种情况是积累的数据报数目太多了,因而我们需要通过调用__tcp_push_pending_frames 发送网络包。第二种情况是,这是第一个网络包,需要马上发送,调用tcp_push_one。无论 __tcp_push_pending_frames还是tcp_push_one,都会调用tcp_write_xmit发送网络包。


3、解析tcp_write_xmit函数

```
while ((skb = tcp_send_head(sk))) {
       unsigned int limit;
       /* 计算该skb有多少个段 */
       tso_segs = tcp_init_tso_segs(sk, skb, mss_now);
        /* 将当前的snd_cwnd减去已经在窗口里尚未发送完毕的网络包得到剩下的窗口大小 */
       cwnd_quota = tcp_cwnd_test(tp, skb);
       if (!cwnd_quota) { /* 如果剩下的窗口没空间了 */
           is_cwnd_limited = true; /* 设置该变量表示窗口没空间 */
           if (push_one == 2)
               /* Force out a loss probe pkt. */
               cwnd_quota = 1;
           else
               break;
       }
       /* 判断这个skb是否在滑动窗口范围内 */
       if (unlikely(!tcp_snd_wnd_test(tp, skb, mss_now)))
        . . . . .
       limit = mss_now;
       if (tso_segs > 1 && max_segs && !tcp_urg_mode(tp))
            /* 计算skb中可以被发送的部分 */
           limit = tcp_mss_split_point(sk, skb, mss_now,
                           min_t(unsigned int,
                             cwnd_quota,
                             max_segs),
                           nonagle);
       /* 看是否要切片 */
       if (skb->len > limit &&
           unlikely(tso_fragment(sk, skb, limit, mss_now, gfp)))
           break;
       . . . . .
        /* 发送网络包 */
       if (unlikely(tcp_transmit_skb(sk, skb, 1, gfp)))
           break;
repair:
       /* Advance the send_head. This one is sent out.
        * This call will increment packets_out.
        */
       tcp_event_new_data_sent(sk, skb);
       tcp_minshall_update(tp, mss_now, skb);
       sent_pkts += tcp_skb_pcount(skb);
       if (push_one)
           break;
   }
   . . . . .
}
```

tcp_write_xmit函数中主要是一个循环用来处理发送队列,只要队列不为空就会发送。在一个循环中,涉及TCP层的很多传输算法。

第一个概念是TSO(TCPSegmentationOffload)。如果发送的网络包非常大,要进行分段。分段这个事情可以由协议栈代码在内核做,但是缺点是比较费CPU,另一种方式是延迟到硬件网卡去做,需要网卡支持对大数据包进行自动分段,可以降低CPU负载。在代码中,tcp_init_tso_segs会调用tcp_set_skb_tso_segs。这里面有这样的语句:DIV_ROUND_UP(skb->len, mss_now)。也就是sk_buff的长度除以mss_now,应该分成几个段。如果算出来要分成多个段,接下来就是要看,是在这里(协议栈的代码里面)分好,还是等待到了底层网卡再分。于是,调用函数tcp_mss_split_point,开始计算切分的limit。这里面会计算max_len =mss_now*max_segs,根据现在不切分来计算limit,所以下一步的判断中,大部分情况下tso_fragment不会被调用,等待到了底层网卡来切分。


第二个概念是拥塞窗口的概念(cwnd, congestion window),也就是说为了避免拼命发包,把网络塞满了,定义一个窗口的概念,在这个窗口之内的才能发送,超过这个窗口的就不能发送,来控制发送的频率。窗口的大小典型变化过程如下图所示:



一开始的窗口只有一个mss大小叫作slowstart(慢启动)。一开始的增长速度的很快的,翻倍增长。一旦到达一个临界值ssthresh,就变成线性增长,我们就称为拥塞避免。什么时候算真正拥塞呢?就是出现了丢包。一旦丢包,一种方法是马上降回到一个mss,然后重复先翻倍再线性对的过程。如果觉得太过激进,也可以有第二种方法,就是降到当前cwnd的一半,然后进行线性增长。


在代码中,tcp_cwnd_test会将当前的snd_cwnd,减去已经在窗口里面尚未发送完毕(未确认)的网络包,得到的剩下的窗口大小cwnd_quota,也即就能发送这么多了。

第三个概念就是接收窗口rwnd的概念(receive window),也叫滑动窗口。如果说拥塞窗口是为了怕把网络塞满,在出现丢包的时候减少发送速度,那么滑动窗口就是为了怕对方把自己塞满,而控制对方的发送速度。



因为滑动窗口和拥塞窗口的存在,将发送方的缓存分成了四个部分:

- 第一部分:发送了并且已经确认的。这部分是已经发送完毕的网络包,这部分没有用了,可以回收。
- 第二部分:发送了但尚未确认的。这部分,发送方要等待,万一发送不成功,还要重新发送,所以不能删除。
- 第三部分:没有发送,但是已经等待发送的。这部分是接收方空闲的能力,可以马上发送,接收方收得了。这部分加上第二部分的和叫做 Advertised Window,这是接收端回应的接受窗口和拥塞窗口的最小值。
- 第四部分:没有发送,并且暂时还不会发送的。这部分已经超过了接收方的接收能力,再发送接收方就收不了了。



同样,因为滑动窗口的存在,将接收方的缓存分成了三个部分:

- 第一部分:接受并且确认过的任务。这部分完全接收成功了,可以交给应用层了。
- 第二部分:还没接收,但是马上就能接收的任务。这部分有的网络包到达了,但是还没确认,不算完全完毕, 有的还没有到达,那就是接收方能够接受的最大的网络包数量。
- 第三部分:还没接收,也没法接收的任务。这部分已经超出接收方能力。

在网络包的交互过程中,接收方会将第二部分的大小,作为AdvertisedWindow发送给发送方,发送方就可以根据接收方的AdvertisedWindow和自身的cwnd来调整自身的AdvertisedWindow了。

在tcp_snd_wnd_test中判断skb是否在窗口范围内,接下来,tcp_mss_split_point函数要被调用了。

/* Returns the portion of skb which can be sent right away */
static unsigned int tcp_mss_split_point(const struct sock *sk,

```
const struct sk buff *skb.
                   unsigned int mss_now,
                   unsigned int max_segs,
                   int nonagle)
{
   const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);
   u32 partial, needed, window, max_len;
   window = tcp_wnd_end(tp) - TCP_SKB_CB(skb)->seq; /* 计算剩余窗口 */
   max_len = mss_now * max_segs; /* 计算sk_buff中能发送的最大数据长度 */
   if (likely(max_len <= window && skb != tcp_write_queue_tail(sk)))</pre>
       return max_len;
   needed = min(skb->len, window); /* 剩余窗口和skb的长度的最小值 */
   if (max_len <= needed)</pre>
       return max_len;
   partial = needed % mss_now;
   /* If last segment is not a full MSS, check if Nagle rules allow us
    * to include this last segment in this skb.
    * Otherwise, we'll split the skb at last MSS boundary
    */
    if (tcp_nagle_check(partial != 0, tp, nonagle))
       return needed - partial;
   return needed; /* 返回剩余窗口和skb的长度的最小值 */
}
```

在tcp_mss_split_point中,计算和返回剩余窗口和skb长度的最小值,然后根据情况判断是否要分段,如果要分段就通过tso_fragment申请一个新的skb作分段的包。最后通过tcp_transmit_skb发送网络包。

```
static int tcp_transmit_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, int clone_it,
               gfp_t gfp_mask)
{
   const struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
   struct tcphdr *th;
    . . . . .
   /* 设置tcp头 */
   th = tcp_hdr(skb);
   th->source = inet->inet_sport;
   th->dest
                  = inet->inet_dport;
                 = hton1(tcb->seq);
   th->seq
   th->ack_seq
                  = htonl(tp->rcv_nxt);
    *(((_be16 *)th) + 6) = htons(((tcp_header_size >> 2) << 12) |
                   tcb->tcp_flags);
   if (unlikely(tcb->tcp_flags & TCPHDR_SYN)) {
       /* RFC1323: The window in SYN & SYN/ACK segments
         * is never scaled.
```

```
*/
    th->window = htons(min(tp->rcv_wnd, 65535U));
} else {
    th->window = htons(tcp_select_window(sk));
}
th->check = 0;
th->urg_ptr = 0;
.....
/* 将tcp头信息填入和sk关联的th中 */
tcp_options_write((__be32 *)(th + 1), tp, &opts);
.....
/* 进入ip层发送,调用ip_queue_xmit */
err = icsk->icsk_af_ops->queue_xmit(sk, skb, &inet->cork.fl);
.....
}
```

在一个循环的最后,是调用tcp_transmit_skb去发送一个网络包。tcp_transmit_skb主要做了两件事情,第一件事情就是填充TCP头,第二件事就是调用icsk_af_ops的queue_xmit方法,icsk_af_ops指向ipv4_specific,也即调用的是ip_queue_xmit函数。

二、IP层到MAC层的发送过程

1、解析ip_queue_xmit函数

从ip_queue_xmit函数开始就要进入IP层的发送逻辑了。

```
int ip_queue_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, struct flowi *fl)
   struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
   struct ip_options_rcu *inet_opt;
   struct flowi4 *fl4;
   struct rtable *rt;
   struct iphdr *iph;
   int res;
   /* Skip all of this if the packet is already routed,
    * f.e. by something like SCTP.
    */
    rcu_read_lock();
   inet_opt = rcu_dereference(inet->inet_opt);
   f14 = &f1->u.ip4;
   /* 路由 */
   rt = skb_rtable(skb);
   if (rt != NULL)
       goto packet_routed;
   /* Make sure we can route this packet. */
    rt = (struct rtable *)__sk_dst_check(sk, 0);
   if (rt == NULL) {
        /* 寻找路由表项,即要从哪张网卡发送出去,下一站在哪里 */
        rt = ip_route_output_ports(sock_net(sk), fl4, sk,
```

```
daddr, inet->inet_saddr,
                       inet->inet_dport,
                       inet->inet_sport,
                       sk->sk_protocol,
                       RT_CONN_FLAGS(sk),
                       sk->sk_bound_dev_if);
        . . . . .
    skb_dst_set_noref(skb, &rt->dst);
    /* 设置ip层的头部信息 */
    iph = ip_hdr(skb);
    *((__be16 *)iph) = htons((4 << 12) | (5 << 8) | (inet->tos & 0xff));
    if (ip_dont_fragment(sk, &rt->dst) && !skb->ignore_df)
        iph->frag_off = htons(IP_DF);
    else
        iph->frag_off = 0;
    iph->ttl = ip_select_ttl(inet, &rt->dst);
    iph->protocol = sk->sk_protocol;
    ip_copy_addrs(iph, f14);
    . . . . .
    /* 发送IP包 */
    res = ip_local_out(skb);
}
```

在ip_queue_xmit中有三部分处理逻辑。

第一部分,选取路由,也即我要发送这个包应该从哪个网卡出去。通过ip_route_output_ports函数来查找路由路径,找到后返回一个struct rtable结构体,表示找到的路由表项。

```
ip_route_output_ports -> ip_route_output_flow -> __ip_route_output_key -> fib_lookup ,
    __mkroute_output -> rt_dst_alloc
```

第二部分,设置ip层的头。

第三部分,调用ip_local_out发送IP包,顺着调用到dst_output_sk。

ip local out -> ip local out sk -> ip local out -> nf hook -> dst output -> dst output sk

```
static inline int dst_output_sk(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
{
    /* 调用ip_output */
    return skb_dst(skb)->output(sk, skb);
}
```

这里调用的就是struct rtable成员dst的ouput函数。在__mkroute_output中可以看到,output函数指向的是ip_output。

在ip_output函数中最终回调了ip_finish_output函数。

2、解析ip_finish_output函数

从ip_finish_output函数开始,发送网络包的逻辑由第三层到达第二层。ip_finish_output最终调用ip_finish_output2。

```
static inline int ip_finish_output2(struct sk_buff *skb)
{
   struct dst_entry *dst = skb_dst(skb);
   struct rtable *rt = (struct rtable *)dst;
   struct net_device *dev = dst->dev;
   unsigned int hh_len = LL_RESERVED_SPACE(dev);
   struct neighbour *neigh;
   u32 nexthop;
   . . . . .
   rcu_read_lock_bh();
   /* 在路由表中找到下一跳 */
   nexthop = (__force u32) rt_nexthop(rt, ip_hdr(skb)->daddr);
   /* 是从本地的ARP表中查找下一跳的MAC地址 */
   neigh = __ipv4_neigh_lookup_noref(dev, nexthop);
   /* 如果在arp表中没有找到对应的项,则创建一个 */
   if (unlikely(!neigh))
       neigh = __neigh_create(&arp_tbl, &nexthop, dev, false);
   /* 调用neigh中的output即neigh_resolve_output */
   if (!IS_ERR(neigh)) {
```

```
int res = dst_neigh_output(dst, neigh, skb);
    rcu_read_unlock_bh();
    return res;
}
.....
}
```

在ip_finish_output2中,先找到struct rtable路由表里面的下一跳,下一跳一定和本机在同一个局域网中,可以通过二层进行通信,因而通过__ipv4_neigh_lookup_noref,查找如何通过二层访问下一跳。如果在arp表中没有找到对应的项,则通过__neigh_create创建一个。

```
struct neighbour *__neigh_create(struct neigh_table *tbl, const void *pkey,
                struct net_device *dev, bool want_ref)
{
   u32 hash_val;
   int key_len = tbl->key_len;
   int error;
   /* 创建一个neighbour, 做部分初始化 */
   struct neighbour *n1, *rc, *n = neigh_alloc(tbl, dev);
   struct neigh_hash_table *nht;
   if (!n) {
       rc = ERR_PTR(-ENOBUFS);
       goto out;
   }
   memcpy(n->primary_key, pkey, key_len);
   n->dev = dev;
   dev_hold(dev);
   /*
    * 调用了arp_tbl的arp_constructor函数,
    * 里面设置neigh->ops = &arp_hh_ops,
    * neigh->output = neigh->ops = neigh_resolve_output
   if (tbl->constructor && (error = tbl->constructor(n)) < 0) {
        rc = ERR_PTR(error);
       goto out_neigh_release;
   }
    . . . . .
    /* 将neighbour插入hash表 */
   hash_val = tbl->hash(pkey, dev, nht->hash_rnd) >> (32 - nht->hash_shift);
    for (n1 = rcu_dereference_protected(nht->hash_buckets[hash_val],
                       lockdep_is_held(&tbl->lock));
        n1 != NULL;
        n1 = rcu_dereference_protected(n1->next,
            lockdep_is_held(&tbl->lock))) {
       if (dev == n1->dev && !memcmp(n1->primary_key, pkey, key_len)) {
           if (want_ref)
                neigh_hold(n1);
            rc = n1;
```

```
goto out_tbl_unlock;
}
.....
rc = n;
.....
}
```

在__neigh_create中先调用neigh_alloc创建一个struct neighbour结构,用于维护MAC地址和ARP相关的信息。

```
static struct neighbour *neigh_alloc(struct neigh_table *tbl, struct net_device *dev)
{
   struct neighbour *n = NULL;
   unsigned long now = jiffies;
   int entries;
   entries = atomic_inc_return(&tbl->entries) - 1;
   if (entries >= tbl->gc_thresh3 ||
       (entries >= tbl->gc_thresh2 &&
        time_after(now, tbl->last_flush + 5 * HZ))) {
       if (!neigh_forced_gc(tbl) &&
           entries >= tbl->gc_thresh3)
           goto out_entries;
   }
   /* 分配struct neighbour并初始化 */
   n = kzalloc(tbl->entry_size + dev->neigh_priv_len, GFP_ATOMIC);
   if (!n)
       goto out_entries;
   /* 初始化arp_queue成员 */
   __skb_queue_head_init(&n->arp_queue); /* 初始化arp_queue成员 */
   rwlock_init(&n->lock);
   seqlock_init(&n->ha_lock);
   n->updated = n->used = now;
   n->nud_state
                   = NUD_NONE;
   /* 在父函数__neigh_create中重新设置为neigh_resolve_output */
   n->output
               = neigh_blackhole;
   seqlock_init(&n->hh.hh_lock);
                = neigh_parms_clone(&tbl->parms);
   n->parms
   /* 设置timer成员为neigh_timer_handler */
   setup_timer(&n->timer, neigh_timer_handler, (unsigned long)n);
   NEIGH_CACHE_STAT_INC(tbl, allocs);
               = tb1;
                         /* 设置tb1成员指向arp_tb1 */
   n->tbl
   atomic_set(&n->refcnt, 1);
   n->dead = 1;
out:
   return n;
out_entries:
   atomic_dec(&tbl->entries);
   goto out;
```

```
}
```

在neigh_alloc中,先分配一个struct neighbour结构并且初始化。这里面比较重要的有两个成员,一个是arp_queue,所以上层想通过ARP获取MAC地址的任务,都放在这个队列里面。另一个是timer定时器,我们设置成,过一段时间就调用neigh_timer_handler,来处理这些ARP任务。

__neigh_create然后调用了arp_tbl的constructor函数,也即调用了arp_constructor,里面设置neigh->ops = &arp_hh_ops,neigh->output = neigh->ops = neigh_resolve_output。然后将neighbour插入hash表。

回到ip_finish_output2,在__neigh_create之后,会调用dst_neigh_output发送网络包,其中会调用n->output,即neigh_resolve_output。

```
int neigh_resolve_output(struct neighbour *neigh, struct sk_buff *skb)
{
    .....
    if (!neigh_event_send(neigh, skb)) { /* 发送arp */
        .....
        if (err >= 0)
            rc = dev_queue_xmit(skb); /* 发送二层网络包 */
        else
            goto out_kfree_skb;
    }
    .....
}
```

在neigh_resolve_output里面,首先neigh_event_send触发一个事件,看能否激活ARP。在
__neigh_event_send中,激活ARP分两种情况,第一种情况是马上激活,也即immediate_probe。另一种情况是延迟激活则仅仅设置一个timer。然后将ARP包放在arp_queue上。如果马上激活,就直接调用neigh_probe;如果延迟激活,则定时器到了就会触发neigh_timer_handler,在这里面还是会调用neigh_probe。

```
static void neigh_probe(struct neighbour *neigh)
    __releases(neigh->lock)
{

    /* 从arp_queue中拿出ARP包 */
    struct sk_buff *skb = skb_peek_tail(&neigh->arp_queue);
    /* keep skb alive even if arp_queue overflows */
    if (skb)
        skb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
    write_unlock(&neigh->lock);
    /* 调用struct neighbour的solicit操作,即arp_hh_ops中的arp_solicit函数 */
    neigh->ops->solicit(neigh, skb);
    atomic_inc(&neigh->probes);
    kfree_skb(skb);
}
```

在neigh_probe中,先从arp_queue中拿出ARP包,然后调用arp_hh_ops中的arp_solicit函数。

```
static void arp_solicit(struct neighbour *neigh, struct sk_buff *skb)
{
.....
/* 创建并发送arp */
arp_send(ARPOP_REQUEST, ETH_P_ARP, target, dev, saddr,
dst_hw, dev->dev_addr, NULL);
}
```

在arp_solicit的最后调用了arp_send,在arp_send中创建并发送arp。

```
void arp_send(int type, int ptype, __be32 dest_ip,
          struct net_device *dev, __be32 src_ip,
          const unsigned char *dest_hw, const unsigned char *src_hw,
          const unsigned char *target_hw)
{
    struct sk_buff *skb;
    * No arp on this interface.
    */
    if (dev->flags&IFF_NOARP)
        return;
    /* 创建一个arp的skb */
    skb = arp_create(type, ptype, dest_ip, dev, src_ip,
             dest_hw, src_hw, target_hw);
    if (skb == NULL)
        return;
    /* 发送arp */
   arp_xmit(skb);
}
```

回到neigh_resolve_output,在发送了arp后,调用dev_queue_xmit发送二层网络包,dev_queue_xmit调用的是__dev_queue_xmit。

```
static int __dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
{
    struct net_device *dev = skb->dev;
    struct netdev_queue *txq; /* 发送队列 */
    struct Qdisc *q;
    .....

/* 取出发送队列 */
    txq = netdev_pick_tx(dev, skb, accel_priv);
    /* 取出发送队列的排队规则 */
    q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
    .....

if (q->enqueue) {
        /* 根据发送队列的排队规则发送skb */
        rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
        goto out;
    }
```

```
····· }
```

在__dev_queue_xmit中先取出发送队列,然后再取出队列的排队规则,最后根据排队规则使用__dev_xmit_skb发送skb包。

__dev_xmit_skb会将请求放入队列,然后调用__qdisc_run处理队列中的数据。

```
void __qdisc_run(struct Qdisc *q)
   int quota = weight_p;
   int packets;
   while (qdisc_restart(q, &packets)) { /* 从队列取出数据发送 */
        * Ordered by possible occurrence: Postpone processing if
        * 1. we've exceeded packet quota
        * 2. another process needs the CPU;
        */
       quota -= packets;
       if (quota <= 0 || need_resched()) {</pre>
            __netif_schedule(q); /* 重新调度q */
           break;
       }
   }
   qdisc_run_end(q);
}
```

在__qdisc_run中先通过qdisc_restart从队列中发送数据,每次发送的数据量写在packets变量中,然后递减quota。如果quota小于等于0或者占用cpu时间太多需要调度时就调用__netif_schedule重新调度。在 __netif_schedule中调用__netif_reschedule,发起一个软中断NET_TX_SOFTIRQ。

```
static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
{
   struct softnet_data *sd;
   unsigned long flags;
```

```
local_irq_save(flags);
sd = this_cpu_ptr(&softnet_data);
q->next_sched = NULL;
*sd->output_queue_tailp = q;
sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
/* 触发软中断NET_TX_SOFTIRQ */
raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
local_irq_restore(flags);
}
```

在系统初始化的时候会定义软中断的处理函数。NET_TX_SOFTIRQ的处理函数是net_tx_action,用于发送网络包。还有一个NET_RX_SOFTIRQ的处理函数是net_rx_action,用于接收网络包。

```
open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
...
    void open_softirq(int nr, void (*action)(struct softirq_action *))
{
    softirq_vec[nr].action = action;
}
```

接下来看一下软中断处理函数net_tx_action。

```
static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
{
   struct softnet_data *sd = this_cpu_ptr(&softnet_data);
   if (sd->output_queue) {
       struct Qdisc *head;
       local_irq_disable();
       head = sd->output_queue; /* 获取队列 */
       sd->output_queue = NULL;
       sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
       local_irq_enable();
       while (head) { /* 当还有队列时 */
           struct Qdisc *q = head;
           spinlock_t *root_lock;
           head = head->next_sched; /* 获取下一个队列 */
               qdisc_run(q); /* 发送队列中的数据 */
           . . . . .
       }
   }
}
```

在net_tx_action中还是调用了qdisc_run,还是会调用__qdisc_run,然后调用qdisc_restart发送网络包。接下来看qdisc_restart的实现。

```
static inline int qdisc_restart(struct Qdisc *q, int *packets)
   struct netdev_queue *txq;
   struct net_device *dev;
   spinlock_t *root_lock;
   struct sk_buff *skb;
   bool validate;
   /* 从从Qdisc队列中取出一个skb */
   skb = dequeue_skb(q, &validate, packets);
   if (unlikely(!skb))
       return 0;
    root_lock = qdisc_lock(q);
   dev = qdisc_dev(q);
   txq = skb_get_tx_queue(dev, skb);
   /* 发送 */
   return sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock, validate);
}
```

qdisc_restart将一个网络包从qdisc队列中取出,再取出一些必要的数据,然后调用sch_direct_xmit进行发送。

```
int sch_direct_xmit(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
           struct net_device *dev, struct netdev_queue *txq,
           spinlock_t *root_lock, bool validate)
{
   int ret = NETDEV_TX_BUSY;
    /* 先调用dev_hard_start_xmit进行发送 */
   if (skb) {
       HARD_TX_LOCK(dev, txq, smp_processor_id());
       if (!netif_xmit_frozen_or_stopped(txq))
           skb = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq, &ret);
       HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
   }
   spin_lock(root_lock);
   /* 如果发送不成功,会返回NETDEV_TX_BUSY,
    * 说明网卡很忙,于是就调用dev_requeue_skb,重新放入队列
   */
   if (dev_xmit_complete(ret)) {
       /* Driver sent out skb successfully or skb was consumed */
       ret = qdisc_qlen(q);
   } else if (ret == NETDEV_TX_LOCKED) {
       /* Driver try lock failed */
       ret = handle_dev_cpu_collision(skb, txq, q);
```

在sch_direct_xmit中,先调用dev_hard_start_xmit进行发送,如果发送不成功,会返回NETDEV_TX_BUSY,说明网卡很忙,于是就调用dev_requeue_skb,重新放入队列。

```
struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *first, struct net_device *dev,
                    struct netdev_queue *txq, int *ret)
{
    struct sk_buff *skb = first;
    int rc = NETDEV_TX_OK;
   while (skb) {
        struct sk_buff *next = skb->next; /* 队列中下一个skb */
        skb->next = NULL;
        /* 发送一个skb */
        rc = xmit_one(skb, dev, txq, next != NULL);
        if (unlikely(!dev_xmit_complete(rc))) {
            skb->next = next;
            goto out;
        skb = next;
        if (netif_xmit_stopped(txq) && skb) {
            rc = NETDEV_TX_BUSY;
            break:
        }
    }
out:
    *ret = rc;
    return skb;
}
```

在dev_hard_start_xmit中,是一个while循环。每次在队列中取出一个sk_buff,调用xmit_one发送。然后调用链为xmit_one->netdev_start_xmit->__netdev_start_xmit。

接下来就到了驱动程序层,调用的是网卡驱动注册的net_device_ops中的ndo_start_xmit函数发送网络帧。

三、总结

整个发送过程从上往下按层次划分为如下:

- **vfs层:**write系统调用找到struct file,根据里面的file_operations的定义,调用sock_write_iter函数。sock_write_iter函数调用sock_sendmsg函数。
- **socket层:**从struct file里面的private_data得到struct socket,根据里面ops的定义,调用inet_sendmsg函数。
- sock层:从struct socket里面的sk得到struct sock,根据里面sk_prot的定义,调用tcp_sendmsg函数。
- **ip层:**扩展struct sock,得到struct inet_connection_sock,根据里面icsk_af_ops的定义,调用ip_queue_xmit 函数;ip_route_output_ports函数里面会调用fib_lookup查找路由表;填写IP层的头;通过iptables规则,相当于防火墙。
- **mac层:**调用ip_finish_output进入MAC层;调用___neigh_lookup_noref查找属于同一个网段的邻居,他会调用neigh_probe发送ARP;有了MAC地址,就可以调用dev_queue_xmit发送二层网络包了,它会调用___dev_xmit_skb会将请求放入队列。
- **设备驱动层**: 网络包的发送会触发一个软中断NET_TX_SOFTIRQ来处理队列中的数据。这个软中断的处理函数是net_tx_action; 在软中断处理函数中,会将网络包从队列上拿下来,调用网络设备的传输函数ops->ndo_start_xmit,将网络包发的设备的队列上去。