# **ELMÉLETI INFORMATIKA**


#### II. rész

# Algoritmus- és kiszámíthatóságelmélet

Számítási modellek 2 RAM-gép




# Számítógép architektúra



- A számítógép nagyszámú rekeszt tartalmazó memóriával rendelkezik.
- Minden rekesz (regiszter) adott nagyságú számot tartalmazhat,
   pl. 1 byte, azaz 0...255 közötti szám.
- Minden rekesznek saját száma van (memóriacím).




# Számítógép architektúra



- A program utasításai a memóriában tárolódnak, (minden utasításnak saját kódja van) és a processzor szekvenciálisan dolgozza fel azokat.
- A processzor utasításmutatót (IP) tartalmaz, amelyben az éppen végrehajtás alatt lévő utasítás címe található.
- A processzor az IP által megadott címről beolvassa az utasítást, megnöveli az IP értékét az épp beolvasott utasítás hosszával, majd végrehajtja az utasítást.



# Számítógép architektúra



- A processzor tartalmaz néhány rögzített nagyságú regisztert (pl. 32 vagy 64 bit).
- A legtöbb művelet végrehajtása a regiszterekben történik.
- A processzor tartalmaz még néhány 1-bites speciális regisztert (flag), amelyek a processzor működését befolyásolják, illetve állapotát mutatják (pl. OF – túlcsordulást jelez, ZF – jelzi, hogy az utoljára végrehajtott művelet eredménye 0 volt).



#### Egy processzor utasításkészletének utasításai:

- adott memóriarekesz (vagy több egymás után következő memóriarekesz) tartalmának valamelyik regiszterbe való beolvasása (LOAD),
- adott regiszter tartalmának valamelyik memóriarekeszbe (vagy több egymás után következő memóriarekeszbe) való beírása (STORE),
- adott regiszter tartalmának másik regiszterbe való átírása (MOV),
- aritmetikai utasítások (ADD, SUB, MUL, DIV, INC, DEC, ...),
- logikai utasítások (AND, OR, XOR, NOT, ...),
- biteltolások (SHL, SHR, ...),
- feltétel nélküli ugrás (JUMP),
- feltételes ugrások (JZERO, JGTZ),
- alprogramok (szubrutinok) hívása (CALL, RET),
- egyéb utasítások (I/O utasítások, memóriahozzáférés vezérlése).



11.1 példa: A z := y + 2 magasabb programozási nyelven leírt utasítás egy CPU utasításkészlete segítségével a következő módon adható meg:

```
LOAD R2, [0x001b7c41]
ADD R2,2
STORE [0x001b7c37], R2
```

miközben feltételezzük, hogy az y változó a [0x001b7c41] címen, a z változó pedig a [0x001b7c37] memóriacímen helyezkedik el.



A RAM (Random Access Machine = Közvetlen Elérésű Gép) a Turing-gépnél bonyolultabb, és a valódi számítógépekhez közelebb álló matematikai modell. Mint a neve is mutatja, a Turing-gépnél a memóriakezelés terén hatékonyabb, ugyanis itt a memóriarekeszeket nem szekvenciálisan lehet elérni, hanem közvetlenül.

#### A RAM-gép architektúrája:

- Programtároló egység tartalmazza a programot és az éppen végrehajtás alatt lévő utasítás mutatóját,
- Munkamemória amelynek rekeszei (regiszterek) természetes számokkal vannak indexelve, a memóriarekeszek írhatók és olvashatók,
- Input szalag csak olvasható,
- Output szalag csak írható.




A RAM-gép egy idealizált gép, amely a valódi számítógépektől az alábbiakban tér el:

- a memória végtelen sok regisztert tartalmaz,
- egy regiszter mérete végtelen, azaz benne tetszőlegesen nagy egész számot tárolhatunk,
- a programtároló egység végtelen számú sort tartalmaz, ide véges hosszúságú programot írhatunk (minden sorba egy utasítást),
- az input szalag egy irányban végtelen hosszúságú,
- az output szalag egy irányban végtelen hosszúságú.



## A RAM-gép architektúrája:





Aritmetikai utasítások	Adatmozgatásra való utasítások	Vezérlési utasítások
ADD operandus	LOAD operandus	JUMP cimke
SUB operandus	STORE operandus	JGTZ címke
MULT operandus	READ operandus	JZERO címke
DIV operandus	WRITE operandus	HALT

## Az operandus alakja és értéke:

- = i az i szám,
  - *i* az *i*-edik regiszter tartalma,
- \* *i* az *i*-edik regiszterben lévő érték által meghatározott regiszter tartalma.



```
11.2 példa: Legyen r[0] = -4, r[1] = 5, r[2] = 3, r[3] = 0. Ekkor
```

az = 1 operandus értéke 1,

az 1 operandus értéke 5,

a \*3 operandus értéke -4.



Aritmetikai utasítások	Adatmozgatásra való utasítások	Vezérlési utasítások
ADD operandus	LOAD operandus	JUMP címke
SUB operandus	STORE operandus	JGTZ címke
MULT operandus	READ operandus	JZERO címke
DIV operandus	WRITE operandus	HALT

Az aritmetikai műveleteknél az első argumentum az akkumulátor (r[0] regiszter) tartalma, a második argumentum pedig az operandus értéke. Az eredménye mindig az akkumulátorba kerül:

ADD operandus	$r[0] \leftarrow r[0] + operandus$
SUB operandus	$r[0] \leftarrow r[0] - operandus$
MULT operandus	$r[0] \leftarrow r[0] * operandus$
<b>DIV</b> operandus	$r[0] \leftarrow r[0]$ div operandus



Aritmetikai utasítások	Adatmozgatásra való utasítások	Vezérlési utasítások
ADD operandus	LOAD operandus	JUMP cimke
SUB operandus	STORE operandus	JGTZ címke
MULT operandus	READ operandus	JZERO címke
DIV operandus	WRITE operandus	HALT

**LOAD** operandus  $r[0] \leftarrow operandus$ 

**STORE** operandus operandus  $\leftarrow r[0]$ 

**READ** x  $r[x] \leftarrow \text{input}$ , és az olvasófej egy cellával

jobbra mozog

**WRITE** x output  $\leftarrow r[x]$ , és az írófej egy cellával

jobbra mozog



Aritmetikai utasítások	Adatmozgatásra való utasítások	Vezérlési utasítások
ADD operandus	LOAD operandus	JUMP címke
SUB operandus	STORE operandus	JGTZ címke
MULT operandus	READ operandus	JZERO címke
DIV operandus	WRITE operandus	HALT

JUMP cimke

ugrás a megadott címkéjű utasításra

JGTZ címke

ha r[0] > 0, akkor ugrás a megadott címkéjű utasításra, egyébként a soron következő utasítás kerül végrehajtásra

JZERO címke

ha r[0] = 0, akkor ugrás a megadott címkéjű utasításra, egyébként a soron következő utasítás kerül végrehajtásra

HALT

megáll



#### 11.3 példa:

**LOAD** = 5 az akkumulátorba beírja az 5 értéket,

LOAD 5 az akkumulátorba beírja az 5. regiszter tartalmát,

LOAD \* 5 az akkumulátorba beírja az j-edik regiszter tartalmát, ahol j = r[5].

#### 11.4 példa:

## INPUT OUTPUT

két egész szám a két egész szám összege

- **READ** 0  $r[0] \leftarrow input$
- **2 READ 1**  $r[1] \leftarrow input$
- 3 ADD 1  $r[0] \leftarrow r[0] + r[1]$
- **WRITE** 0  $output \leftarrow r[0]$



#### 11.5 példa:

INPUT egy n természetes számOUTPUT n! a természetes szám faktoriálisa

1	READ 1	$r[1] \leftarrow input$
2	LOAD 1	$r[0] \leftarrow r[1]$
3	JZERO 16	ha $r[0] = 0$ , akkor ugrás a <b>16</b> -re
4	STORE 2	$r[2] \leftarrow r[0]$
5	STORE 3	$r[3] \leftarrow r[0]$
6	LOAD 2	$r[0] \leftarrow r[2]$
7	SUB =1	$r[0] \leftarrow r[0] - 1$
8	STORE 2	$r[2] \leftarrow r[0]$
9	JZERO 14	ha $r[0] = 0$ , akkor ugrás a 14-re
10	LOAD 3	$r[0] \leftarrow r[3]$
11	MULT 2	$r[0] \leftarrow r[0] * r[2]$
12	STORE 3	$r[3] \leftarrow r[0]$
13	JGTZ 6	ha $r[0] \ge 0$ , akkor ugrás a 6-re
14	WRITE 3	$output \leftarrow r[3]$
15	JZERO 1	ha $r[0] = 0$ , akkor ugrás a 1-re
16	HALT	megáll



#### 11.6 példa:

## INPUT OUTPUT

 $w \in \{0,1\}^*$ , a w szó után egy 2 szerepel a szalagon a w szó tükörképe

```
LOAD = 2
                                     r[0] \leftarrow 2
                                     r[1] \leftarrow r[0]
    STORE 1
                                     r[0] \leftarrow input
    READ
                                     r[0] \leftarrow r[0] - 2
    SUB = 2
                                     ha r[0] = 0, akkor ugrás a 11-re
    JZERO 11
                                     r[0] \leftarrow r[0] + 2
   ADD = 2
                                     r[r[1]] \leftarrow r[0]
    STORE *1
    LOAD 1
                                     r[0] \leftarrow r[1]
                                     r[0] \leftarrow r[0] + 1
    ADD = 1
10 JUMP 2
                                     ugrás a 2-re
11 LOAD 1
                                     r[0] \leftarrow r[1]
12 SUB =1
                                     r[0] \leftarrow r[0] - 1
13 STORE 1
                                     r[1] \leftarrow r[0]
14 LOAD 1
                                     r[0] \leftarrow r[1]
15 \text{ SUB } = 1
                                     r[0] \leftarrow r[0] - 1
                                     ha r[0] = 0, akkor ugrás a 23-ra
16 JZERO 23
17 LOAD *1
                                     r[0] \leftarrow r[r[1]]
18 WRITE
                                     output \leftarrow r[0]
19 LOAD 1
                                     r[0] \leftarrow r[1]
20 \text{ SUB} = 1
                                     r[0] \leftarrow r[0] - 1
21 STORE 1
                                     r[1] \leftarrow r[0]
                                     ugrás a 14-re
22 JUMP 14
23 HALT
                                     megáll
```



# A RAM-gép idő és tárigénye

A RAM-gép mint számítási modell nagy előnye, hogy segítségével egyszerűen vizsgálható a számítások idő- és tárigénye. A RAM-gép idő- és tárigényét kétféleképpen is meghatározhatjuk.

Egyszerűbb esetben a program utasításainak végrehajtásához szükséges időt és tárat egységesen azonosnak tekintjük, ekkor uniform bonyolultságról beszélünk. Egy program (algoritmus) uniform bonyolultságát az időigény szempontjából a végrehajtott utasítások száma, tárigény szempontjából pedig a felhasznált memóriaregiszterek száma adja meg.

A másik esetben a program utasításainak végrehajtásához szükséges időt és tárat *nem tekintjük azonosnak*, ehelyett egy utasítás költségét a benne szereplő adatok (regisztercímek, tartalmak) tízes számrendszerbeli számjegyeinek számát vesszük. Mivel ez az adott szám tízes alapú logaritmusa, ezért ekkor **logaritmikus bonyolultság**ról beszélünk.



Definiáljuk az lcost(x) függvényt a következőképpen:

$$lcost(x) = \begin{cases} \lfloor \log |x| \rfloor + 1 & \text{ha } x \neq 0 \\ 1 & \text{ha } x = 0 \\ 0 & \text{ha } x \text{ v\'egtelen} \end{cases}$$

11.7 példa: Határozzuk meg az ADD \* 1 utasítás időigényének uniform és logaritmikus bonyolultságát!

#### Uniform bonyolultság: 1

**Logaritmikus bonyolultság:** az **ADD** \* 1 utasítás hatására a következő fog történni:  $r[0] \leftarrow r[0] + r[r[1]]$ 

Ezért az ADD \* 1 utasítás időigényének logaritmikus bonyolultsága:

$$lcost(r[0]) + lcost(1) + lcost(r[1]) + lcost(r[r[1]])$$



## Segédtáblázat a logaritmikus bonyolultság meghatározásához:

Operandus i	Bonyolultság t(i)
=i	lcost(i)
i	lcost(i) + lcost(r[i])
*i	lcost(i) + lcost(r[i]) + lcost(r[r[i]])



## Segédtáblázat a logaritmikus bonyolultság meghatározásához:

Utasítás	Bonyolultság
LOAD x	t(x)
STORE x	lcost(r[0]) + lcost(x)
STORE *x	lcost(r[0]) + lcost(x) + lcost(r[x])
ADD x	lcost(r[0]) + t(x)
SUB x	lcost(r[0]) + t(x)
MULT x	lcost(r[0]) + t(x)
DIV x	lcost(r[0]) + t(x)
READ x	lcost(input) + lcost(x)
READ *x	lcost(input) + lcost(x) + lcost(r[x])
WRITE x	t(x)
JUMP e	1
JGTZ e	lcost(r[0])
JZERO e	lcost(r[0])
HALT	1



11.8 példa: Határozzuk meg az alábbi RAM-gép program uniform és logaritmikus bonyolultságát, ha az input 2 és 10.

1	READ 0	$r[0] \leftarrow input$
2	READ 1	$r[1] \leftarrow input$
3	ADD 1	$r[0] \leftarrow r[0] + r[1]$
4	WRITE 0	$output \leftarrow r[0]$

#### Uniform bonyolultság: 4

Logaritmikus bonyolultság: 12

```
1 READ 0 lcost(2) + lcost(0) = 1 + 1 = 2

2 READ 1 lcost(10) + lcost(1) = 2 + 1 = 3

3 ADD 1 lcost(r[0]) + t(1) = lcost(2) + lcost(1) + lcost(r[1]) = lcost(2) + lcost(1) + lcost(10) = 1 + 1 + 2 = 4

4 WRITE 0 t(0) = lcost(0) + lcost(r[0]) = lcost(0) + lcost(12) = 1 + 2 = 3
```

Operandus	Bonyolultság t(i)
i	lcost(i) + lcost(r[i])

Utasítás	Bonyolultság
ADD x	lcost(r[0]) + t(x)
READ x	lcost(input) + lcost(x)
WRITE x	t(x)



# A RAM-gép és a Turing-gép ekvivalenciája

- **11.1 tétel:** Tetszőleges M Turing-gép szimulálható olyan RAM-gép programmal, amelynek uniform bonyolultsága  $O(T_M(n))$ , logaritmikus bonyolultsága pedig  $O(T_M(n)\log T_M(n))$ .
- **11.2 tétel:** Egy t(n) logaritmikus bonyolultságú, **MULT** és **DIV** utasításokat nem tartalmazó RAM-gép program szimulálható olyan M Turing-géppel, amelynek maximális időigénye  $T_M(n) = O(t(n)^2)$ .
- **11.3 tétel:** Tetszőleges t(n) logaritmikus bonyolultságú RAM-gép program szimulálható olyan M Turing-géppel, amelynek maximális időigénye  $T_M(n) = O(t(n)^3)$ .



#### A RAM szimulátor letölthető az alábbi címről:

http://www.szkup.com/?pid=msthesis&lang=en