降级服务 设计要点

- 系统配置里增加Downgrade Server的配置,后端用来保存降级文件的服务使用mongodb。
- DFSServer struct 增加状态字段,用来标示对应的backend存储服务的状态。
- 启动专用的go routine,逐一检测backend存储服务的状态,并根据得到的状态,置位或复位对应DFSServer对象的相应字段。
- PutFile时,在getDFSFileHandler(..) 增加对所得DFSServer状态的判断,如果可用,则正常运行;如果不可用,则返回降级服务器。
- 在异常情况下, PutFile把文件写入降级服务器, 并向客户端返回降级状态。
- 上述降级写入之后,建立一个恢复日志,由专门的恢复routine进行文件的恢复。
- 针对每一个backend 存储服务, 启动一个恢复routine进行文件恢复。
- 恢复routine一直检测对应DFSServer的状态,当为可用时,从恢复日志中取得数据,对文件进行恢复。
- GetFile时,会根据backend 存储服务的状态,以及降级时间点,文件时间戳等信息,决定是从降级服务中取文件,还是正常取文件。

