一点资讯SDK集成文档

项目名称	一点资讯开放平台SDK
联系邮箱	ios@yidian-inc.com
作者	一点资讯iOS客户端
版本	1.0.1
文档提交日期	2018-08-03

目录

1.	SDK接入指南	3
	1.1 注册申请应用	
	1.2 开发流程	3
	1.2.1 添加Framework,配置环境	3
	1.2.2 初始化SDK	
2.	应用场景说明	4
	2.1 列表页面协议说明	
	2.1.1 刷新页面数据	4
	2.2 多频道列表页面说明	4
	2.2.1 接入方法说明	4
	2.2.2 多频道列表页面配置说明	4
	2.3 单频道列表页面说明	
	2.3.1 接入方法说明	5
	2.3.2 信息流页面配置	
3.	SDK配置说明	
	3.1 配置debugLog开关	

1. SDK接入指南

1.1 注册申请应用

前往一点资讯开发者平台(http://developer.yidianzixun.com),根据文档创建账号并申请应用。

1.2 开发流程

1.2.1 添加Framework, 配置环境

(1) 添加SDK到工程中

一点资讯开放平台SDK以framework+bundle的形式提供,支持iOS系统最低版本为8.0,开发者可以前往一点资讯开发者平台下载最新SDK包,下载成功后在工程中导入YDNewsFeed.framework和YDNewsFeedBundle.bundle。

(2) 添加依赖Framework

开发者需要在 Target—>Build Phases —> Link Binary With Libraries添加以下Framework:

UIKit.framework、Foundation.framework、libsqite3.0tbd

除此之外,SDK还依赖AFNetworking和SDWebImage第三方库,可通过pod 'AFNetworking', '~> 3.0'、pod 'SDWebImage', '~> 4.0' 导入,或者前往https://github.com/AFNetworking/AFNetworking、https://github.com/rs/SDWebImage下载

(3) 其他注意事项

避免静态库中类加载不全造成崩溃,开发者在Target—>Bulid Setting—>Linking—>Other Link Flags选项中添加-Ojbc。

SDK不支持bitcode,开发者须在Target—>Bulid Setting—>Build Options —>Enable Bitcode选项置为NO。

SDK中包含http请求,开发者须在info.plist文件中,将App Transport Security Setting中 Allow Arbitrary Loads设置为YES。

1.2.2 初始化SDK

程序启动时,在appDelegate.m文件中,初始化SDK。

代码示例:

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

[YDNewsFeedSDK initializeWithAppId:APPID appKey:APPKEY]; return YES;

调用方法:

+ (void)initializeWithAppId:(NSString * __nonnull)appId appKey:(NSString * __nonnull)appKey; 参数说明:

参数名	类型	说明
appld	NSString	接入方应用appld,通过一点资讯开放平台申请
аррКеу	NSString	接入方应用appKey,通过一点资讯开放平台申请

2. 应用场景说明

一点资讯开放平台SDK支持多频道列表和单频道列表两种信息流页面。信息流页面需要依赖 navigationContoller处理多级页面跳转,请开发者通过navigationContoller pushViewController方式打开信息流页面,或者通过navigationContoller setViewControllers等方法将信息流页面放在 navigationContoller容器中。

一点资讯SDK信息流页面不支持旋转,请将页面旋转置为NO,或者由信息流页面实现。

2.1 列表页面协议说明

信息流频道列表页面实现了YDNewsFeedViewControllerProtocol协议。

2.1.1 刷新页面数据

开发者可通过调用实现了YDNewsFeedViewControllerProtocol的频道列表页面的userRefreshData方法 刷新频道列表数据

调用方法:

- (void)userRefreshData;

2.2 多频道列表页面说明

2.2.1 接入方法说明

SDK目前支持开发者采取多频道列表的形式接入,开发者可在开放平台配置频道列表及顺序。开发者可通过YDNewsListSlideConfiguration类在信息流页面初始化时配置信息流页面样式。

调用方法:

+(UIViewController<YDNewsFeedViewControllerProtocol> *
__nonnull)YDNewsListSlideViewControllerWithConfiguration:(YDNewsListSlideConfiguration
*)configuration;

参数说明:

参数名	类型	说明
configuration	YDNewsListSlide Configuration	信息流页面配置,详细参考2.2.2

返回说明:

类型	说明
UIViewController	实现YDNewsFeedViewControllerProtocol的信息流页面

开发者可在TabBarController中接入多频道列表,接入示例可参照demo中DemoTabBarController的实现,开发者也可以通过获取多频道列表页面view,实现自定义页面开发,接入示例可参照demo中CustomNewsListSlideViewController的实现

2.2.2 多频道列表页面配置说明

开发者可通过YDNewsListSlideConfiguration进行信息流页面配置,仅在初始化时生成有效

属性名	类型	说明
topLayoutHei ght		页面顶部高度,默认为status bar height。 开发者有定制需求时,可获取viewController的view,设置 topLayoutHeight,进行自定义开发。

contentInset	UIEdgeInsets	当页面scrollView因为status bar, search bar, navigation bar, toolbar,
Contentinset	OlEugeilisets	tab bar 展示不正常时,此处开放权限相应调整

2.3 单频道列表页面说明

2.3.1 接入方法说明

SDK目前支持开发者采取单频道列表的形式接入,开发者需要传入配置的频道名称。开发者可通过 YDNewsListConfiguration类在信息流页面初始化时配置信息流页面样式。

调用方法:

+ (UIViewController<YDNewsFeedViewControllerProtocol> * __nonnull)YDNewsListViewControllerWithChannelName:(NSString * __nonnull)channelName configuration:(YDViewControllerConfiguration *)configuration;

参数说明:

参数名	类型	说明
channelName	NSString	频道名,默认为"推荐"频道
configuration	YDNewsListConfi guration	信息流页面配置,详细参考2.3.2

返回说明:

类型	说明
UIViewController	实现YDNewsFeedViewControllerProtocol的信息流页面

开发者可在TabBarController中接入单频道列表,接入示例可参照demo中DemoTabBarController的实现,开发者也可以通过获取单频道列表页面view,实现自定义页面开发,接入示例可参照demo中CustomNewsListViewController的实现。CustomNewsListViewController类中还包含push方式打开单频道列表场景代码示例。

2.3.2 信息流页面配置

开发者可通过YDViewControllerConfiguration进行信息流页面配置,仅在初始化时生成有效

属性名	类型	说明
hideNavgation Bar	BOOL	页面默认隐藏navigationController的导航栏,展示一点自定义导航栏
hideBackBtn	BOOL	是否隐藏返回按钮,导航栏不隐藏时有效,默认不隐藏,当页面作为 rootViewController时,强制隐藏返回按钮
navigationBar Title	NSString	导航栏标题,导航栏不隐藏时展示,默认展示频道名,只影响当前配置页面
contentInset	UIEdgeInsets	当页面scrollView因为status bar, search bar, navigation bar, toolbar, tab bar 展示不正常时,此处开放权限相应调整

3. SDK配置说明

3.1 配置debugLog开关

开启或关闭debug日志 调用方法:

+ (void)enableYDDebugLog:(BOOL)enable;