平衡态统计物理笔记

亦可

2025年2月24日

目录

| 1 | 写在前面/Foreword | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 2 | 热学 | 热学回顾/Thermodynamics | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| | 2.1 | 热平衡 | 状态. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | 2.1.1 | 第零定 | 律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | 2.1.2 | 第一定 | 律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | | 2.1.3 | 第二定 | (律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |

Chapter 1

写在前面/Foreword

Chapter 2

热学回顾/Thermodynamics

热学是唯象的, 唯象的观点没有所谓对体系微观细节的认知, 热力学定律基本来自实验和日常 规律的总结。

统计物理和热力学研究的核心问题,总是假定体系处于平衡状态。它们没有办法回答"如何达到平衡态"的问题。

2.1 热平衡状态

平衡状态:体系的性质随着观察的时间的推移不发生变化。

这是一个很 tricky 的说法。什么样的性质不随时间变化?如果我们试想一箱子气体,随着时间的推移,箱子中某一粒子的动量(或者位置)当然是随时变化的。因此,我们所谓的不随时间变化,实际上已经隐含了宏观测量的描述。测量的特征时间要比微观的运动时间长的多。我们测量的物理量一定是粗略的,缓慢的。

对于一个宏观系统,其自由度当然是很多很多的,要完整地描述它需要极多的自由度。因此在我们所谓意义上的测量时,我们是提取了体系的一个特征来进行测量,即将一个高维的相空间简化为了一些简单的热力学变量来进行测量。这些热力学变量即是符合前述"缓慢的、粗略的"定义。

有些热力学变量很直观,例如压强(描述了气体的力学特征),体积(描述了气体的几何特征)等。但这些特征并非热力学体系独有。那么,什么变量是跟"热"相关的特征量呢?我们当然已经知道这就是温度。

2.1.1 第零定律

考虑三个系统 A, B与 C。 A与 C 热平衡,且 B与 C 热平衡,则可以推出 A与 B 热平衡。这就是第零定律。

注意,我们并没有要求 ABC 三个系统的相态。不过为了简单起见,我们可以考虑三个系统均为气体。

第零定律如何说明了温度的存在?

A 与 C 热平衡,说明存在一个函数 f_{ac} ,使得 $f_{AC}(p_A,V_A,p_C,V_C)=0$,同理存在 $f_{BC}(p_B,V_B,p_C,V_C)=0$

改写一下,可以写为: $V_C = F_{AC}(p_A, V_A, p_C) = F_{BC}(p_B, V_B, p_C)$

第零定律表明,如果有上式成立,则有 $f_{AB}(p_A,V_A,p_B,V_B)=0$,即上推下。因此上式必可以约去 p_C ,因此有 $g_1(p_A,V_A)=g_2(p_B,V_B)$,此时 g 即温度函数。

注意此时的 g 即物态方程。

2.1. 热平衡状态 5

eg1. 理想气体的物态方程: $pV = Nk_BT$, 其中 N 为粒子数。

eg2. 范德瓦尔斯气体的物态方程:

$$(p + \frac{a}{v^2})(v - b) = k_B T$$

,其中 $v = \frac{V}{N}$

把理想气体作为测温物质(因为其状态方程简单)(即 C 系统),可以定义温标。

$$T = 273.16 \frac{pV_{input}}{pV_{triple}}$$

2.1.2 第一定律

关于 Wall, "绝热": 系统与系统之间没有热交换。"透热": 系统之间存在热交换。"孤立": 外界不能对系统做任何事。item

第一定律:一个绝热的系统(改变状态的方式只有做功),从不同的做功路径,使系统从同初态到同末态,需要的功相同。

第一定律说明存在内能这个物理量(因为稳定的做功说明存在稳定的能量差),定义内能为 $W=U(p_2,V_2)-U(p_1,V_1)$

如果 wall 变成透热的,则上式不成立。差在哪里? 定义热量交换 $Q = U_2 - U_1 - W$

$$\mathbb{P} \; \Delta U = W + Q$$

无穷小形式 dU = dW + dQ, 这与路径相关。

我们希望给 dW 和 dQ 一个用系统参量表示的表达式。我们来讨论关于 W 的过程量的表达式,为此,我们需要引入准静态过程的概念。

准静态过程: slow enough 以至于在系统变化的任意时刻始终保持平衡状态。

在准静态过程下,有 dW = -pdv

更一般的情况下,有

$$dW = \sum_{i=0}^{n} F_i \cdot dx_i$$

其中,F是强度量,x为广延量(随体系的尺寸改变而改变)。

定义热容: 体系升高一度所需要的热量。

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

注意热容是一个实验可测的量, 许多物理问题都源于此。

注意其中吸热是依赖过程的量,所以热容也是依赖过程的。常用的热容有 C_v 和 C_p ,记录两个表达式

$$C_v = rac{\partial U}{\partial T_v}$$
 $C_p = rac{dU + pdV}{dT}_p = rac{\partial U}{\partial T_p} + prac{\partial V}{\partial T_p}$
理想气体的绝热自由膨胀:该实验可以得到 $U_{ig} = U_{ig}(T)$
因此理想气体有 $C_p - C_v = prac{\partial V}{\partial T_p} = Nk_B$

2.1.3 第二定律

对第二定律的探索来源于热机。围绕热机效率的研究催生了第二定律的表述。

热机: 高温热源+热机主体(向外做功)+向低温处放热

注意, 高温热源并不一定要具有特定温度。循环中所有吸热的点都被认为处在高温热源。