### MySQL 修改 root 密码

——无涯

说明:有的同学安装了 MySQL 之后用 root 密码登录不上(先检查一下复制的密码对不对,有没有多了空格冒号之类的)。

如果提示 access denied for user root,就是密码错误。这个时候需要修改 root 密码,为了方便输入,可以修改成一个比较简单的密码。

适用版本: MySQL 5.7。

8.0 看这个: https://www.jb51.net/article/145464.htm

## 1、配置跳过权限验证

没有密码无法登录, 先配置跳过权限验证, 不校验登录密码。

Windows 环境下 MySQL Server 的配置文件为 my.ini, 一般在 MySQL 的安装目录下。

例如: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7


在配置文件中加一行 skip-grant-tables

[mysqld]

skip-grant-tables

# 2、重启数据库服务

#### 在服务中重启:



# 3、修改密码

使用 mysql 命令登录,使用以下密码修改密码。

命令行连接到服务端(也可以用 Navicat, 空密码登陆):

```
mysql -uroot;
use mysql;
```

### 执行以下 SQL:

update user set authentication\_string=password('123456') where Host='localhost' and User='root';

### 4、还原配置

密码修改成功了,后面还是需要用密码登录。

修改以后,在配置文件 my.ini 中去掉 skip-grant-tables,重启数据库服务。

再使用 mysql -uroot -p123456 登录。

# 5、修改密码安全限制

否则不能使用简单密码。

### 永久修改:

MySQL 默认的配置文件: my.ini

validate\_password\_policy=0
validate\_password\_length=1

# 6、授权远程访问

### 连接到数据库以后

mysql> grant all privileges on \*.\* to 'root'@'%' identified by
'123456';

马士兵教育 运维安全学院 无涯老师

最后修改时间: 2021年4月14日20:14:54

