3. 10 of 229219224097



厦 門

大學

XIAMEN

UNIVERSITY

ADD:FUJIAN XIAMEN

CABLE:0633 P.C:361005

1-05

绢: 万联网的基础结构大体之经历3 三下阶段的演进。

- ①第一阶段是从单个网络ARPANET向互联网发展的过程。 第5: 最初只是一下单个的分组之换网,20世纪72年中APPA开始研究多种网络互连的技术,成为现今互联网的雏形。1983年TCP/2P taix 对为ARPANET上的钻孔taix,使行所有使用TCP/2P taix和的利用互联网扣至通信。1990年ARPANET全布灵闭。
- ③ 第二阶段的指定是建成了三级结构的互联网,1921年起美国国家科学基金会 NSF建设计真机网络,即国家科学基金网 NSF NET. 它是一下三级计算机网络,另为主于网、地区网和校园网(对企业网)。
- ③ 著三阶段的指至是逐渐形成了全球范围的3层次、环络约的至驳网。 出现3因指网服务搜搜着证户,互联网支援之证户应逐而生,互联网围户飞速增长,互联网应用、文体网络专网络安全技术的发展。

1-10

强: 电路交换: 电路交换方名需要建立连接,需 S (5).
发送附近 = 数据收收度 (bit) = 3 (5)
任播动近 = 链路改 ×每段链路的传播时近(5) = kd (5)
电路交换总时延 = S+3+kd (5)

分级交换: 传播对近:链路数×各路链路的传播对近(3)=kd(3) 接下来计划的方面如何需的放送对近。

> 7=「产」 发展们的他所需的发展对还是「产」X号(5) 在这里假设所有分级的发展对还相同,认为可有的分级是 各长的。 - T分级行过上一段链路的发展对还是(4-1)号(5)



厦 門 大

大 學

XIAMEN

ADD:FUJIAN XIAMEN

UNIVERSITY

CABLE:0633 P.C:361005

· 分级主接总对近: bd + T产7×P + (k-1)×P b 电键 分级支援的对近 te 电路主接的重小

ア $kd + \lceil \frac{x}{p} \rceil \times \frac{p}{b} + \lceil \frac{k-1}{p} \rceil \times \frac{p}{b} < S + \frac{x}{b} + kd$ 3x > pnd,有 $\lceil \frac{x}{p} \rceil \approx \frac{x}{p}$

 $\therefore kd + \frac{x}{p} \times \frac{p}{b} + (k-1) \times \frac{p}{b} < s + \frac{x}{b} + kd$ $(k-1) \times \frac{p}{b} < s$

· 在 1K-11x 是 < s 的专件下, 分组之换的时延性电路主接的客水

1-19

स्ति :

1-28

紹 (11) 1.5MB=1.5×2²²B=1.5×2²²×8 bit=12582912 bit 发送対す = 数据校 = 12582912 = 1.2583 cft 計画 は まます = 12582912 = 1.2583 cft 計画 を = 5 RTT = 45ms

: Énfin = 2xRTT + 1.2585 + 2xRTT = 1.4585

12) 342/8 = 1536 2 te 11) \$ \$3 ± 1535 | RTT win

: Zmjin) = 1.618 + 1535 x RTT = 124. 2585

13) [13]=76. 还到下136-76×20=16下分级,介格是一次发送, 仍需要是XRTT配任格对问。



門大

XIAMEN UNIVERSITY

CABLE:0633 P.C:361005

ADD:FUJIAN XIAMEN

14) 经过的TRTT对的后益是了:

2 +2 +2 + - + 2 -1 = 2 -1 7 540

3 n= 10 mg 21°-1=1023 < 1536 3 n=11 md, 2"-1 = 2047 > 1536

· 在高川TPTT内,可以把研有的分级发星定等 由于不考度发色数据听客的时间,在着10下户77付来在卫宙面代过之1277 而传接对近,到下的所有分级就可以到支援收了

: Entin = 2x PTT+ 10xPTT + 0.5x PTT = 12.5 x 0.085 = 15

1-30


级 100bit 阿富丽友色对词= 100bit = 0.15

0.1×2×108=20000 km、このめをみを対を記場の长及

· 各发至的第一下te打到达终之时,发展方例好把120bit发星宝华


· 整了成路之都主篇3所住籍的加制。

①1006时例例发星定时:



西线过如55层,已经有一事的数据到达终之了,还到下50bit在结路之传播。

@ #42 d 0.051 Fa





門大

ADD:FUJIAN XIAMEN

XIAMEN UNIVERSITY

CABLE:0633 P.C:361005

2-07

64:·把码气的振幅划分为16下不同等级来传送,需要用4下二进划数字:

0000,0001,0016,0011,000,001,000,001,000,001,000,001,000,001,000,000,000,000,000

· 现在每一个码之所格带的信息《bit

· 现在行列的数据安是后来的4倍,即2000×4=8000 bit/s.

2-09

43: ... (= W log_2(1+5/N)

: 35000 = 3/00 x log2 (1+5/N)

(mg (1+4/N) = 350

:. S/N = 2 = -1 ≈ 2504

若想使最大信息传输速率场的的1,没传唤地s/N名增大到7倍。

2): 35000 x 1.6 = 3100 x (09) (1+75/N)

(og (1+21047) = 35000 x 1.6

25067= 2 310×1.6

×=109

· 信樂地S/N ~ 幅大到 129倍

考在的基础と临终举地 S/N再幅大到10倍,设最大信息速率可以再幅大到了信

35000 x 1.6 x y = 3100 x log (1+2504 x 109 x 10) 21:

y= 1.184

· 最大经复选等目的再始的 18.6%左右,不能再始的20%。



門大

XIAMEN

ADD:FUJIAN XIAMEN

UNIVERSITY

CABLE:0633 P.C:361005

2-13

भियु: 周为使用信益复用技术后,许多用户就可以共同使用一个女家修道来进行通信。 关节修适由于带宽较大同的量用也较高,复用器和公用器也衰竭的成本,即 复用窗付出一定代价、但如果复用的信适数量数大,总体来看还是的济之 告了的.

帝国的信运多用技术有:频分多用、对分多用、经计对分复用、波分复用、 码分复用.

2-16

62; A端: (-1+1-3+1-1-3+1+1)·(-1-1-1+1+1-1+1+1)/8=/ Bis: (-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1) . (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1) /8 = -1 C36: (-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1) . (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)/8 = 0 D3/5: (-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1) · (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)/8 = 1 ·· A站、B约、D站在追数据了,A约和D站在追访是1, B站在追的是0, c的未发送数据。

机之酸

1. 46运用的可加坡本的主教技是什么?5分军用什么传统言案?

解:oFDM技术的注键经验,将信通公成若干正文的信道、特高速数据信号转换载 弄行的的速子数据流,调到到在每个子经通上进行传输。

5分果用的传统方案: ①钨砂锅的维格强型OTN组网方案,②团移融合水部分案 ③以①为其本网络学的,结合③,是体是将挂私层的从5-37以没备作为综合指入治 名 MS-OTN图对接入基的以及OLT设备,基础定成无依接入,OLT设备定存的经接入 面以为为董丰网络等约, 约OLT设备同起的对近是接机特件, 军用混乱投机者验 由影步行回住,可以写为其本网络帮狗,按此了设备用高重印户和设备错价。 同以图为基本网络等约,OU直接通过包约约段网络入CU.