1 MDS服务

MDS是文件服务metadata server进程,如果集群没有安装,需要先安装MDS。

查看系统是否安装:

```
[root@node1 ~]# ceph -s
 cluster:
           8498d43b-f656-47ba-9fb1-244e57a9fa7d
   id:
   health: HEALTH WARN
           mons are allowing insecure global id reclaim
           1 pool(s) do not have an application enabled
           107 mgr modules have recently crashed
 services:
   mon: 3 daemons, quorum node3,node1,node2 (age 2h)
   mgr: node2(active, since 42h), standbys: node1
   mds: 2/2 daemons up, 1 standby #已经安装
   osd: 3 osds: 3 up (since 42h), 3 in (since 7d)
 data:
   volumes: 2/2 healthy
   pools: 9 pools, 192 pgs
   objects: 2.03k objects, 6.2 GiB
   usage: 19 GiB used, 581 GiB / 600 GiB avail
   pgs:
            192 active+clean
```

2 集群中创建文件系统

创建pool存储池

```
# 创建数据存储pool
[root@node1 ~]# ceph osd pool create fs-hxc-data 16 16
pool 'fs-hxc-data' created
# 创建元数据存储pool
[root@node1 ~]# ceph osd pool create fs-hxc-metadata 16 16
pool 'fs-hxc-metadata' created
# 查看
[root@node1 ~]# ceph osd lspools
5 poola
7 cephfs data
8 cephfs metadata
16 tgmfs data
17 tgmfs_metadata
18 ganesha data
20 ceph-rbd-data
21 rbd-hxc
23 fs-hxc-data # 新创建
24 fs-hxc-metadata # 新创建
```

创建文件系统

```
# 创建文件系统, ceph fs new 文件系统名 元数据池 数据池 [root@node1 ~]# ceph fs new fs-hxc fs-hxc-metadata fs-hxc-data new fs with metadata pool 24 and data pool 23 # 查看文件系统 [root@node1 ~]# ceph fs ls name: cephfs, metadata pool: cephfs_metadata, data pools: [cephfs_data ] name: tgmFS, metadata pool: tgmfs_metadata, data pools: [tgmfs_data ] name: fs-hxc, metadata pool: fs-hxc-metadata, data pools: [fs-hxc-data ] # 新创建池
```

查看mds状态

```
[root@node1 ~]# ceph mds stat
cephfs:1 tgmFS:1 fs-hxc:1 {cephfs:0=node2=up:active,fs-
hxc:0=node1=up:active,tgmFS:0=node3=up:active}
# up:active 运行中
```

3 客户端内核模式挂载

```
[root@node1 ~]# ceph auth add client.fs_hxc mon 'allow r' mds 'allow rw' osd 'allow
rwx pool=fs-hxc'
added key for client.fs_hxc
[root@node1 ~]# ceph auth ls
client.admin
        key: AQBiVMxkyjvvGxAAgEZLudZk/wb32APh6LjAlg==
        caps: [mds] allow *
       caps: [mgr] allow *
        caps: [mon] allow *
        caps: [osd] allow *
client.fs hxc
        key: AQD9005kd0GZNRAA4FD+6xrTu6hlp2Serh60Zg==
       caps: [mds] allow rw
       caps: [mon] allow r
        caps: [osd] allow rwx pool=fs-hxc
# 将用户密钥导出文件, 供客户端使用
[root@node1 ~]# ceph auth get-or-create client.fs_hxc -o ceph.client.fs_hxc.keyring
```

直接挂载,命令行中添加用户信息

```
# 创建一个挂载目录
hxc@ubuntu:~$ sudo mkdir /mnt/fs
# ceph方式挂载, 6789是ceph文件系统默认端口
hxc@ubuntu:~$ sudo mount -t ceph 10.100.6.131:6789:/ /mnt/fs -o
name=fs hxc,secret=AQD9005kd0GZNRAA4FD+6xrTu6hlp2Serh60Zg==,fs=fs-hxc
# 查看挂载情况
hxc@ubuntu:~$ df -hT
Filesystem
                           Size Used Avail Use% Mounted on
                  Type
. . .
                  ext4
                            15G
                                 91M
                                       14G 1% /mnt/ceph-rbd # 块方式挂载
/dev/rbd0
10.100.6.131:6789:/ ceph
                           184G
                                   0 184G 0% /mnt/fs # 新挂载信息
```

使用密钥文件方式进行挂载,这种方式相对比较安全,首先客户端需要安装ceph-commom工具。

```
# 将密钥: "AQD9005kd0GZNRAA4FD+6xrTu6hlp2Serh60Zg==" 写到密钥文件/etc/ceph/fs_hxc.secret
hxc@ubuntu:~$ sudo vim /etc/ceph/fs_hxc.secret
# 先取消已有挂载
hxc@ubuntu:~$ sudo umount /mnt/fs
# 查看/mnt/fs的挂载项已经没有了
hxc@ubuntu:~$ df -h
          Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
/dev/rbd0
               15G 91M 14G 1% /mnt/ceph-rbd
# 使用密钥文件方式挂载
hxc@ubuntu:~$ sudo mount -t ceph 10.100.6.131:6789:/ /mnt/fs -o
name=fs_hxc,secretfile=/etc/ceph/fs_hxc.secret,fs=fs-hxc
hxc@ubuntu:~$ df -hT
                           Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
                 Type
                                        0 100% /snap/snapd/19993
/dev/loop19
                 squashfs 41M 41M
                          15G 91M 14G 1% /mnt/ceph-rbd
/dev/rbd0
                  ext4
10.100.6.131:6789:/ ceph
                           190G 5.5G 184G 3% /mnt/fs # 成功挂载了
```

4 用户态FUSE方式挂载

用户态挂载的好处是独立存储集群CephFS,便于升级。

将用户的 ceph.client.fs_hxc.keyring 文件和 ceph.conf 文件复制到客户端的 /etc/ceph 目录。

```
# 安装ceph-fuse组件
hxc@ubuntu:~$ sudo apt-get install ceph-fuse
# 先取消已有挂载
hxc@ubuntu:~$ sudo umount /mnt/fs
# 修改用户密钥文件权限
hxc@ubuntu:~$ sudo chmod 644 /etc/ceph/ceph.client.fs hxc.keyring
# fuse方式挂载
hxc@ubuntu:~$ sudo ceph-fuse -n client.fs_hxc /mnt/fs/
2023-08-29T23:17:44.962-0700 7f1acbdd9080 -1 init, newargv = 0x5574ad029390 newargc=9
ceph-fuse[229939]: starting ceph client
ceph-fuse[229939]: starting fuse
# 查看本地文件系统
hxc@ubuntu:~$ df -hT
                           Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
             Type
/dev/rbd0
             ext4
                            15G
                                 91M
                                       14G
                                            1% /mnt/ceph-rbd
             fuse.ceph-fuse 190G 5.5G 184G
                                            3% /mnt/fs # 成功挂载了
ceph-fuse
# 查看挂载目录中内容,不是想要的文件系统。没有对应上fs-hxc的文件系统
# 由于集群中存在多个文件系统,需要指定文件系统才能正确挂载到想要的文件系统
hxc@ubuntu:~$ ls /mnt/fs/
data-nfs fuse1 fuse2 fuse3 gy msl msl1 testfile testfile1
# 先取消已有挂载,准备重新尝试
hxc@ubuntu:~$ sudo umount /mnt/fs
#增加--client mds namespace参数设置,指定文件系统
hxc@ubuntu:~$ sudo ceph-fuse -n client.fs hxc /mnt/fs/ --client mds namespace fs-hxc
ceph-fuse[231508]: starting ceph client2023-08-29T23:33:00.608-0700 7f97c92bd080 -1
init, newargv = 0x5612ab554a30 newargc=9
ceph-fuse[231508]: starting fuse
# 再次查看,成功挂载到自己的文件系统了
hxc@ubuntu:~$ ls /mnt/fs
h265.mp4 # 这个文件是前面内核方式挂载成功时,上传的文件
```