2025 春夏季开源操作系统训练营

基础阶段 - Rust 编程

殷金钰

2025年4月4日

1. 本节课程内容

- 闭包
- 迭代器
- 智能指针

《Rust 程序设计语言》:

https://kaisery.github.io/trpl-zh-cn/

《通过例子学 Rust》:

https://rustwiki.org/zh-CN/rust-by-example/

Rust 语言中文社区:

https://rustcc.cn/

2. 闭包

Rust的闭包(closures)是可以保存在一个变量中或作为参数传递给其他函数的匿名函数。可以在一个地方创建闭包,然后在不同的上下文中执行闭包运算。不同于函数,闭包允许捕获被定义时所在作用域中的值。

其本质是拥有可能关联上下文的匿名函数体。

```
let expensive_closure = |num: u32| -> u32 {
    println!("calculating slowly...");
    thread::sleep(Duration::from_secs(2));
    num
};
```

2.1 为闭包的参数和返回值增加可选的类型注解

```
fn add_one_v1(x: u32) -> u32 { x + 1 }
let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 };
let add_one_v3 = |x| { x + 1 };
let add_one_v4 = |x| x + 1;
```

2.2 捕获环境

闭包可以通过三种方式捕获其环境,它们直接对应到函数获取参数的三种方式:不可变借用,可变借用和获取所有权。闭包会根据函数体中如何使用被捕获的值决定用哪种方式捕获。

```
fn main() {
    let list = vec![1, 2, 3];
    println!("Before defining closure: {:?}", list);

let only_borrows = || println!("From closure: {:?}", list);

println!("Before calling closure: {:?}", list);
    only_borrows();
    println!("After calling closure: {:?}", list);
}
```

2.3 捕获不可变引用

```
fn main() {
    let mut list = vec![1, 2, 3];
    println!("Before defining closure: {:?}", list);

let mut borrows_mutably = || list.push(7);

borrows_mutably();
    println!("After calling closure: {:?}", list);
}
```

2.4 使用 move 强制获取所有权

在将闭包传递到一个新的线程时这个技巧很有用,它可以移动数据所有权给新线程。

2.5 Fn trait

闭包捕获和处理环境中的值的方式影响闭包实现的 trait。Trait 是函数和结构体指定它们能用的闭包的类型的方式。取决于闭包体如何处理值,闭包自动、渐进地实现一个、两个或三个 Fn trait。


- 1. FnOnce 适用于能被调用一次的闭包,所有闭包都至少实现了这个 trait,因为所有闭包都能被调用。一个会将捕获的值移出闭包体的闭包只实现 FnOnce trait,这是因为它只能被调用一次。
- 2. FnMut 适用于不会将捕获的值移出闭包体的闭包,但它可能会修改被捕获的值。这类闭包可以被调用多次。
- 3. Fn 适用于既不将被捕获的值移出闭包体也不修改被捕获的值的闭包,当然也包括不从 环境中捕获值的闭包。这类闭包可以被调用多次而不改变它们的环境,这在会多次并 发调用闭包的场景中十分重要。

2.6 Fn trait 之间的关系

• Fn:不修改闭包的环境变量,可以反复调用。

• FnMut:修改闭包的环境变量,可以反复调用。

• FnOnce: 获取闭包的环境变量的所有权,只能调用一次。



2.7 闭包实质

- · 这三种特型的区别在于处理 self 的方式:
 - ► Fn 借用 self,也就是使用 &self。
 - ▶ FnMut 以可变方式借用 self,也就是使用 &mut self。
 - ▶ FnOnce 获得 self 的所有权。
- 因此, Fn 是 FnMut 的子集, FnMut 是 FnOnce 的子集。
- 函数也实现了这类特型。
- Rust 的一种语法糖. Rust 会为闭包的环境生成一个结构体,实现相应的特型,然后使用。

2.8 闭包的作用

```
• 适用于迭代器(Iterator)和函数式编程,如.map(),.filter()
fn main() {
    let source = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
   let closure = |x| x * x;
    let output:Vec< > = source.iter()
                             .filter(|x| **x%2==0)
                             .map(closure)
                             .collect();
    println!("{:?}", output); // [4, 16, 36, 64]
```

2025 春夏季开源操作系统训练营基础阶段 - Rust 编程 - 殷金钰 - 2025 年 4 月 4 日

- 可以像函数指针一样传递闭包。
- 减少代码冗余,可以用闭包替代小型的匿名函数。

2.9 阶段回顾:闭包

- 1. 闭包的定义
- 2.闭包的三种捕获方式
- 3. 闭包与 Fn trait
 - Fn:不可变借用环境变量(&self),适用于多次调用且不修改数据的场景。
 - FnMut:可变借用环境变量(&mut self),适用于需要修改数据的场景。
 - FnOnce:获取环境变量所有权(self),适用于闭包调用后就不再使用环境变量的场景。
- 4. 闭包的实现原理
- 5. 闭包的应用场景

3. 迭代器

迭代器模式允许你对一个序列的项进行某些处理。迭代器(iterator)负责遍历序列中的每一项和决定序列何时结束的逻辑。当使用迭代器时,我们无需重新实现这些逻辑。

在 Rust 中, 迭代器是惰性的 (lazy), 这意味着在调用方法使用迭代器之前它都不会有效果。

```
let v1 = vec![1, 2, 3];
let v1_iter = v1.iter();

for val in v1_iter {
    println!("Got: {}", val);
}
```

3.1 Iterator trait 和 next 方法

迭代器都实现了一个叫做 Iterator 的定义于标准库 trait。这个 trait 的定义看起来像这样:

```
pub trait Iterator {
    type Item;
    // Required method 需要自己实现
    fn next(&mut self) -> Option<Self::Item>;
    // Provided methods 提供默认实现
    fn next chunk<const N: usize>(&mut self,)
         -> Result<[Self::Item; N], IntoIter<Self::Item, N>>
       where Self: Sized { ... }
    fn size_hint(&self) -> (usize, Option<usize>) { ... }
    // 省略73种method
```

```
next 是 Iterator 实现者被要求定义的唯一方法。 next 一次返回迭代器中的一个项,封
装在 Some 中,当迭代器结束时,它返回 None。
可以直接调用迭代器的 next 方法:
#[test]
fn iterator demonstration() {
   let v1 = vec![1, 2, 3];
   let mut v1 iter = v1.iter();
   assert eq!(v1 iter.next(), Some(&1));
   assert eq!(v1 iter.next(), Some(&2));
```

assert eq!(v1 iter.next(), Some(&3));

assert eq!(v1 iter.next(), None);

3.2 迭代器的三种类型

- into_iter(),产生T类型
- iter(),产生&T类型。
- iter_mut(),产生&mut T

3.3 迭代器的两类方法

- 消费适配器 (consuming adaptors)
 - ▶ 例如 collect、fold、any、all 等,调用后会立刻得到结果。
- 迭代器适配器 (iterator adaptors)
 - ▶ 例如 map、filter、enumerate 等,是惰性的。

3.4 消费适配器(consuming adaptors)实例

```
关于一段 rust 代码

fn main() {
    let source: Vec<i32> = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
    let output = source.iter().sum::<i32>();
    println!("{:?}", output);
}
```

Sum 源码

```
// 源于 marco 定义
#[$attr]
       impl<'a> Sum<&'a $a> for $a {
           fn sum<I: Iterator<Item=&'a Self>>(iter: I) -> Self {
               iter.fold(
                   $zero,
                   #[rustc_inherit_overflow_checks]
                   |a, b| a + b,
```

```
fold 源码
```

```
#[doc(alias = "inject", alias = "foldl")]
    #[inline]
    #[stable(feature = "rust1", since = "1.0.0")]
    fn fold<B, F>(mut self, init: B, mut f: F) -> B
    where
        Self: Sized,
        F: FnMut(B, Self::Item) -> B,
        let mut accum = init;
        while let Some(x) = self.next() {
            accum = f(accum, x);
        accum
```

3.5 迭代器适配器(iterator adaptors)常用操作

- map
- fold
- find
- filter
- take, take_while
- skip
- enumerate
- zip
- cloned

3.6 阶段回顾: 迭代器

- 1. Iterator trait 和 next 方法
- 2. 迭代器的三种类型
 - into iter(),产生T类型
 - iter(),产生&T类型。
 - iter_mut(),产生&mut T
- 3. 迭代器的两类方法
 - 消费适配器(consuming adaptors)
 - 迭代器适配器(iterator adaptors)

4. 智能指针

指针(pointer)是一个包含内存地址的变量的通用概念。这个地址引用,或"指向"(points at)一些其他数据.Rust中最常见的指针是第四章介绍的引用(reference)。引用以&符号为标志并借用了它们所指向的值。除了引用数据没有任何其他特殊功能,也没有额外开销。

另一方面,智能指针(smart pointers)是一类数据结构,它们的表现类似指针,但是也拥有额外的元数据和功能。

智能指针通常使用结构体实现。智能指针不同于结构体的地方在于其实现了 Deref 和 Drop trait。Deref trait 允许智能指针结构体实例表现的像引用一样,这样就可以编写既用于引用、又用于智能指针的代码。Drop trait 允许我们自定义当智能指针离开作用域时运行的代码。

- Box<T>
- Deref / Dropping
- Rc<T>
- Cell / RefCell

4.1 Box<T>

最简单直接的智能指针是box,其类型是Box<T>。box允许你将一个值放在堆上而不是栈上。留在栈上的则是指向堆数据的指针。

除了数据被储存在堆上而不是栈上之外,box 没有性能损失。不过也没有很多额外的功能。它们多用于如下场景:

- 当有一个在编译时未知大小的类型,而又想要在需要确切大小的上下文中使用这个类型值的时候
- 当有大量数据并希望在确保数据不被拷贝的情况下转移所有权的时候
- · 当希望拥有一个值并只关心它的类型是否实现了特定 trait 而不是其具体类型的时候

```
fn main() {
    let b = Box::new(5);
    println!("b = {}", b);
}

*b = 5;
    printf("b = %d", b);
    return 0;
}
```

4.2 Box 用于递归类型

递归类型 (recursive type) 的值可以拥有另一个同类型的值作为其自身的一部分。但是这会产生一个问题,因为 Rust 需要在编译时知道类型占用多少空间。递归类型的值嵌套理论上可以无限地进行下去,所以 Rust 不知道递归类型需要多少空间。因为 box 有一个已知的大小,所以通过在循环类型定义中插入 box,就可以创建递归类型了。

```
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
    Nil,
}

fn main() {
    let list = Cons(1, Box::new(Cons(2, Box::new(Cons(3, Box::new(Nil))))));
}
```

4.3 Deref trait

实现 Deref trait 允许我们重载解引用运算符(dereference operator)*(不要与乘法运算符或通配符相混淆)。通过这种方式实现 Deref trait 的智能指针可以被当作常规引用来对待,可以编写操作引用的代码并用于智能指针。

```
fn main() {
    let x = 5;
    let y = &x;

    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, *y);
}
fn main() {
    let x = 5;
    let y = Box::new(x);

    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, *y);
}
```

```
struct MyBox<T>(T);
impl<T> MyBox<T> {
    fn new(x: T) -> MyBox<T> {
        MyBox(x)
fn main() {
   let x = 5;
    let y = MyBox::new(x);
    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, *y);
```

4.3.1 通过实现 Deref trait 将某类型像引用一样处理 use std::ops::Deref; impl<T> Deref for MyBox<T> { type Target = T; fn deref(&self) -> &Self::Target { &self.0 }

4.3.2 函数和方法的隐式 Deref 强制转换

Deref 强制转换 (deref coercions) 将实现了 Deref trait 的类型的引用转换为另一种类型的引用。例如,Deref 强制转换可以将 &String 转换为 &str,因为 String 实现了 Deref trait 因此可以返回 &str。Deref 强制转换是 Rust 在函数或方法传参上的一种便利操作,并且只能作用于实现了 Deref trait 的类型。当这种特定类型的引用作为实参传递给和形参类型不同的函数或方法时将自动进行。这时会有一系列的 deref 方法被调用,把我们提供的类型转换成了参数所需的类型。

Deref 强制转换的加入使得 Rust 程序员编写函数和方法调用时无需增加过多显式使用 & 和*的引用和解引用。这个功能也使得我们可以编写更多同时作用于引用或智能指针的代码。

```
fn hello(name: &str) {
    println!("Hello, {name}!");
}

fn main() {
    let m = MyBox::new(String::from("Rust"));
    hello(&m);
}
```

4.3.3 Drop trait

对于智能指针模式来说第二个重要的 trait 是 Drop,其允许我们在值要离开作用域时执行一些代码。可以为任何类型提供 Drop trait 的实现,同时所指定的代码被用于释放类似于文件或网络连接的资源。

指定在值离开作用域时应该执行的代码的方式是实现 Drop trait。Drop trait 要求实现一个叫做 drop 的方法,它获取一个 self 的可变引用。

```
struct CustomSmartPointer {
    data: String,
}
impl Drop for CustomSmartPointer {
    fn drop(&mut self) {
        println!("Dropping CustomSmartPointer with data `{}`!", self.data);
    }
}
```

```
fn main() {
    let c = CustomSmartPointer {
        data: String::from("my stuff"),
    };
    let d = CustomSmartPointer {
        data: String::from("other stuff"),
    };
    println!("CustomSmartPointers created.");
}
```

```
4.3.4 这段代码不可运行
#[derive(Debug)]
struct Foo;
impl Drop for Foo {
    fn drop(&mut self) {
        println!("Dropping Foo!")
fn main() {
    let foo = Foo;
    foo.drop();
    println!("Running!:{:?}", foo);
```

4.4 Rc < T >

大部分情况下所有权是非常明确的:可以准确地知道哪个变量拥有某个值。然而,有些情况单个值可能会有多个所有者。例如,在图数据结构中,多个边可能指向相同的节点,而这个节点从概念上讲为所有指向它的边所拥有。节点在没有任何边指向它从而没有任何所有者之前,都不应该被清理掉。

```
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
    Nil,
}
use crate::List::{Cons, Nil};
fn main() {
    let a = Cons(5, Box::new(Cons(10, Box::new(Nil))));
    let b = Cons(3, Box::new(a));
    let c = Cons(4, Box::new(a));
}
```

为了启用多所有权需要显式地使用 Rust 类型 Rc<T>,其为引用计数 (reference counting) 的缩写 引用计数意味着记录一个值的引用数量来知晓这个值是否仍在被使用 。如果某个值有零个引用,就代表没有任何有效引用并可以被清理。

```
enum List {
    Cons(i32, Rc<List>),
    Nil,
use crate::List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc;
fn main() {
    let a = Rc::new(Cons(\frac{5}{6}, Rc::new(Cons(\frac{10}{6}, Rc::new(Nil))));
    let b = Cons(3, Rc::clone(\&a));
    let c = Cons(4, Rc::clone(\&a));
```

```
fn main() {
    let a = Rc::new(Cons(5, Rc::new(Cons(10, Rc::new(Nil)))));
    println!("count after creating a = {}", Rc::strong_count(&a));
    let b = Cons(3, Rc::clone(&a));
    println!("count after creating b = {}", Rc::strong_count(&a));
    let c = Cons(4, Rc::clone(&a));
    println!("count after creating c = {}", Rc::strong_count(&a));
    println!("count after c goes out of scope = {}", Rc::strong_count(&a));
}
```

在程序中每个引用计数变化的点,会打印出引用计数,其值可以通过调用 Rc::strong_count 函数获得。

通过不可变引用,Rc<T>允许在程序的多个部分之间只读地共享数据。如果Rc<T>也允许多个可变引用,则会违反第四章讨论的借用规则之一;相同位置的多个可变借用可能造成数据竞争和不一致。

4.5 RefCell<T>和内部可变性模式

内部可变性(Interior mutability)是 Rust 中的一个设计模式,它允许你即使在有不可变引用时也可以改变数据,这通常是借用规则所不允许的。为了改变数据,该模式在数据结构中使用 unsafe 代码来模糊 Rust 通常的可变性和借用规则。不安全代码表明我们在手动检查这些规则而不是让编译器替我们检查。

不同于 Rc<T>, RefCell<T> 代表其数据的唯一的所有权。那么是什么让 RefCell<T> 不同于像 Box<T> 这样的类型呢?回忆一下之前所学的借用规则:

- 1. 在任意给定时刻,只能拥有一个可变引用或任意数量的不可变引用之一(而不是两者)。
- 2. 引用必须总是有效的。

对于引用和Box<T>,借用规则的不可变性作用于编译时。对于RefCell<T>,这些不可变性作用于运行时。对于引用,如果违反这些规则,会得到一个编译错误。而对于RefCell<T>,如果违反这些规则程序会 panic 并退出。

4.6 内部可变性:不可变值的可变借用

借用规则的一个推论是当有一个不可变值时,不能可变地借用它。例如,如下代码不能编译:

```
fn main() {
    let x = 5;
    let y = &mut x;
}
```

然而,特定情况下,令一个值在其方法内部能够修改自身,而在其他代码中仍视为不可变, 是很有用的。值方法外部的代码就不能修改其值了。RefCell<T>是一个获得内部可变性 的方法。RefCell<T>并没有完全绕开借用规则,编译器中的借用检查器允许内部可变性 并相应地在运行时检查借用规则。如果违反了这些规则,会出现 panic 而不是编译错误。

4.7 RefCell<T>在运行时记录借用

当创建不可变和可变引用时,我们分别使用 & 和 &mut 语法。对于 RefCell<T> 来说,则是 borrow 和 borrow_mut 方法,这属于 RefCell<T> 安全 API 的一部分。borrow 方法返回 Ref<T> 类型的智能指针,borrow_mut 方法返回 RefMut<T> 类型的智能指针。这两个类型都实现了 Deref,所以可以当作常规引用对待。

```
impl Messenger for MockMessenger {
    fn send(&self, message: &str) {
        let mut one_borrow = self.sent_messages.borrow_mut();
        let mut two_borrow = self.sent_messages.borrow_mut();
        one_borrow.push(String::from(message));
        two_borrow.push(String::from(message));
    }
}
```

4.8 结合 Rc<T>和 RefCell<T>来拥有多个可变数据所有者

```
#[derive(Debug)]
enum List {
    Cons(Rc<RefCell<i32>>, Rc<List>),
    Nil,
use crate::List::{Cons, Nil};
use std::cell::RefCell;
use std::rc::Rc;
fn main() {
    let value = Rc::new(RefCell::new(5));
    let a = Rc::new(Cons(Rc::clone(&value), Rc::new(Nil)));
    let b = Cons(Rc::new(RefCell::new(3)), Rc::clone(&a));
    let c = Cons(Rc::new(RefCell::new(4)), Rc::clone(&a));
    *value.borrow mut() += 10;
```

4.9 阶段回顾: 智能指针

- 1. Deref trait 和 Drop trait
- 2. 常用类型
- Box < T >
- Rc < T >
- Arc < T >
- Cell<T>
- RefCell<T>

5. 对应 rustlings 练习

- iterators
- smart_pointers