NEXUS LUX · ЛОКАЛЬНЫЙ AI GATEWAY

Наглядная инструкция пользователя

Подключите Claude Desktop и Claude Code к OpenAI-совместимым провайдерам через локальный шлюз NexusLink.

Установка · конфигурация · developer-режим · MCP · безопасность

Оглавление

02 Что делает NexusLink

03 Установка

04 Первый запуск и панель

05 Пример config.json

06 Claude Desktop: apply

07 Ручная настройка gateway

08 Рестарт, модель, проверка

09 Claude Code и видео MCP

10 Устранение неполадок


11 Безопасность

12 Финальная проверка

ЛОКАЛЬНЫЙ ШЛЮЗ (GATEWAY)

Что NexusLink делает для вас

Claude отправляет привычный запрос Anthropic, NexusLink переводит его в формат провайдера и возвращает ответ, в том числе потоковый.



слот claude-sonnet-5 связывает Claude ID с реальной upstream-моделью

Форматы

Преобразует Anthropic messages в OpenAI chat completions и обратно. SSE-поток также переводится в события Anthropic.

Слоты моделей

`claude-sonnet-5` и другие Claude ID указывают на реальные upstream-модели.

Ротация

При 401/402/403/429 ключ временно убирается из пула; следующую попытку получает другой ключ или провайдер.

ВАЖНО Клиент подключается к `127.0.0.1:5679`. Несколько провайдеров на одном слоте образуют fallback по порядку в конфиге. Некорректный запрос 400 не маскируется ротацией.

Контекст

`system` становится первым сообщением `role:system`.

Инструменты

`tool_use` и `tool_result` переводятся в OpenAI tool calls и ответы.

Рассуждение и поток

`reasoning_content` становится thinking-блоком; SSE переводится обратно в Anthropic events.

ШАГ 1 · УСТАНОВКА

Установите NexusLink

Для Windows доступны MSI и portable ZIP. Для macOS - универсальный DMG.

WINDOWS · ПРОЩЕ

MSI установщик

Ярлыки в меню «Пуск» и на рабочем столе.

nexuslink-0.2.0-x86_64.msi

WINDOWS · PORTABLE

ZIP архив

Распакуйте и запускайте один `nexuslink.exe`, без дополнительных зависимостей.

nexuslink-0.2.0-windows-x86_64.zip

MACOS · UNIVERSAL

DMG для Apple Silicon и Intel

Откройте DMG и переместите приложение в Applications.

nexuslink-0.2.0-macos-universal.dmg

ВНИМАНИЕ Приложение не подписано. Первый запуск: правый клик по приложению, затем **Открыть (Open)**.

ИЗ ИСХОДНИКОВ

Release-сборка

```
cargo build --release
```

Один бинарь: сервер, desktop, MCP и CLI.

СОВЕТ Другие версии: GitHub Releases. Прямые ссылки ведут на файлы v0.2.0 из README.ru.md.

```
GitHub → ykbojak-alt / nexuslink → Releases → v0.2.0
```

Если нужен другой выпуск, выберите его на странице Releases и скачайте соответствующий пакет.

ШАГ 2 · ЗАПУСК

Создайте конфигурацию и откройте панель

1. В терминале выполните `nexuslink init`. Если файла ещё нет, команда создаст его и сгенерирует `incoming_token`.

```
%USERPROFILE%\.nexuslink\config.json (Windows)
~/.nexuslink/config.json (macOS / Linux)
```

2. Для desktop-приложения с системным треем запустите `nexuslink app`. X скрывает окно в трей; правый клик по значку → «Выход» завершает процесс.

3. Для панели в браузере запустите `nexuslink ui`. Команда поднимает gateway и открывает страницу управления.


АДРЕС ПАНЕЛИ

```
http://127.0.0.1:5679/#t=<incoming_token>
```

Токен находится во фрагменте после `#t=`. Фрагмент не отправляется серверу вместе с запросом страницы.

ВАЖНО Без настроенного токена прокси отвергает запросы. Не оставляйте его пустым.

4. Добавьте провайдера, ключи и модели. Кнопка **Save & apply live** сохраняет конфиг и горячо обновляет прокси без рестарта.



Живой снимок панели. Порт 15679 и все ключи демонстрационные; стандартный порт нового config.json - 5679.

СОВЕТ Панель редактирует тот же `config.json`. В секции `ROTATION BLACKLIST` видны временно припаркованные ключи.

ШАГ 3 · КОНФИГУРАЦИЯ

Пример с пулом ключей и двумя слотами

Замените демонстрационные значения своими. Не используйте ключи из скриншотов как настоящие.

```
{
  "incoming_token": "nl-REPLACE_WITH_LOCAL_TOKEN",
  "port": 5679,
  "providers": [{
    "name": "OpenRouter",
    "base_url": "https://openrouter.ai/api",
    "api_keys": ["sk-or-DEMO-KEY-1", "sk-or-DEMO-KEY-2"],
    "chat_path": "",
    "supports_reasoning_effort": false,
    "use_max_completion_tokens": true,
    "models": [
      {"name":"meta-llama/llama-3.1-70b-instruct","slot":"claude-sonnet-5"},
      {"name":"qwen/qwen-2.5-72b-instruct","slot":"claude-haiku-4-5"}
    ]
  }]
}
```

Поля, которые влияют на запрос

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
`base_url`	Корень OpenAI-совместимого API. Для стандартного маршрута не добавляйте завершающий `/v1`. Пример: `https://openrouter.ai/api`.
`api_keys`	Пул ключей провайдера. При 401/402/403/429 неудачный ключ временно пропускается, затем пробуется следующий.
`chat_path`	Переопределение пути chat-completions. Пустое значение использует `/v1/chat/completions`.
`use_max_completion_tokens`	`true` отправляет `max_completion_tokens`; `false` отправляет `max_tokens`. По умолчанию true.
`supports_reasoning_effort`	Отправляет `reasoning_effort`. Включайте, только если провайдер поддерживает это поле.
`models[].name / slot`	`name` - реальный ID у провайдера; `slot` - Claude ID, например `claude-sonnet-5`.

ВАЖНО Если два провайдера используют один слот, порядок в массиве `providers` задаёт fallback-цепочку.

ШАГ 4A · РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПУТЬ

Подключите Claude Desktop командой apply

1. Убедитесь, что `incoming_token` непустой и добавлен хотя бы один провайдер.
2. Выполните `nexuslink apply`. Команда напечатает точные пути файлов и результат.
3. Проверьте файл в `Claude-3p/configLibrary`. Запись атомарная; несвязанные поля существующего файла сохраняются.

МАКЕТ ОКНА ТЕРМИНАЛА · ПРИМЕР ВЫВОДА

Windows Terminal

```
C:\NexusLink> nexuslink apply

applied to
%LOCALAPPDATA%\Claude-3p\configLibrary\<id>.json

restart Claude Desktop
to pick it up
```

Схема окна, не снимок экрана. Путь зависит от установки Claude Desktop.

Основные значения в configLibrary

```
"inferenceProvider": "gateway",
"inferenceGatewayBaseUrl": "http://127.0.0.1:5679",
"inferenceGatewayApiKey": "<incoming_token>",
"inferenceGatewayAuthScheme": "bearer",
"inferenceStreamIdleTimeoutSec": 1800
```

```
"inferenceModels": [
 {"name":"claude-sonnet-5",
  "supports1m":false,
  "labelOverride":"meta-llama/llama-3.1-70b-instruct"}
]
```

ID ФАЙЛА Если Claude уже выбрал файл, apply обновляет его ID. Иначе использует ID NexusLink `b0b0b0b0-c2c2-4d3d-8e8e-f5f5f5f5f5f5` и регистрирует его в `_meta.json`.

Пути Windows

Обычный: %LOCALAPPDATA%\Claude-3p\configLibrary
Fallback: %APPDATA%\Claude-3p\configLibrary
MS Store: %LOCALAPPDATA%\Packages\Claude_*\LocalCache\Roaming\Claude-3p\configLibrary

macOS / Linux

~/Library/Application Support/Claude-3p/configLibrary
~/.config/Claude-3p/configLibrary

В satellite-файлы `claude_desktop_config.json` записываются `deploymentMode:"3p"` и `mcpServers.nexuslink` (команда - путь к nexuslink.exe, аргументы `["mcp"]`). MCP также добавляется в `~/.claude.json`; skill устанавливается в `~/.claude/skills/nexuslink-video/SKILL.md`.

Дополнительные поля gateway: `coworkEgressAllowedHosts:["*"]`, `disableDeploymentModeChooser:true`, `chatTabEnabled:true`, `modelDiscoveryEnabled:false`.

ШАГ 4B · БЕЗ APPLY


Введите адрес gateway вручную

Используйте этот путь, если не хотите применять настройки командой `nexuslink apply`.

1. Откройте **Claude Desktop → Settings → Developer / Third-party inference / Gateway**. Подписи могут немного различаться между версиями.
2. В поле **Base URL** введите `http://127.0.0.1:5679`, без `/v1`.
3. В поле **API key** вставьте значение `incoming_token` из конфига.
4. Добавьте слоты, настроенные в NexusLink: `claude-sonnet-5` и `claude-haiku-4-5`.

ВНИМАНИЕ Ручной gateway не регистрирует MCP. Для автоматической установки `generate_video` и `video_status` выполните `nexuslink apply`.

МАКЕТ ОКНА НАСТРОЕК CLAUDE DESKTOP



Схематичный макет. Расположение и подписи зависят от версии клиента.

Сверьте значения

Gateway URL
`http://127.0.0.1:5679`

Слоты
`claude-sonnet-5`
`claude-haiku-4-5`


ШАГИ 4C-4E · ПРИМЕНИТЬ И ПРОВЕРИТЬ

Полностью перезапустите Claude Desktop

1. Откройте системный трей, нажмите значок Claude правой кнопкой и выберите **Quit / Выход**.
2. Запустите Claude Desktop снова. Закрытие крестиком не завершает процесс полностью.
3. Выберите модель. Селектор показывает реальное upstream-имя через `labelOverride`.


ПОДСКАЗКА В configLibrary поле `name` остаётся Claude-слотом, а `labelOverride` показывает имя модели провайдера.

МАКЕТ · МЕНЮ СИСТЕМНОГО ТРЕЯ




Иллюстративный макет, не настоящий скриншот Claude Desktop.

МАКЕТ · СЕЛЕКТОР МОДЕЛИ




МАКЕТ · ИНСТРУМЕНТЫ MCP



4. Отправьте короткое тестовое сообщение и убедитесь, что появился ответ.
5. В списке инструментов MCP найдите `generate_video` и `video_status`.

МАКЕТ ЧАТА · ПРИМЕР УСПЕШНОГО ОТВЕТА



Все окна Claude Desktop на этой странице - схематичные макеты, не реальные скриншоты.

ШАГ 5 · CLAUDE CODE

Используйте те же слоты в Claude Code

После `nexuslink apply` MCP зарегистрирован в user scope. Gateway получает адрес и токен из переменных окружения.

1. Для ручного запуска в PowerShell задайте переменные и выполните Claude Code:

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "http://127.0.0.1:5679"
$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "<incoming_token>"
claude
```

2. Командой `/model` выберите настроенный слот.

3. Применение также записывает эти env в `~/.claude/settings.json` и регистрирует MCP в `%USERPROFILE%\.claude.json` (Windows) или `~/.claude.json`.

МАКЕТ · ТЕРМИНАЛ CLAUDE CODE

PowerShell · пример

```
PS C:\Project> $env:ANTHROPIC_BASE_URL =
"http://127.0.0.1:5679"
PS C:\Project> $env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN =
"<incoming_token>"
PS C:\Project> claude

/model
claude-sonnet-5
```

Макет терминала, не скриншот.

ВИДЕО ЧЕРЕЗ MCP

Два инструмента, одна зависимость

`generate_video`
Текстовый prompt, необязательные `seconds` и `aspect_ratio`. Модель сервера: `agnes-video-2.5-flash`.

`video_status`
Проверяет задачу по `video_id`, возвращает прогресс или URL готового видео.

ВНИМАНИЕ Добавьте Agnes provider с API-ключом. Без него сервер вернёт честную ошибку `no Agnes provider configured`. Наличие инструмента в списке само по себе не активирует видеосервис.

ШАГ 6 · ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ

Найдите причину по симптому

СИМПТОМ	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	ДЕЙСТВИЕ
`Порт занят`	Другой процесс слушает `127.0.0.1:5679`. Ошибка: `cannot bind 127.0.0.1:5679`.	Остановите предыдущий gateway или измените `port` и Base URL.
`401 / ключи не подходят`	Проверьте баланс, права ключей, `base_url` и авторизацию у провайдера.	Ключи с 401/402/403/429 попадают в blacklist. Смотрите маскированный статус в панели или `/api/status`.
`400 · unmapped slot`	Claude отправляет слот, которого нет в `models[].slot`.	Добавьте slot для реальной модели, сохраните конфиг и повторите запрос.
`Панель просит токен`	Нет фрагмента `#t=…` или токен не совпадает.	Откройте панель через `nexuslink ui` или введите `incoming_token` в token gate.
`Поток замолк`	Upstream не присылает данные более 15 секунд.	NexusLink добавляет SSE heartbeat `: ping`; Claude timeout при apply - 1800 секунд.
`macOS блокирует запуск`	DMG не подписан сертификатом разработчика.	Правый клик по приложению → **Открыть** при первом запуске.

Ключи и blacklist

Ключ паркуется на 15 минут. В /api/status видны маскированный хвост и остаток времени. Blacklist хранится в памяти и очищается при рестарте.

Слоты и модели

Сверьте точное написание слота в `models[].slot` и списке Claude Desktop.

СОВЕТ Изменения через панель применяются без рестарта NexusLink. После правки gateway-настроек Claude Desktop перезапустите полностью через трей.

ШАГ 7 · ЗАЩИТА ДАННЫХ

Токен и ключи остаются секретами

NexusLink слушает только loopback, но локальный адрес сам по себе не является авторизацией.

НА ВХОДЕ

Claude → NexusLink

Клиент отправляет `incoming_token` как Bearer-токен или `x-api-key`. Неверный или отсутствующий токен отклоняется.

НА ВЫХОДЕ

NexusLink → провайдер

В upstream Authorization уходит ключ провайдера. Входной токен туда не пересылается.

1. Оставьте bind на `127.0.0.1`. Не публикуйте порт gateway в локальную сеть или интернет.
2. Храните токен и ключи в пользовательском `~/.nexuslink/config.json`, не в общем каталоге проекта.
3. На Unix задайте права `chmod 600 ~/.nexuslink/config.json`.
4. Не добавляйте рабочий конфиг в Git, архивы, тикеты или скриншоты.

ВНИМАНИЕ Ключи провайдеров хранятся в `config.json` открытым текстом. Если вы показали рабочий ключ на скриншоте или переслали его, отзовите его у провайдера.

СОВЕТ Фрагмент `#t=<token>` не попадает в HTTP-запрос страницы, но сам токен всё равно не пересылайте другим людям.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ДИАЛОГОМ

Проверьте цепочку от начала до конца

- [ ] Выполнен `nexuslink init`; задан непустой `incoming_token`.
- [ ] Добавлен провайдер с действующим API-ключом.
- [ ] Указаны реальная upstream-модель и slot.
- [ ] NexusLink слушает `127.0.0.1:5679`.
- [ ] В Claude выбран gateway или выполнен `nexuslink apply`.
- [ ] Claude Desktop полностью закрыт через трей и запущен заново.
- [ ] Тестовый чат получил ответ от назначенного слота.
- [ ] Для видео добавлен Agnes provider с ключом; MCP видит инструменты.

Команды на каждый день

```
nexuslink app      # desktop + tray
nexuslink ui       # browser panel
nexuslink serve    # proxy only
nexuslink slots    # slot to model
nexuslink mcp      # stdio MCP tools
```

Короткий словарь

Gateway	локальный API-шлюз
Provider	upstream-сервис с API-ключом
Slot	Claude ID, связанный с моделью
SSE	потоковый ответ сервера
MCP	протокол инструментов, здесь - видео

Документация и релизы

Релиз v0.2.0: github.com/ykbojak-alt/nexuslink/releases/tag/v0.2.0
Другие выпуски: github.com/ykbojak-alt/nexuslink/releases

Технические имена сверены с README.md, README.ru.md, src/gateway.rs, src/main.rs, src/mcp.rs, src/proxy.rs, src/config.rs и src/rotation.rs в checkout на 31.10.2026. Макеты Claude Desktop схематичны; панель NexusLink показана живым снимком на тестовом конфиге.

ГОТОВО Claude отправляет Anthropic `/v1/messages` на NexusLink, а шлюз маршрутизирует запрос к выбранному OpenAI-совместимому провайдеру и возвращает ответ.