


CASO DE ESTUDIO ASIGNATURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES – I DOCENTE: JUAN FELIPE MUÑOZ FERNÁNDEZ – <u>jfmunozf@unal.edu.co</u>

FASE - III

Implemente la siguiente topología en Cisco Packet Tracer



- En la VLAN de servidores de la red LAN de Medellín, implemente:
 - Un servidor DNS autoritativo para el dominio vulam.local
 - Un servidor Web que tiene la página Web de la empresa (VULAM S.A.S) a la cual se accede a través del nombre <u>www.vulam.local</u>. Este servidor Web también debe ser visible desde Internet usando la IP pública de la empresa.
 - Un segundo servidor Web que se usa para desarrollo y se puede acceder desde Internet a través de la IP pública de la empresa.
 - Todas las demás LAN pueden acceder al sitio web usando el nombre www.vulam.local.

Continua en la siguiente página...



- Se suministra el archivo ISP-Internet-Caso-Estudio.pkt que incluye el modem DSL-Modem y la nube ClusterO que se ilustra en la siguiente imagen.
 - Conecte la LAN de Medellín a Internet: conecte el enrutador principal al Modem DSL y configure la interfaz para que reciba una dirección IP automática desde la nube del ISP.



Por ejemplo, para configurar la interfaz Gig0/0 que está conectada directamente el **DSL-Modem**, ejecute los siguientes comandos en el enrutador (Router0).

Comando	Descripción
enable	Para entrar en modo privilegiado a la configuración del enrutador.
configure terminal	Para entrar en el modo de configuración del enrutador.
interface gigabitEthernet 0/0	Para entrar a la configuración de la interfaz Gig0/0 que es la que en la imagen anterior corresponde a la conexión con el modem DSL.
ip address dhcp	Para indicarle a la interfaz que obtenga la IP automáticamente desde la nube del proveedor ISP (cluster0).
no shutdown	Para asegurar que la interfaz está encendida.

Si todo está correcto, deberá ver un mensaje **similar** al siguiente:

%DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/0 assigned DHCP address 181.55.12.2, mask 255.255.255.0, hostname Router0

- Habilite el NAT para que los equipos de la LAN de Medellín puedan navegar en Internet (hacia la nube Cluster0).
- Para verificar el acceso a Internet, tome un equipo de la LAN de Medellín, abra el navegador y haga una solicitud a http://181.55.12.254, debería ver la página Web de Cisco Packet Tracer. Tenga en cuenta que su enrutador debe enrutar cualquier otro tráfico que no pertenezca a sus redes hacia la puerta de enlace del servicio de Internet.

Continua en la siguiente página...



- Todo el tráfico de Internet de las otras ciudades debe enrutarse por la única conexión que hay en Medellín.
- Recuerde que para hacer NAT y poder compartir la misma IP pública para todos los equipos debe definir cual interfaz es inside y cuál interfaz outside. En el ejemplo del enrutador (Router0) de la figura anterior.

Comando	Descripción
interface gigabitEthernet 0/0	Para entrar a la configuración de la interfaz
	Gig0/0 que es la que en la imagen anterior
	corresponde a la conexión con el modem DSL.
ip nat outside	Para indicarle a la interfaz que para propósitos
	del NAT es la interfaz externa.

Comando	Descripción
interface gigabitEthernet 0/1	Para entrar a la configuración de la interfaz $\mbox{Gig0/1}$ que supondremos es la que conecta la LAN.
ip nat inside	Para indicarle a la interfaz Gig0/1 que para propósitos del NAT es la interfaz interna.

Comando	Descripción
<pre>ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload</pre>	Ejecute este comando en el primer nivel de la configuración para indicarle al enrutador que la interfaz de conexión a Internet es la GigabitEthernet0/0.
access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255	Ejecute este comando en el primer nivel de la configuración para indicarle al enrutador que toda la subred LAN tiene acceso a Internet a través del NAT. Recuerde que esto es una lista de control de acceso y estas listas se manejan con wildcard. Puede usar una calculadora de wildcards buscando en Google y puede agregar tantas subredes como desee a la lista de control de acceso.

IMPORTANTE: No tiene que tocar nada en la nube Cluster0. Evite tocar algo allí, esa nube simboliza un proveedor de servicios de Internet al cual usted no tiene acceso sino a través de un soporte telefónico de primer nivel (como en la vida real).