

オプションの設定

●オプションについて

ツールバーの  ボタンを押すと、オプション設定画面が表示されます。オプションには『ファイル別の設定』(*.rocファイル毎の設定)と、『全般の設定』(RocketMouse Pro自体の設定)の2種類があります。

●ファイル別の設定

●再生・停止の制御キー

ここに設定したホットキーにより、RocketMouse Proの再生・停止が可能になります。使用できるホットキーはF1～F12や、Ctrlキー、Shiftキー、Altキーの組み合わせなど多数ありますので、他のアプリケーションで使っていないものを設定しておきましょう(RocketMouse Proを複数起動してご利用になる場合は、それぞれ違うキーに設定する必要があります)。

●一時停止の制御キー

ここに設定したホットキーにより、RocketMouse Proの一時停止が可能になります。使用できるホットキーはF1～F12や、Ctrlキー、Shiftキー、Altキーの組み合わせなど多数ありますので、他のアプリケーションで使っていないものを設定しておきましょう。もう一度指定したキーを押すと、一時停止を解除して続きから再生を始めます。

●タイマーの設定

時間による自動処理が可能になります。例えば、テレホーダイの終了する午前8時に回線を切断させたりするときなどに便利です。また、くり返し作業を行わせていて、ある時間にそれを停止させたりすることも可能になります。

再生タイマーを設定しておく、設定した時間になったとき、現在開いている設定の実行を開始します。あらかじめRocketMouse Proを起動させて、実行したい設定を開いておいて下さい。

停止タイマーには2種類の動作が指定できます。『すべて停止』を指定すると、時間とともにRocketMouse Proを完全に停止させます。『最後の処理をする』を指定すると、停止タイマーで指定した時間になったとき、『繰り返し処理』などを停止し、リストの『最後の処理』にある項目を実行し始めます。

●その他のファイル別設定

『起動と同時に再生』にチェックしておけば、RocketMouse Proの起動時に自動的にそのファイルを再生します。

『最後まで再生したら閉じる』にチェックをしておけば、すべての処理が終了した後、RocketMouse Pro自身を終了させます。ただし、設定ファイルに変更点などがあると、終了時に保存するかどうかの確認画面が出ますので、**上書き保存をあらかじめ行ってください**。

『再生時に最小化しない』にチェックしておけば、再生しても最小化されません。

『トレイアイコン状態で起動』にチェックしておけば、そのファイルを開いたとき、自動的にトレイアイコン状態になります。

『繰り返し回数を問い合わせる』にチェックしておけば、ファイルを再生する前に毎回繰り返す回数をダイアログで簡単に変更できるようになります。

『Ctrl+Vで貼り付ける』にチェックしておけば、RocketMouse Proの貼り付け系処理で、Ctrl+Vコマンドで貼り付けることが可能になります(チェックしない場合は、Shift+Insertコマンドで貼り付けます)。

『キー操作の間隔』は、登録したキーボード操作を実行する間隔です。うまくキーボード操作が動作しない場合などは、**多めに間隔をとってください**。逆に、キー操作のスピードアップを図りたい場合は数値を少なくします。

『キーを押す長さ』は、登録したキーボード操作で、キーを押してから離すまでの長さを調整するものです。通常は“0”で結構ですが、しっかりキーを押さないと反応しないタイプのアプリケーションの場合は、長めに設定してください。

『クリックの長さ』は、クリック時のボタンなどを押している長さを調節します。通常は“0”(一番左の状態)で結構ですが、しっかりボタンを押さないと反応しないタイプのアプリケーションの場合は、長めに設定してください。

『再生中にメッセージを表示する』にチェックを入れ、オプションを指定すると、再生中、常にメッセージを表示させておくことが可能になります。再生中にマウスやキーボードを触らせないように警告メッセージを表示したい場合などに使用してください。

●高度な設定(※こちらもファイル別の設定です)

ここでは主に作業の“高速化”のための速度設定を行います。項目間の間隔を“0”秒に設定しても、なお動作が遅く感じる方は、ここで次の値を調整して下さい(特に早い処理が必要でない場合は、安定した動作を実現するために、初期値のままお使いになることをお勧めいたします)。

● 次の項目へ移動時のインターバル

項目と項目の間に設けてあるインターバルです。初期値は30です。この値を小さくすればするほど、項目から項目へ移動する速度が速くなります。

● ポインタ・クリック間のインターバル

マウスポインタを移動してから、実際にクリックするまでのインターバルです。初期値は50です。この値を小さくすればするほど、キビキビしたマウス動作になります。

● その他のマウス処理系インターバル

S+Drop、C+Drop、C+クリック、S+クリック、C+Drag、S+Drag、S+ノンクリ、C+ノンクリ時の、キー(CtrlやShift)を押してから、マウスポインタが移動する間のインターバルです。これらのクリック方法を使用していない場合は、この値は関係ありません。初期値は10に設定されています。

● 条件判断チェックのインターバル

条件判断機能を使用時に、条件判断を行う間隔をここで設定します。この値が小さいほど、条件が一致した場合にすぐに反応するようになります。初期値は1です。

● 間隔秒数を1/10秒単位にする

通常、RocketMouse Proの処理間隔は1秒単位の間隔で設定可能になっておりますが、ここにチェックを入れることにより、1/10秒単位での指定が可能になります。例えば間隔欄に「15」を設定した場合、通常は15秒の間隔が1.5秒の間隔になります。より高い精度で自動処理を行いたい場合などに便利です。

● 間隔秒数をランダムにする

ここをチェックしてランダム範囲を指定すると、rocファイル上で設定された間隔は全て無視され、ランダムな間隔で自動処理を行っていくようになります。ゲームなどでランダム性が必要な場合などにご利用ください。

● 座標をランダムにする

ここをチェックしてランダム範囲を指定すると、rocファイル上で設定された座標は全て無視され、ランダムな座標でマウス操作を行うようになります。ゲームなどでランダム性が必要な場合などにご利用ください。

● 全体の速度率

ここで全体の速度を50～300%の間で微調整することができます。異なる処理速度のマシン間でrocファイルを共有したい場合にこれを使うと便利です。

● 全般の設定

● 初期ファイルの設定

ここで『起動時にファイルを読み込む』にチェックを入れ、ファイル名を指定しておけば、RocketMouse Proの起動時に、よく使うファイルを読み込ませることが可能です。後述する『その他の設定』の『起動と同時に再生』と組み合わせれば、より便利に使うことができます。

● その他の全般設定

『子機Wクリックで実際にクリック』にチェックしておけば、子機を使って項目を追加しているとき、子機のダブルクリック地点の真下を実際に左クリックします。この機能を使用する場合、特にゆっくりとした動作を心がけてください。あまり急いでクリックすると、まちがった項目がリストに追加されてしまいます。

『項目追加時に音を鳴らす』にチェックを入れておけば、子機を使って項目を追加するたびに、音によって正常に追加されたかどうかの確認ができます。

『バックアップファイルを作成する』にチェックを入れておけば、設定ファイルを上書き保存した場合に、以前のファイルを*.bak形式で同じフォルダにバックアップします。

『複数起動を許可しない』にチェックを入れておけば、RocketMouse Proの複数起動を抑制することができます。この設定の変更を有効にするためには、いったんRocketMouse Proを終了させる必要があります。

『ファイルメニューの履歴表示数』は、メイン画面の[ファイル]メニューに表示されるファイル履歴の数を設定します。

『更新された内容を再生前に保存する』をチェックしておくと、再生時、自動的にファイルが上書き保存されます。変更を加えた後、ファイルを切り替えたりすると、いちいち確認画面が出てしまうので、それが面倒な場合は、ここをチェックしておいてください。

『トレイランチャーを使用』をチェックし、右の設定リストボタンでファイルを設定しておけば、トレイアイコン表示時に左クリックメニューから素早く目的のファイルを選択→再生することが可能です。